VoIP C++ SDK 集成说明



easiCopyright © 2013-2017 Easiio, Inc. All Rights Reserved.

1. VoIP C++ SDK 介绍

VoIP C++ SDK 针对语音及视频传输和编码做了相当多的技术上和性能上的优化。增加了多方视频会议功能,支持移动终端的高清语音和视频,优化网络通讯,降低丢包率,同时确保在高丢包率情况下也能保证语音和视频通话的正常进行。

2. VoIP C++ SDK 接入步骤

- 2.1 VoIP C++ SDK 文件说明:
 - * EasiioLibrary.h 是 SDK 的函数头文件
 - * EasiioLibrary. dll 是 SDK 的动态库文件 EasiioLibrary. lib 是动态链接库的索引 lib(参看 dll 隐式调用)
 - * 其他 dl1 文件都为必须动态库文件,需要一并放到运行文件夹下 dl1 文件放在:



- 2.2 VoIP C++ SDK 集成说明
- 2.2.1 初始化
 - (1) 传入回调函数 EASIIO CALLBACK INTERFACE
 - (2) 初始化 Developer Key 和 Token

EASIIO_CALLBACK_INTERFACE *cbInterface;

```
cbInterface = new EASIIO CALLBACK INTERFACE;
memset(cbInterface, 0, sizeof(EASIIO_CALLBACK_INTERFACE));
cbInterface->onLoginResult = &onLoginResult;
cbInterface->onPJSIPServiceStateChanged = &onPJSIPServiceStateChanged;
cbInterface->onCallStatusChanged = &onCallStatusChanged;
cbInterface->onTwoWayCallStatusChanged = &onTwoWayCallStatusChanged;
cbInterface->onIncomingCall = &onIncomingCall;
cbInterface->onMakeTwoWayCallResult = &onMakeTwoWayCallResult;
cbInterface->onCallRecordingReaponse = &onCallRecordingReaponse;
cbInterface->onGetAllRecordResponse = &onGetAllRecordResponse;
cbInterface->onGetRecordResponse = &onGetRecordResponse;
cbInterface->onMakeCallResult = &onMakeCallResult;
cbInterface->onMeetingResult = &onMeetingResult;
// 初始化回调函数
EasiioInit(cbInterface);
// 初始化 Developer Key 和 Token
EasiioInitDeveloperKeyAndToken("[Developer Key]", "[Token]");
```

2.2.2 登录与退出

(1) 登录

调用 EasiioLogin(const char* account, int paramCount, EasiioLoginParams* params);

account: 第三方集成账号,直接使用集成应用原有的账号体系的登录用户名。

paramCount: 附加参数数量

params: 附加参数指针首地址,参数的具体使用可参考 Demo。

登录结果回调 void(*onLoginResult)(int resultCode, const char* resultMsg);

(2) 退出

调用 EasiioLogout(); SDK 会注销 PJSIP 状态

2.2.3 PJSIP 状态回调

void(*onPJSIPServiceStateChanged)(int stateCode); // PJSIP 状态变化通知 stateCode 具体表示含义参看 EasiioLibrary.h 的 PJSIP State 说明

2.2.4 VoIP 呼叫

调用 EasiioMakeCall(const char* number, int callType, const char* postValue);

Number: 呼叫的号码 callType: 呼叫类型

postValue: 传递参数,不超过256个字符,且使用无换行形式的BASE64加密,否

则不保证传递成功,且有可能导致呼叫失败。

状态回调:

void(*onMakeCallResult)(int callId, const char* toNumber, const char* meetingkey); 呼叫结果,参考EasiioLibrary.h void(*onCallStatusChanged)(int callId, int callState, const char* resultCode, const char* callUUID,);

参看 EasiioLibrary.h,其中 CallUUID 可用来获取录音文件。

2.2.5 双向呼叫

调用 EasiioMakeTwoWayCall(const char* toNumber, const char* fromNumber, int openRecord);

toNumber: 被叫号码 fromNumber: 主叫号码

openRecord: 是否开启录音

调用结果回调:

void(*onMakeTwoWayCallResult) (EasiioResponseReason reason, const char* caller, const char*
callee, const char* callUUID, const char* retryId);

双向呼叫通话状态回调:

```
void(*onTwoWayCallStatusChanged)(int callState, const char* callUUID, const char* caller,
const char* callee, int retrying);
```

2.2.6 通话操作

(1) 应答

```
调用 EasiioAnswerCall(int callId, int callType);
callId 是来电通知里的参数,如下:
void(*onIncomingCall)(int callId, int callType, const char* fromNumber, const char*
postValue); // 来电通知
callType 目前支持 Voice
```

(2) 拒接

```
调用 EasiioRejectCall(int callId); callId 是来电通知里的参数,同应答。
```

(3) 挂断

```
调用 EasiioHangupCall(int callId);
callId,如果是来电同应答,如果是外呼,则是调用 make call 的返回值。
```

(4) 保持/解除保持

```
保持调用 EasiioHoldCall(int callId);
解除保持调用 EasiioUnHoldCall(int callId);
callId: 同挂断说明
```

(5) 静音/解除静音

```
静音调用 EasiioMuteCall(int callId);
解除静音调用 EasiioUnMuteCall(int callId);
callId: 同挂断说明
```

(6) 发送 DTMF

```
调用 EasiioSendDTMF(int callId, const char* dtmf);
callId: 同挂断说明
Dtmf: 数字 0-9, *, # 单个字符的字符串
```

(7) 调节麦克风音量

```
调用 EasiioAdjustMicLevel(int callId, int level);
callId: 同挂断说明
Level: 0-40
```

(8) 开关通话中录音

调用 EasiioSwitchRecordInCall(int recordSwitch, const char* callUUID);

recordSwitch: 录音开关

CallUUID: 通过通话状态回调获取

void(*onCallStatusChanged)(int callId, int callState, const char* resultCode, const char*
callUUID):

调用结果回调:

void(*onCallRecordingReaponse) (EasiioResponseReason reason, int switchRecord, const char*
callUUID);

2.2.7 获取当前登录的 PBX 号码

调用: EasiioGetCurrentPBXAccount(char* pbxAccount);

2.2.8 获取录音

(1) 获取所有录音通话列表

调用: EasiioGetAllRecord(int recordType);

recordType: 分为通话中录音和整个通话录音两种 type, 请区分使用

结果回调:

void(*onGetAllRecordResponse) (EasiioResponseReason reason, int count, EasiioRecord *record);

(2) 获取单个通话录音列表

调用: EasiioGetRecord(int recordType, const char* callUUID);

recordType: 同上

CallUUID: 可通过通话状态变化获取或者通过获取所有通话录音返回的值中的 CallUUID.

结果回调:

void(*onGetRecordResponse) (EasiioResponseReason reason, const char* callUUID, int count,
EasiioRecordItem *recordItem);

2.2.9 监控摄像头

(1) 获取监控摄像头数量

调用: EasiioGetDeviceCount(int *DevCount);

(2) 获取单个摄像头信息

调用: EasiioGetDeviceInfoById(int index, char *deviceInfo);

index: 设备索引,如果摄像头数量为 n,索引的大小为 0 到 (n-1);

(3) 启动监控预览

调用: EasiioStartPreview(int size, char **urlArray);

size: url 数组的数量大小

urlArray: 指具有 rtsp 流的 url 数组, url 主要从摄像头信息中获取

(4) 关闭监控预览

调用: EasiioStopPreview();

(5) 获取监控预览状态

调用: EasiioPreviewStatus(int *status);

2.3.0 视频会议

开会前需要确定是否支持视频会议(若不支持请联系本公司管理员),视频会议分为单层和多层,单层:只有主持人能收到加入会议的来电。 多层:允许除了主持人外的会议成员收到加入会议的来电,层层递增,让会议人数达到更多。(默认的是单层,如要修改请联系本公司管理员)

(1) 创建会议

调用: EasiioCreateMeeting(const char* desc, int priority);

回调结果:

void(*onMeetingResult)(EasiioResponseReason reason, int count, MeetingInfo *info);

(2) 获取会议列表

调用: EasiioGetMeetingList();

回调结果:

void(*onMeetingResult)(EasiioResponseReason reason, int count, MeetingInfo *info);

(3) 删除会议

调用: EasiioDeleteMeeting(const char* meeting key);

(4) 开启会议

调用: EasiioStartMeeting(const char* meeting_key,const char* resolution,const char* platform,char* start_time);

resolution:视频会议时的分辨率,与结束会议的 resolution 不一定相同

(5)结束会议

调用: EasiioStopMeeting(const char* meeting_key, const char* resolution, const char* platform);

resolution: 正常视频分辨率,与会议时的 resolution 不一定相同

(6) 获取参会人员

主持人显示参会人员和加入会议时调用

调用: EasiioGetParticipantInfo(const char* meeting_key, ParticipantInfo *participantinfo);

(7)会议状态

开启会议和加入会议前可以先检测会议状态

调用: EasiioGetMeetingStatus(const char* meeting key);

(8)加入会议

调用: EasiioJoinMeeting(const char* meeting_key);

状态回调: void(*onMakeCallResult)(int callId, const char* toNumber, const char*

meetingkey);

Meetingkey: 有返回 meetingkey 就是呼叫成功

(9) 设置视频分辨率

参会人员退出会议后需要重新设置下视频分辨率,因为会议的分辨率和正常视频分辨 率不一定相同。

调用: EasiioSetVideoResolution(const char* resolution);

(10) 更行参会时的信息

参会人员退出会议后需要调用该函数

调用: EasiioUpdateJoinMeetingInfo(const char* meeting_key, const char* operate, const char* easiio id);

(11)参会人员退出会议时切换请求(多层会议时需要)

通知下一层参会人员重新参会

调用: EasiioSendSwitchUpstreamRequest(int callId, int type);

2.3.1 销毁 CPP SDK

关闭应用时候请调用 EasiioDestroy(); 区别于账号退出, 账号退出请调用 EasiioLogout.

2.3.2 CPP SDK 日志

SDK 会保存运行的日志在安装文件夹下,例如 EasiioLibraryLog-2016-03-14. log 或者调用 void EasiioSetLogDir(const char* logDir);可以设定 log 保存路径,需要先创建好。