SeisMan

首页 归档 分类 标签 链接 PDF 合集 捐赠 关于

gCAP 的安装

2014-06-13·地震学软件

gCAP 是 Prof. Lupei Zhu 发展的一种反演震源机制解的一种方法。目前该代码已经开源。

gCAP 安装步骤

- 1. 下载 gCAP 源码: http://www.eas.slu.edu/People/LZhu/downloads/gcap1.0.tar
- 2. 解压:

```
tar -xvf gcap1.0.tar
```

3. 清理垃圾文件

软件包在发布的时候,没有做一些清理,遗留了一些没有用的临时文件,看起来很碍眼:

```
rm junk.ps junk.out .gmtcommands
```

4. 下载辅助代码

gCAP 使用了 Numerical Recipes(简称 NR)中的一些函数,包括 matrix 、 free_matrix 、 free_convert_matrix 、 jacobi 、 eigsrt 。 由于 NR 是非开源非免费的软件,所以 gCAP 并没有将 NR 相关的代码放在包里。

网络上可以下载到 NR 的完整代码,这里仅给出 gCAP 所需的部分(注:此处存在版权问题!)。下载该压缩包,解压,并将解压后的源代码放到 gCAP 的目录中。

gCAP_util 下载: gcap_utils.tar.gz

5. 新的 Makefile

软件包自带的 Makefile 无法使用,因而对其进行了一些修改。修改幅度稍大,几乎算是重写了。

新 Makefile 下载地址: Makefile.gCAP

下载之后,将其重命名为 Makefile,替换原目录中的同名文件,并根据自身情况修改 Makefile 文件中的 变量 SACHOME 、 FC 、 CC 。

6. 编译:

make

7. 修改环境变量

要想在终端运行 gcap,需要系统能够正确找到二进制文件 cap 、 cap_dir 、 mtdcmp 、 radpttn 以及脚本文件 cap.pl 和 depth.pl。

直接将 gcap 的源码路径加入到 PATH 环境变量中,即在 ~/.bashrc 中加入类似如下语句:

export PATH=/path/to/gcap:\${PATH}

8. 修改脚本 cap.pl

cap.pl 中第 15 行与第 19 行包含了两个绝对路径,需要根据自身情况进行修改。

- 。第15行: require "\$home/Src/cap/cap_plt.pl"; 中的路径改成 cap_plt.pl 的绝对路径, 类似于 require "/path/to/gcap/cap_plt.pl"
- 。第19行: \$green 是自己计算的格林函数库的位置。如果你不知道如何修改的话,就直接用默认值,并使用命令 mkdir ~/data/models/Glib 新建这个目录。

9. 修改绘图脚本 cap_plt.pl

使用默认的脚本运行并绘图后,可能会发现整个图片都缩在图片的左下角的一个小区域内,与示例中的图片相比有较大差别。出现这个错误的主要原因是,Prof. Zhu 的 GMT 默认 使用了 US 单位制,脚本中所有未显式指定单位的值使用的都是 inch,而其他人通常使用的都是 SI 单位制,会将这些未显式指定单位的值使用默认单位 cm。

解决办法是,在 cap_plt.pl 的第6行之后加上如下语句:

```
system "gmtset MEASURE_UNIT inch";
system "gmtset PAGE_ORIENTATION portrait";
```

这两句的作用是设置默认单位为英寸,并设置纸张方向为 portrait 模式。

运行 gcap

在终端直接执行:

\$ cap.pl

就会出现软件的用法说明。

软件包中自带了一个示例数据,下面来复现一下这个示例。

用 fk 构建格林函数库

要运行 gcap, 使用要使用 fk 建立格林函数库。如果你不知道 fk 是什么, 请参考:

- 1. 安装fk
- 2. fk 用法笔记

要建立格林函数库,首先需要一个模型文件。gcap 的示例使用的是一个名为 cus 的模型,由于 gcap 没有使用 cus 这个模型文件,所以这里使用的是 fk 自带的 hk 模型。

- # 切换到格林函数库所在目录
- \$ cd ~/data/models/Glib
- # 为 hk 模型新建目录

```
$ mkdir hk
$ cd hk
# 将 fk 自带的 hk 模型文件复制到当前目录下
$ cp /path/to/fk/hk .
# 用 fk 计算格林函数库
$ fk.pl -Mhk/15/k -N512/0.2 -S2 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1
$ fk.pl -Mhk/15/k -N512/0.2 -S0 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1
```

-M 选项中 15 代表震源深度是 15 km, 你可以从 1 km 一直算到 40 km 甚至更深, 此处只算了 15 km 以供示例使用。

运行 gcap 示例

```
# 切换回 gcap 目录
$ cd /path/to/gcap
# 为了防止误操作,先将自带的示例备份一下
$ cp -r 20080418093700 20080418093700.bak
# 运行 gcap 示例
$ cap.pl -H0.2 -P0.3 -S2/5/0 -T35/70 -F -D2/1/0.5 -C0.05/0.3/0.02/0.1 -W1 -X10 -Mhk_15/5.0 20080418093700

| |
```

运行该示例所使用的参数来自于 cap.pl 命令的说明文档,请自行查阅以了解每个参数的含义。 - Mhk 15/5.0 选项表示使用 hk 模型、震源深度为 15 km处的格林函数。

执行完毕后,会生成 $hk_15.ps$ 和 $hk_15.out$,将其与示例自带的 $cus_15.ps$ 和 $cus_15.out$ 对比可发现,二者基本完全一致。

关于段错误的说明

若直接运行二进制文件 cap 会出现段错误:

```
$ cap
[1] 12763 segmentation fault cap
```

这是因为 cap 命令行中需要一个参数。记住,直接使用 cap.pl , 不要直接使用 cap 。

关于 gCAP3D 的说明

gCAP3D 是在 gCAP 的基础上修改得到的,与 gCAP 的区别在于其可以使用三维格林函数。 该代码也已经开源。

gCAP 和 gCAP3D 之间没有本质区别,本文的介绍以 gCAP 为准,在最后会介绍安装方法上 gCAP3D 与 gCAP 的不同。

gCAP3D 的安装与 gCAP 的步骤几乎完全相同(部分文件名以及行号可能不一致,读者自行判断),区别列出如下:

- 下载地址: http://www.eas.slu.edu/People/LZhu/downloads/gCAP3D1.0.tar
- Makefile 下载地址: Makefile.gCAP3D

修订历史

- 2014-06-13: 初稿;
- 2016-03-12: 加入了对 gCAP3D 的说明;
- 2016-04-07: 微调文章结构,加入了对段错误的说明;
- 2016-07-31: 完善了示例;

文章作者: SeisMan 上次更新: 2016-04-07

赞赏支持

#震源机制解

く USTC 网络通登录脚本 Python 版

GMT 绘制双 Y 轴 >

在 SEISMAN 上还有

参考文献管理最佳实践

4 年前 • 2条评论

科研过程中文章有两大用 途:日常阅读和写文章时引

用。 ...

SOFI2D 笔记

4 年前 • 1条评论 SOFI2D 是一个二维 PSV ...

Linux 下 2018

4 年前 • 3条 本文将介绍 安装 TeXLi

0条评论 SeisMan ☐ Disqus 隐私政策

● 登录 ▼



₩ 推文 f 分享

最早发布 ▼



开始讨论...

通过以下方式登录

或注册一个 DISQUS 帐号 ?

姓名

来做第一个留言的人吧!



由 Hugo 强力驱动 | 主题 - Even

© 2013 - 2021 **♥** SeisMan