纯虚函数(pure virtual)

C++中包含纯虚函数的类,被称为是"抽象类"。抽象类不能使用 new出对象,只有实现了这个纯虚函数的子类才能new出对象。

C++中的纯虚函数更像是"只提供申明,没有实现",是对子类的约束,是"接口继承"。

C++中的纯虚函数也是一种"运行时多态"。

纯虚函数和抽象类

虚函数(impure virtual)

接口类:仅含有纯虚函数的类称为接口类

无数据成员

成员函数都是纯虚函数

北京大学

北京大学 程序设计实习

纯虚函数

▲ 纯虚函数: 没有函数体的虚函数 class A { private: int a; public: virtual void Print() = 0; //纯虚函数 void fun() { cout << "fun"; }</pre>

抽象类

- ▲ 抽象类: 包含纯虚函数的类
 - 只能作为 基类 来派生新类使用
 - 不能创建抽象类的对象
 - 抽象类的指针和引用 → 由抽象类派生出来的类的对象

A a; // 错, A 是抽象类, 不能创建对象

A*pa; // ok, 可以定义抽象类的指针和引用

pa = new A; //错误, A 是抽象类, 不能创建对象

纯虚函数和抽象类

- ▲ 抽象类中,
 - 在 成员函数 内可以调用纯虚函数
 - 在构造函数/析构函数内部不能调用纯虚函数
- ▲ 如果一个类从抽象类派生而来
- ← → 它实现了基类中的所有纯虚函数, 才能成为非抽象类

```
class A {
    public:
       virtual void f() = 0; //纯虚函数
       void g() { this->f(); } //ok
       A(){}//f();//错误
class B : public A{
    public:
       void f(){ cout<<"B: f()"<<endl; }</pre>
int main(){
   Bb;
   b.g();
   return 0;
```

输出结果:

B: f()