

# TTS 10.0 COOKBOOK

(NSD SECURITY DAY06)

版本编号 10.0

2019-06 达内 IT 培训集团



# **NSD SECURITY DAY06**

- 1. 案例 1: iptables 基本管理
- 问题

本案例要求练习 iptables 命令的使用,按照要求完成以下任务:

- 1) 关闭 firewalld, 开启 iptables 服务
- 2) 查看防火墙规则
- 3) 追加、插入防火墙规则
- 4) 删除、清空防火墙规则
- 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 关闭 firewalld, 启动 iptables 服务

1) 关闭 firewalld 服务器

[root@proxy ~]# systemctl stop firewalld.service
[root@proxy ~]# systemctl disable firewalld.service

2) 安装 iptables-services 并启动服务

[root@proxy ~]# yum -y install iptables-services
[root@proxy ~]# systemctl start iptables.service

# 步骤二: 熟悉 iptables 框架

1) iptables 的 4 个表 (区分大小写):

iptables 默认有 4 个表, nat 表 (地址转换表)、filter 表 (数据过滤表)、raw 表 (状态跟踪表)、mangle 表 (包标记表)。

2) iptables 的 5 个链 (区分大小写):

INPUT链 (入站规则)

OUTPUT 链 (出站规则)

FORWARD 链 (转发规则)

PREROUTING 链(路由前规则)

POSTROUTING 链 (路由后规则)

步骤三: iptables 命令的基本使用方法

1) iptabels 语法格式

[root@proxy ~]# iptables [-t 表名] 选项 [链名] [条件] [-j 目标操作] [root@proxy ~]# iptables -t filter -I INPUT -p icmp -j REJECT



```
[root@proxy ~]# iptables -t filter -I INPUT -p icmp -j ACCEPT
[root@proxy ~]# iptables -I INPUT -p icmp -j REJECT
//注意事项与规律:
//可以不指定表,默认为 filter 表
//可以不指定链, 默认为对应表的所有链
//如果没有找到匹配条件,则执行防火墙默认规则
//选项/链名/目标操作用大写字母, 其余都小写
//目标操作:
// ACCEPT: 允许通过/放行
// DROP: 直接丢弃, 不给出任何回应
// REJECT: 拒绝通过, 必要时会给出提示
// LOG: 记录日志, 然后传给下一条规则
```

# iptables 命令的常用选项如表-1 所示。

表-1 iptables 常用选项

iptables 命令	的常用选项如表-1所	<u>示</u> 。
	表-1	iptables 常用选项
类别	选项	描述
;∓hn+⊡∭	-A	追加一条防火墙规则至链的末尾位置
添加规则 	-1	插入一条防火墙规则至链的开头
查看规则	-L	查看 iptables 所有规则
	-n	以数字形式显示地址、端口等信息
	line-numbers	查看规则时,显示规则的行号
10174-10 01	-D	删除链内指定序号 (或内容) 的一条规则
删除规则	-F	清空所有的规则
默认规则	-p	为指定的链设置默认规则

# 2) iptables 命令的使用案例

#### 创建规则的案例:

```
[root@proxy ~]# iptables -t filter -A INPUT -p tcp -j ACCEPT
//追加规则至 filter 表中的 INPUT 链的末尾,允许任何人使用 TCP 协议访问本机
[root@proxy ~]# iptables -I INPUT -p udp -j ACCEPT
//插入规则至 filter 表中的 INPUT 链的开头,允许任何人使用 UDP 协议访问本机
[root@proxy ~]# iptables -I INPUT 2 -p icmp -j ACCEPT
//插入规则至 filter 表中的 INPUT 链的第2行,允许任何人使用 ICMP 协议访问本机
```

## 查看 iptables 防火墙规则

```
//仅查看 INPUT 链的规则
[root@proxy ~]# iptables -nL INPUT
target
         prot opt source
                                   destination
ACCEPT
         udp -- 0.0.0.0/0
                                   0.0.0.0/0
        icmp -- 0.0.0.0/0
ACCEPT
                                   0.0.0.0/0
ACCEPT
        tcp -- 0.0.0.0/0
                                   0.0.0.0/0
[root@proxy ~]# iptables -L INPUT --line-numbers
                                                  //查看规则,显示行号
num target
             prot opt source
                                 destination
   ACCEPT
             udp -- anywhere
                                 anywhere
2
    ACCEPT
             icmp -- anywhere
                                 anywhere
    ACCEPT tcp -- anywhere
                                 anywhere
```



# 删除规则,清空所有规则

```
[root@proxy ~]# iptables -D INPUT 3

//删除 filter 表中 INPUT 链的第 3 条规则

[root@proxy ~]# iptables -nL INPUT //查看规则,确认是否删除
[root@proxy ~]# iptables -F

//清空 filter 表中所有链的防火墙规则
[root@proxy ~]# iptables -t nat -F

//清空 nat 表中所有链的防火墙规则
[root@proxy ~]# iptables -t mangle -F

//清空 mangle 表中所有链的防火墙规则
[root@proxy ~]# iptables -t raw -F

//清空 raw 表中所有链的防火墙规则
```

#### 设置防火墙默认规则

```
[root@proxy ~]# iptables -t filter -P INPUT DROP
[root@proxy ~]# iptables -nL
Chain INPUT (policy DROP)
... ...
```

# 2. 案例 2: filter 过滤和转发控制

#### 问题

本案例要求创建常用主机防火墙规则以及网络防火墙规则:

- 1) 针对 Linux 主机进行出站、入站控制
- 2) 利用 ip forward 机制实现 Linux 路由/网关功能
- 3) 在 Linux 网关上实现数据包转发访问控制

# 方案

根据防火墙保护的对象不同, 防火墙可以分为主机型防火墙与网络型防火墙, 如图-1 所示。

主机型防火墙,主要保护的是服务器本机(过滤威胁本机的数据包)。 网络防火墙,主要保护的是防火墙后面的其他服务器,如 web 服务器、FTP 服务器等。




图-1

#### 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: iptables 防火墙规则的条件

iptables 防火墙可以根据很多很灵活的规则进行过滤行为,具体常用的过滤条件如表 -2 所示。

X 2 iptubies Ellion			
类别	选项	用法	
	协议匹配	-p 协议名称	
通用匹配	地址匹配	-s 源地址、-d 目标地址	
	接口匹配	-i 接受数据的网卡、-o 发送数据的网卡	
<b>哈会</b> [[元]	端口匹配	sport 源端口号、dport 目标端口号	
隐含匹配	ICMP 类型匹配	icmp-type ICMP 类型	

表-2 iptables 过滤条件

# 1) 主机型防火墙案例

```
[root@proxy ~]# iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j REJECT
[root@proxy ~]# iptables -I INPUT -s 192.168.2.100 -j REJECT
[root@proxy ~]# iptables -I INPUT -d 192.168.2.5 -p tcp --dport 80 -j REJECT
[root@proxy ~]# iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REJECT
[root@proxy ~]# iptables -A INPUT -s 192.168.4.100 -j DROP

//丟弃192.168.4.100 发给本机的所有数据包
[root@proxy ~]# iptables -A INPUT -s 192.168.2.0/24 -j DROP

//丟弃192.168.2.0/24 网络中所有主机发送给本机的所有数据包
[root@proxy ~]# iptables -A INPUT -s 114.212.33.12 -p tcp --dport 22 -j REJECT

//拒绝114.212.33.12 使用 tcp 协议远程连接本机 ssh(22 端口)
```

#### 步骤二: 开启 Linux 的路由转发功能

1)Linux内核默认支持软路由功能,通过修改内核参数即可开启或关闭路由转发功能。

```
[root@proxy ~]# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward //关闭路由转发
[root@proxy ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward //开启路由转发
//注意以上操作仅当前有效,计算机重启后无效
[root@proxy ~]# echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf
//修改/etc/sysctl.conf 配置文件,可以实现永久有效规则
```

#### 步骤四: 网络型防火墙案例

#### 1) 网络型防火墙案例

部署如表-3 所示的网络拓扑,一定要把 proxy 主机的路由转发功能打开。

 主机名要求
 网卡、IP 地址以及网关设置要求

 client
 eth0:192.168.4.100

表-3 实验拓扑



•	TOTAL				
		网关: 192.168.4.5			
	proxy	eth0:192.168.4.5			
		eth1:192.168.2.5			
	web1	eth1:192.168.2.100			
		网关: 192.168.2.5			

#### 添加网关的命令

[root@client ~]# nmcli connection modify eth0 ipv4.gateway 192.168.4.5
[root@client ~]# nmcli connection up eth0

[root@web1 ~]# nmcli connection modify eth1 ipv4.gateway 192.168.2.5
[root@web1 ~]# nmcli connection up eth1

-

确认不同网络的联通性

[root@client ~]# ping 192.168.2.100
[root@web1 ~]# ping 192.168.4.100

在 web1 主机上启动 http 服务

[root@web1 ~]# yum -y install httpd
[root@web1 ~]# echo "test page" > /var/www/html/index.html
[root@web1 ~]# systemctl restart httpd

没有防火墙的情况下 client 访问 web 服务

[root@client ~]# curl http://192.168.2.100 //成功

设置 proxy 主机的防火墙规则,保护防火墙后面的 Web 服务器

[root@proxy ~]# iptables -I FORWARD -s 192.168.4.100 -p tcp --dport 80 -j DROP

设置完防火墙规则后,再次使用 client 客户端访问测试效果

[root@client ~]# curl http://192.168.2.100 //失败

# 步骤三: 禁 ping 的相关策略

1) 默认直接禁 ping 的问题?

[root@proxy ~]# iptables -I INPUT -p icmp -j DROP
//设置完上面的规则后,其他主机确实无法 ping 本机,但本机也无法 ping 其他主机
//当本机 ping 其他主机,其他主机回应也是使用 icmp,对方的回应被丢弃

2) 禁止其他主机 ping 本机,允许本机 ping 其他主机

[root@proxy ~]# iptables -A INPUT -p icmp \
> --icmp-type echo-request -j DROP
//仅禁止入站的 ping 请求,不拒绝入站的 ping 回应包

注意:关于 ICMP 的类型,可以参考 help 帮助,参考命令如下:

[root@proxy ~]# iptables -p icmp --help



# 3. 案例 3: 防火墙扩展规则

#### 问题

本案例要求熟悉使用 iptables 的扩展规则,实现更丰富的过滤功能,完成以下任务:

- 1) 根据 MAC 地址封锁主机
- 2) 在一条规则中开放多个 TCP 服务
- 3) 根据 IP 范围设置封锁规则

# 方案

iptables 在基本过滤条件的基础上还扩展了很多其他条件,在使用时需要使用-m参数来启动这些扩展功能,语法如下:

iptables 选项 链名称 -m 扩展模块 --具体扩展条件 -j 动作

#### 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 根据 MAC 地址过滤

1) 根据 IP 过滤的规则, 当对方修改 IP 后, 防火墙会失效

```
[root@proxy ~]# iptables -F
[root@proxy ~]# iptables -I INPUT -s 192.168.4.100 -p tcp --dport 22 -j DROP
//设置规则禁止 192.168.4.100 使用 ssh 远程本机
```

但是, 当 client 主机修改 IP 地址后, 该规则就会失效, 注意因为修改了 IP, 对 client 主机的远程连接会断开, 需要使用 virt-manager 开启虚拟机操作:

```
[root@client ~]# ifconfig eth0 192.168.4.101
[root@client ~]# ssh 192.168.4.5 //依然成功
```

根据 MAC 地址过滤,可以防止这种情况的发生

#### 步骤二:基于多端口设置过滤规则

1) 一次需要过滤或放行很多端口时会比较方便

```
[root@proxy ~]# iptables -A INPUT -p tcp \
> -m multiport --dports 20:22,25,80,110,143,16501:16800 -j ACCEPT
//一次性开启 20,21,22,25,80,110,143,16501 到 16800 所有的端口
```



提示,多端口还可以限制多个源端口,但因为源端口不固定,一般不会使用,限制多个源端口的参数是--sports.

步骤三: 根据 IP 地址范围设置规则

1) 允许从 192.168.4.10-192.168.4.20 登录

```
[root@proxy ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 \
> -m iprange --src-range 192.168.4.10-192.168.4.20 -j ACCEPT
```

注意,这里也可以限制多个目标 IP 的范围,参数是--dst-range,用法与--src-range 一致。

2) 禁止从 192.168.4.0/24 网段其他的主机登录

[root@proxy ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.4.0/24 -j DROP

# 4. 案例 4: 配置 SNAT 实现共享上网

### 问题

本案例要求设置防火墙规则,允许位于局域网中的主机可以访问外网,主要包括下列服务:

- 1) 搭建内外网案例环境
- 2) 配置 SNAT 策略实现共享上网访问

# 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 搭建内外网案例环境

表-4 实验拓扑

主机名要求	网卡、IP 地址以及网关设置要求
client	eth0:192.168.4.100
Client	网关: 192.168.4.5
provid	eth0:192.168.4.5
proxy	eth1:192.168.2.5
web1	eth1:192.168.2.100
webi	网关: 192.168.2.5

这里,我们设定 192.168.2.0/24 网络为外部网络,192.168.4.0/24 为内部网络。现在,在外部网络中有一台 web 服务器 192.168.2.100,因为设置了网关,client已经可以访问此 web 服务器了。但,如果查看 web1 的日志就会发现,日志里记录的是192.168.4.100 在访问网页。

我们需要实现的效果是, client 可以访问 web 服务器, 但要伪装为 192.168.2.5 后



再访问 web 服务器(模拟所有位于公司内部的电脑都使用的是私有 IP, 希望访问外网, 就需要伪装为公司的外网 IP 后才可以)。

步骤二:设置防火墙规则,实现 IP 地址的伪装 (SNAT 源地址转换)

1) 确保 proxy 主机开启了路由转发功能

[root@proxy ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward

//开启路由转发

2) 设置防火墙规则, 实现 SNAT 地址转换

[root@proxy ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING \
> -s 192.168.4.0/24 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source 192.168.2.5

3) 登陆 web 主机查看日志

[root@proxy ~]# tail /var/log/httpd/access\_log
....
192.168.2.5 - - [12/Aug/2018:17:57:10 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 27 "-'
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"

通过日志会发现,客户端是先伪装为了192.168.2.5之后再访问的web服务器!

4)扩展知识,对于 proxy 外网 IP 不固定的情况可以执行下面的地址伪装,动态伪装 IP。

[root@proxy ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING \
> -s 192.168.4.0/24 -p tcp --dport 80 -j MASQUERADE

最后,所有 iptables 规则都是临时规则,如果需要永久保留规则需要执行如下命令:

[root@proxy ~]# service iptables save