

# TTS 11.0 COOKBOOK

(NSD NOSQL DAY03)

版本编号 11.0

2019-06 达内 IT 培训集团



# **NSD NOSQL DAY03**

# 1. 案例 1: redis 主从复制

- 问题
  - 具体要求如下:
  - 将主机 192.168.4.51 配置为主服务器
  - 将主机 192.168.4.52 配置为 192.168.4.51 的从服务器
  - 测试配置

#### 方案

部署 redis 一主一从复制结构, 主机角色, 如图-1 所示:




图 - 1

#### 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 将主机 192.168.4.51 配置为主服务器

1) 每台 redis 服务器,默认都是主服务器;所以主服务器不需要配置。

```
[root@redisA ~]# redis-cli -h 192.168.4.51 -p 6351
192.168.4.51:6351> info replication //查看复制信息
# Replication
role:master //是 master 服务器
```



## 步骤二: 将主机 192.168.4.52 配置为 192.168.4.51 的从服务器

1) 命令行配置 (马上生效)

```
[root@redisB ~]# redis-cli -h 192.168.4.52 -p 6352
192.168.4.52:6352> slaveof 192.168.4.51 6351 //指定主服务器 ip 地址与端口
OK
192.168.4.52:6352> info replication //查看复制信息
# Replication
role:slave //从服务器
master_host:192.168.4.51 //主服务器 ip 地址
master_port:6351 //主服务器端口
master_link_status:up //连接状态开启
master_last_io_seconds_ago:3
master_sync_in_progress:0
```

2) 永久配置 (重新 redis 服务后,依然有效)

```
[root@redisB ~]# vim /etc/redis/6379.conf
slaveof 192.168.4.51 6351 //在文件末尾添加或在原有配置项上修改都可以
:wq
```

3) 在主服务器查看复制信息

#### 步骤三: 测试配置

1) 客户端连接主服务器存储数据



```
[root@client50 ~]# redis-cli -h 192.168.4.51 -p 6351
192.168.4.51:6351> set x 9
0K
192.168.4.51:6351> set y 8
0K
192.168.4.51:6351> set z 7
0K
192.168.4.51:6351>
```

2) 在从服务器本机登录, 查看数据(与主服务器数据一致)

```
[root@redisB ~]# redis-cli -h 192.168.4.52 -p 6352
192.168.4.52:6352> keys *
1) "x"
2) "y"
3) "z"
192.168.4.52:6352>
```

# 2. 案例 2: 配置带验证的主从复制

- 问题
  - 具体要求如下:
  - 基于案例 1 的配置
  - 设置主服务器 192.168.4.51 设置连接密码 123456
  - 配置从服务器 192.168.4.52

#### • 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 设置主服务器 192.168.4.51 设置连接密码 123456

1) 修改主服务器的配置文件,设置密码。

```
[root@redisA ~]# vim +501 /etc/redis/6379.conf
   requirepass 123456 //设置密码
   :wq
   [root@redisA ~]# vim +43 /etc/init.d/redis_6379 //修改脚本
        $CLIEXEC -h 192.168.4.51 -p 6351 -a 123456 shutdown //添加密码
   :wq
   [root@redisA ~]# /etc/init.d/redis_6379 stop //停止服务
   [root@redisA ~]# /etc/init.d/redis_6379 start //启动服务
   Starting Redis server...
   [root@redisA ~]#
   [root@redisA ~]# netstat -utnlp | grep :6351 //查看端口
                      0 192.168.4.51:6351
                                                0.0.0.0:*
                                                                          LISTEN
   tcp
11523/redis-server
```



#### 步骤二: 配置从服务器 192.168.4.52

1) 修改配置文件,设置主服务器连接密码。

```
[root@redisB ~]# /etc/init.d/redis_6379 stop //停止服务

[root@redisB ~]# vim +289 /etc/redis/6379.conf
masterauth 123456 //设置密码
:wq

[root@redisA ~]# /etc/init.d/redis_6379 start //启动服务
Starting Redis server...
[root@redisA ~]#
[root@redisA ~]#
[root@redisA ~]# netstat -utnlp | grep :6351 //查看端口
tcp 0 0 192.168.4.51:6351 0.0.0.0:* LISTEN
11523/redis-server
```

# 2) 在从服务器本机连接服务,查看复制信息

```
[root@redisB ~]# redis-cli -h 192.168.4.52 -p 6352
192.168.4.52:6352> info replication //查看复制信息
# Replication
role:slave //从服务器
master_host:192.168.4.51 //主服务器 ip 地址
master_port:6351 //主服务器端口
master_link_status:up //连接状态开启
master_last_io_seconds_ago:3
master_sync_in_progress:0
......
192.168.4.52:6352>
```

# 3. 案例 3: 哨兵服务

#### 问题

- 具体要求如下:
- 基于案例 2 配置
- 配置哨兵服务
- 测试配置

#### 方案

角色规划如图-1 所示:






图 - 1

#### • 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 配置哨兵服务 (192.168.4.57)

1) 安装源码软件 redis , 无需做初始化配置。

```
[root@redis57 redis]# yum -y install gcc
[root@redis57 redis]# tar -zxf redis-4.0.8.tar.gz
[root@redis57 redis]# cd redis-4.0.8/
[root@redis1 redis-4.0.8]# make
[root@redis1 redis-4.0.8]# make install
```

#### 2) 编辑主配置文件

```
[root@redis57 redis]# vim /etc/sentinel.conf //创建主配置文件 sentinel monitor server51 192.168.4.51 6351 1 //监视主服务器 bind 0.0.0.0 //哨兵服务地址 (表示本机所有网络接口) sentinel auth-pass server51 123456 //主服务器密码:wq
```

#### 3) 启动哨兵服务

```
[root@redis57 redis]# redis-sentinel /etc/sentinel.conf //启动哨兵服务
25371:X 28 Sep 11:16:54.993 # +sdown master redis51 192.168.4.51 6351
25371:X 28 Sep 11:16:54.993 # +odown master redis51 192.168.4.51 6351 #quorum 1/1
25371:X 28 Sep 11:16:54.993 # +new-epoch 3
25371:X 28 Sep 11:16:54.993 # +try-failover master redis51 192.168.4.51 6351
25371:X 28 Sep 11:16:54.994 # +vote-for-leader
be035801d4d48eb63d8420a72796f52fc5cec047 3
...
25371:X 28 Sep 11:16:55.287 * +slave slave 192.168.4.51:6351 192.168.4.51 6351 @
```



redis51 192.168.4.52 6351

25371:X 28 Sep 11:17:25.316 # +sdown slave 192.168.4.51:6379 192.168.4.51 6379 @ redis51 192.168.4.52 6352

#### 步骤二:测试配置

1) 停止主服务器 51 的 redis 服务

```
[root@redisA ~]# /etc/init.d/redis_6379 stop
Stopping ...
Waiting for Redis to shutdown ...
Redis stopped
[root@redisA ~]#
```

2) 在服务器 52 主机, 查看复制信息

```
The
 [root@redisB ~]# redis-cli -h 192.168.4.52 -p 6352
192.168.4.52:6352> info replication
# Replication
role:master //角色是 master
connected_slaves:0
```

# 4. 案例 2: 使用 RDB 文件恢复数据

- 问题
  - 要求如下:
  - 启用 RDB
  - 设置存盘间隔为 120 秒且 10 个 key 改变数据自动存盘
  - 备份 RDB 文件
  - 删除数据
  - 使用 RDB 文件恢复数据

#### 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 使用 RDB 文件恢复数据

RDB 介绍:

Redis 数据库文件,全称 Reids DataBase

数据持久化方式之一

在指定时间间隔内,将内存中的数据集快照写入硬盘



术语叫 Snapshot 快照 恢复时,将快照文件直接读到内存里

#### 相关配置参数

文件名

dbfilename "dump.rdb" 文件名

数据从内存保存到硬盘的频率

save 900 1900 秒内且有 1 个 key 改变save 300 10300 秒内且有 10 个 key 改变save 60 1000060 秒内且有 10000 个 key 改变

```
[root@redisA ~]# vim /etc/redis/6379.conf
   dbfilename dump.rdb
   save 900 1
   #save 300 10 //注释原有设置
   save 120 10 //时间修改为 120 秒
   save 60 10000
   : wq
   [root@redisA ~]# /etc/init.d/redis_6379 stop //停止服务
   Stopping ...
   Waiting for Redis to shutdown ...
   Redis stopped
   [root@redisA ~]#
   [root@redisA ~]# rm -rf /var/lib/redis/6379/* //清空数据库目录
   [root@redisA ~]# /etc/init.d/redis_6379 start //启动服务
   Starting Redis server...
   [root@redisA ~]#
   [root@redisA ~]# ls /var/lib/redis/6379 //此时, 查看数据库目录下没有 dump.rdb 文件
   [root@redisA ~]#
   [root@redisA ~]# redis-cli -h 192.168.4.51 -p 6351 -a 123456 //连接服务, 在 200
秒内存储 10 个变量,就会自动在数据库目录下创建 dump.rdb 文件
   192.168.4.51:6351> set v1 k1
   OK
   192.168.4.51:6351> set v2 k1
   192.168.4.51:6351> set v3 k1
   192.168.4.51:6351> set v4 k1
   192.168.4.51:6351> set v45 k1
   192.168.4.51:6351> set v46 k1
   192.168.4.51:6351> set v7 k1
   192.168.4.51:6351> set v8 k1
   OK
   192.168.4.51:6351> set v9 k1
```



```
192.168.4.51:6351> set v10 k1
OΚ
192.168.4.51:6351> keys *
1) "v2"
2) "v9"
3) "v10"
4) "v45"
5) "v4"
6) "v1"
7) "v46"
8) "v8"
9) "v7"
10) "v3"
192.168.4.51:6351>exit
[root@redisA ~]# ls /var/lib/redis/6379 //此时, 查看数据库目录下有 dump.rdb 文件
dump.rdb
[root@redisA ~]#
```

#### 备份数据

```
[root@redisA ~]# cd /var/lib/redis/6379/
[root@redisA 6379]# ls
dump.rdb
[root@redisA 6379]# cp dump.rdb /tmp/dump.rdb //备份 dump.rdb文件
[root@redisA 6379]# scp /tmp/dump.rdb <u>root@192.168.4.56:/root/</u>//传递备份文件给目示主机
```

#### 删除数据 (56 主机模拟误删除数据)

#### 恢复数据(56 主机使用备份文件恢复数据)

```
[root@redis56 ~]# /etc/init.d/redis_6379 stop //停止服务
Stopping ...
Waiting for Redis to shutdown ...
Redis stopped
[root@redis56 ~]#
[root@redis56 ~]# rm -rf /var/lib/redis/6379/* //清空数据库目录
[root@redis56 ~]# cp /tmp/dump.rdb /var/lib/redis/6379/ //拷贝备份文件到数据库目录下

[root@redis56 ~]# /etc/init.d/redis_6379 start // 启动服务
Starting Redis server...

[root@redis56 ~]# redis-cli -h 192.168.4.56 -p 6356 //访问服务
192.168.4.56:6356> keys * //查看数据
1) "v7"
2) "v46"
3) "v45"
```



- 4) "v8"
- 5) "v4"
- 6) "v2"
- 7) "v1"
- 8) "v3"
- 9) "v9"
- 10) "v10"
- 192.168.4.56:6356>

# 5. 案例 5: 使用 AOF 文件恢复数据

#### 问题

- 具体要求如下:
- 启用 AOF
- 备份 AOF 文件
- 删除数据
- 使用 AOF 文件恢复数据

#### • 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 使用 AOF 文件恢复数据

1) 修改配置文件

```
[root@redisA ~]# redis-cli -h 192.168.4.51 -p 6351 -a 123456 //连接服务 192.168.4.51:6351>config set appendonly yes //启用 aof, 默认 no 192.168.4.51:6351> config rewrite //写进配置文件 192.168.4.51:6351> save 192.168.4.51:6351> exit

[root@redisA ~]# ls /var/lib/redis/6379/ //会出现 appendonly.aof 文件 appendonly.aof dump.rdb [root@redisA ~]#
```

# 2) 备份 AOF 文件

```
[root@redisA ~]# cd /var/lib/redis/6379/
[root@redisA 6379]# cp appendonly.aof /tmp/appendonly.aof
[root@redisA 6379]# scp /tmp/appendonly.aof <u>root@192.168.4.57:/root/</u> //传递备份
[<u>redel标主机</u>
```

#### 3) 删除数据 (在57主机 默认数据误删除)

```
[root@redis57 ~]# redis-cli -h 192.168.4.57 -p 6357 //连接服务
192.168.4.57:6357> flushall //清除数据
OK
192.168.4.57:6357> keys * //查看数据
(empty list or set)
```



192.168.4.57:6357> exit [root@redis57 ~ ]#

#### 4) 使用 AOF 文件恢复数据

```
[root@redis57 ~]# vim +673 /etc/redis/6379.conf
appendonly yes //启用AOF
[root@redis57 ~]#
[root@redis57 ~]# /etc/init.d/redis_6379 stop //停止服务
Waiting for Redis to shutdown ...
Redis stopped
[root@redis57 ~]#
[root@redis57 ~]# /etc/init.d/redis 6379 start //启动服务
Starting Redis server...
[root@redis57 ~]#
[root@redis57 ~]# rm -rf /var/lib/redis/6379/* //删除没有数据的文件
[root@redis57 ~]# cp /root/appendolny.aof /var/lib/redis/6379/ //拷贝文件
[root@redis57 ~]# /etc/init.d/redis 6379 start //启动服务
Starting Redis server...
[root@redis57 ~]# redis-cli -h 192.168.4.57 -p 6357 //连接服务
192.168.4.57:6357> keys * //查看数据
1) "v9"
2) "v5"
3) "v8"
4) "v2"
5) "v1"
6) "v4"
7) "v10"
8) "v6"
9) "v7"
10) "v3"
192.168.4.57:6357>
```

# 6. 案例 6: string 字符串

#### 问题

- 练习命令的使用,具体命令如下:
- set getrange strlen append setbit bitcount
- decr decrby incr incrby incrbyfloat

#### 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: string 字符串

1) set key value [ex seconds] [px milliseconds] [nx|xx] 设置 key 及值,过期时间可以使用秒或毫秒为单位 setrange key offset value

192.168.4.56:6356> set x 9 ex 10 //单位秒



```
OK
192.168.4.56:6356>
192.168.4.56:6356> set y 29 px 10 //单位毫秒
OK
192.168.4.56:6356>
192.168.4.56:6356> set y 39 NX //不存在赋值
OK
192.168.4.56:6356> get y //变量值没变
"39"
192.168.4.56:6356>
192.168.4.56:6356> set y 49 xx //变量存在赋值
OK
192.168.4.56:6356> get y //变量变了
"49"
192.168.4.56:6356>
```

2) 从偏移量开始复写 key 的特定位的值

```
192.168.4.51:6351> set first "hello world"
OK
192.168.4.51:6351> setrange first 6 "Redis" //改写为 hello Redis
(integer) 11
192.168.4.51:6351> get first
"hello Redis"
```

3) strlen key, 统计字串长度

```
192.168.4.51:6379> strlen first
(integer) 11
```

4) append key value 存在则追加,不存在则创建 key 及 value,返回 key 长度

```
192.168.4.51:6379> append myname jacob
(integer) 5
```

5) setbit key offset value 对 key 所存储字串,设置或清除特定偏移量上的位 (bit), value 值可以为 1 或 0, offset 为 0~2^32 之间, key 不存在,则创建新 key

```
192.168.4.51:6379> setbit bit 0 1 //设置bit第0位为1 (integer) 0
192.168.4.51:6379> setbit bit 1 0 //设置bit第1位为0 (integer) 0
```

6) bitcount key 统计字串中被设置为 1 的比特位数量

记录网站用户上线频率,如用户 A 上线了多少天等类似的数据,如用户在某天上线,则使用 setbit,以用户名为 key,将网站上线日为 offset,并在该 offset 上设置 1,最后计算用户总上线次数时,使用 bitcount 用户名即可,这样即使网站运行 10 年,每个用户



#### 仅占用 10\*365 比特位即 456 字节

```
192.168.4.51:6379> setbit peter 100 1 //网站上线 100 天用户登录了一次 (integer) 0 192.168.4.51:6379> setbit peter 105 1 //网站上线 105 天用户登录了一次 (integer) 0 192.168.4.51:6379> bitcount peter (integer) 2
```

7) decr key 将 key 中的值减 1, key 不存在则先初始化为 0, 再减 1

```
192.168.4.51:6379> set z 10
0K
192.168.4.51:6379> decr z
(integer) 9
192.168.4.51:6379> decr z
(integer) 8

192.168.4.51:6379> decr bb
(integer) -1
192.168.4.51:6379> decr bb
(integer) -2
```

8) decrby key decrement 将 key 中的值, 减去 decrement

```
192.168.4.51:6379> set count 100
OK
192.168.4.51:6379> DECRBY cc 20 //定义每次减少 20 (步长)
(integer) -20
192.168.4.51:6379> DECRBY cc 20
(integer) -40
```

9) getrange key start end 返回字串值中的子字串,截取范围为 start 和 end, 负数偏移量表示从末尾开始计数,-1 表示最后一个字符,-2 表示倒数第二个字符

```
192.168.4.51:6379> set x 123456789

OK

192.168.4.51:6379> getrange x -5 -1

"56789"

192.168.4.51:6379> getrange x 0 4

"12345"
```

10) incr key 将 key 的值加 1, 如果 key 不存在,则初始为 0 后再加 1,主要应用为计数器

```
192.168.4.51:6379> set page 20
OK
192.168.4.51:6379> incr page
(integer) 21
```

11) incrby key increment 将 key 的值增加 increment

```
192.168.4.51:6379> set x 10

OK

192.168.4.51:6379> incr x

(integer) 11

192.168.4.51:6379> incr x

(integer) 12
```



12) incrbyfloat key increment 为 key 中所储存的值加上浮点数增量 increment

```
192.168.4.51:6379> set num 16.1
OK
192.168.4.51:6379> incrbyfloat num 1.1
"17.2"
```

# 7. 案例 7: list 列表

- 问题
  - 练习命令使用,具体如下:
  - Ipush Ilen Irange Ipop
  - lindex lset rpush rpop
- 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: list 列表

1) lpush key value [value...] 将一个或多个值 value 插入到列表 key 的表头, Key 不存在,则创建 key

```
192.168.4.51:6379> lpush list a b c //list 值依次为 c b a (integer) 3
```

2) Irange key start stop 从开始位置读取 key 的值到 stop 结束

3) lpop key 移除并返回列表头元素数据, key 不存在则返回 nil

```
192.168.4.51:6379> lpop list //删除表头元素,可以多次执行
"c"
192.168.4.51:6379> LPOP list
"b"
```

4) llen key 返回列表 key 的长度

```
192.168.4.51:6379> llen list
(integer) 1
```



5) lindex key index 返回列表中第 index 个值

```
192.168.4.51:6379> lindex list 1
```

6) lset key index value 将 key 中 index 位置的值修改为 value

```
192.168.4.51:6379> lpush list a b c d
(integer) 5
192.168.4.51:6379> lset list 3 test //将 list 中第 3 个值修改为 test
OK
```

7) rpush key value [value...] 将 value 插入到 key 的末尾

```
192.168.4.51:6379> rpush list3 a b c //list3值为a b c (integer) 3
192.168.4.51:6379> rpush list3 d //末尾插入 d (integer) 4
```

8) rpop key 删除并返回 key 末尾的值

```
192.168.4.51:6379> RPOP list3 "d"
```

# 8. 案例 8: hash 表

- 问题
  - 练习命令使用,具体如下:
  - hset hmset hgetall hkeys hvals
  - hget hmget hdel

#### • 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: hash 表

1) hset key field value 将 hash 表中 field 值设置为 value

```
192.168.4.51:6379> hset site google 'www.g.cn'
(integer) 1
192.168.4.51:6379> hset site baidu 'www.baidu.com'
(integer) 1
```

2) hget key filed 获取 hash 表中 field 的值

```
192.168.4.51:6379> hget site google
"www.g.cn"
```

3) hmset key field value [field value...] 同时给 hash 表中的多个 field 赋值

```
192.168.4.51:6379> hmset site google www.g.cn baidu www.baidu.com OK
```



- 4) hmget key field [field...] 返回 hash 表中多个 field 的值
- 192.168.4.51:6379> hmget site google baidu
- 1) "www.g.cn"
- 2) "www.baidu.com"
- 返回 hash 表中所有 field 名称 5) hkeys key
- 192.168.4.51:6379> hmset site google www.g.cn baidu www.baidu.com
- 192.168.4.51:6379> hkeys site
- 1) "google" 2) "baidu"
- 返回 hash 表中所有 key 名和对应的值列表 6) hgetall key
- 192.168.4.51:6379> hgetall site
- 1) "google"
  2) "www.g.cn"
- 3) "baidu"
- 4) "www.baidu.com"
- 返回 hash 表中所有 key 的值 7) hvals key
- 192.168.4.51:6379> hvals site
- 1) "www.g.cn"
  2) "www.baidu.com"
- 删除 hash 表中多个 field 的值,不存在则忽略 8) hdel key field [field...]
- 192.168.4.51:6379> hdel site google baidu (integer) 2