地震异常提取软件 EQMonitor v2.1 使用手册

焦中虎 jzh@ies.ac.cn & jiaozhh@126.com

文档版本: V1.1

2021年01月14日





目 录

1.	概述	4
	设置运行环境	
	基于 ERA5 再分析数据的异常提取模块	
	3.1. ZS 异常提取程序	4
	3.2. 距平异常提取程序	6
	3.3. 涡度异常提取程序	8
	3.4. RST 异常提取程序	9
4.	MODIS 地表温度异常提取程序	11
5.	MODIS 地表温度提取程序	12
6.	时间序列数据绘制程序	13

修订历史

版本	时间	内容	修改者
V1.0 2020/12/2		初始版本	焦中虎
V1.1	2021/01/14	增加基于 ERA5 数据的异常提取程序	焦中虎

1. 概述

2. 设置运行环境

- 1、打开命令行,进入 EQMonitor 目录。
- 2、运行 start.bat,如图 1 所示。至此,运行环境设置好了。




图 1 用于运行 EQMonitor 的命令行界面

3. 基于 ERA5 再分析数据的异常提取模块

3.1. ZS 异常提取程序

程序名称: egm era5 zs.exe, 配置文件为 conf 目录下的 egm era5 zs v1.yml。

功能:实现对地表温度(ST)、土壤温度、空气温度、出射长波辐射(OLR)、地表下行长波辐射、地表潜热通量和大气水汽的数据归档,格式转换,背景场计算,异常计算和异常专题图生成功能。

运行命令: eqm_era5_zs.exe conf\eqm_era5_zs_v1.yml

输入的 YAML 配置文件的参数包括:

参数 含义 备注	
----------	--

download_path	ERA5 数据的下载目录	NetCDF4 格式
work_path	数据处理的根路径	所有数据将展开在该目录下
eq_events_path	地震目录	下载 USGS 地震目录,并保存为 csv 格式
fault_shp_file	断层 shapefile 文件	类型为 Polyline
block_shp_file	块体的 shapefile 文件	类型为 Polyline
cites_shp_file	城市点的 shapefile 文件	类型为 point
removeTmpFiles	是否删除临时文件	True: 删除; False: 不删除
products	ERA5产品列表	st: surface temperature
		st1: Soil temperature level 1
		at2m: atmosphere temperature at 2 meters
		olr: outgoing longwave radiation
		sdlr: surface downward longwave radiation
		slhf: surface latent heat flux
		tcwv: total column water vapour
		例如:
		products: [st, st1, at2m, olr, sdlr, slhf, tcwv]
		products: [at2m, olr, sdlr]
		products: [at2m]
start_year	开始数据处理的年份	
start_doy	开始数据处理的 DOY	年积日 Day of year
end_year	结束数据处理的年份	
end_doy	结束数据处理的 DOY	
geo_ranges	定义绘制局部专题图的地	geo_ranges 包含 7 个参数,依次为: [name, lat_min,
	理范围	lat_max, lon_min, lon_max, lat_draw_bin, lon_draw_bin]
		示例:
		geo_ranges: [15, 51.8, 80, 137, 10] # China
		geo_ranges: [-90, 90, -180, 180, 30, 60] # Worldwide
archive_flag	是否进行数据归档	True: 进行; False: 不进行
std_flag	是否将 ERA5 NetCDF4 文	

	件转换为 GeoTIFF 格式	
std_map_flag	是否绘制 ERA5 GeoTIFF	
	数据的专题图	
ref_flag	是否计算背景场数据	
ref_map_flag	是否绘制背景场的专题图	
ano_flag	是否计算 ZS 异常	
ano_map_flag	是否绘制 ZS 异常专题图	
local_ano_map_flag	是否绘制局部的 ZS 异常专	范围为以上的 geo_ranges 中的设置
	题图	

程序 eqm_era5_zs.exe 所用数据的工作目录结构如下图所示。

名称 个	修改日期	类型	大小
ERA5	2020/7/1 14:35	文件夹	
📙 std	2020/7/1 19:53	文件夹	
std_map	2020/7/1 19:53	文件夹	
📜 tmp	2020/6/28 14:38	文件夹	
ZS	2020/7/3 15:27	文件夹	
era5_zs.log	2020/12/2 8:36	文本文档	203 KB

图 2 程序 egm era5 zs.exe 所用数据的工作目录结构

3.2. 距平异常提取程序

程序名称: eqm_era5_jp.exe, 配置文件为 conf 目录下的 eqm_era5_jp_v1.yml。

功能:实现对地表温度(ST)、土壤温度、空气温度、出射长波辐射(OLR)、地表下行长波辐射、地表潜热通量和大气水汽的数据归档,格式转换,背景场计算,异常计算和异常专题图生成功能。

运行命令: eqm_era5_jp.exe conf\eqm_era5_jp_v1.yml

输入的 YAML 配置文件的参数包括:

参数	含义	备注	
download_path	ERA5 数据的下载目录	NetCDF4 格式	
work_path	数据处理的根路径	所有数据将展开在该目录下	
eq_events_path	地震目录	下载 USGS 地震目录,并保存为 csv 格式	

fault_shp_file	断层 shapefile 文件	类型为 Polyline
block_shp_file	块体的 shapefile 文件	类型为 Polyline
cites_shp_file	城市点的 shapefile 文件	类型为 point
removeTmpFiles	是否删除临时文件	True: 删除; False: 不删除
products	ERA5 产品列表	st: surface temperature
		st1: Soil temperature level 1
		at2m: atmosphere temperature at 2 meters
		olr: outgoing longwave radiation
		sdlr: surface downward longwave radiation
		slhf: surface latent heat flux
		tcwv: total column water vapour
		例如:
		products: [st, st1, at2m, olr, sdlr, slhf, tcwv]
		products: [at2m, olr, sdlr]
		products: [at2m]
start_year	开始数据处理的年份	
start_doy	开始数据处理的 DOY	年积日 Day of year
end_year	结束数据处理的年份	
end_doy	结束数据处理的 DOY	
geo_ranges	定义绘制局部专题图的地	geo_ranges 包含 7 个参数,依次为: [name, lat_min,
	理范围	lat_max, lon_min, lon_max, lat_draw_bin, lon_draw_bin]
		示例:
		geo_ranges: [15, 51.8, 80, 137, 10] # China
		geo_ranges: [-90, 90, -180, 180, 30, 60] # Worldwide
archive_flag	是否进行数据归档	True: 进行; False: 不进行
convert_std_flag	是否将 ERA5 NetCDF4 文	
	件转换为 GeoTIFF 格式	
plot_std_flag	是否绘制 ERA5 GeoTIFF 数	
	据的专题图	

calc_ref_flag	是否计算背景场数据	
plot_ref_flag	是否绘制背景场的专题图	
calc_ano_flag	是否计算 JP 异常	
plot_ano_flag	是否绘制 JP 异常专题图	
plot_local_ano_flag	是否绘制局部的 JP 异常专	范围为以上的 geo_ranges 中的设置
	题图	

3.3. 涡度异常提取程序

程序名称: eqm_era5_wd.exe

功能:实现对地表温度(ST)、土壤温度、空气温度、出射长波辐射(OLR)、地表下行长波辐射、地表潜热通量和大气水汽的数据归档,格式转换,背景场计算,异常计算和异常专题图生成功能。

运行命令: eqm_era5_wd.exe conf\eqm_era5_wd_v1.yml

输入的 YAML 配置文件的参数包括:

参数	含义	备注
download_path	ERA5 数据的下载目录	NetCDF4 格式
work_path	数据处理的根路径	所有数据将展开在该目录下
eq_events_path	地震目录	下载 USGS 地震目录,并保存为 csv 格式
fault_shp_file	断层 shapefile 文件	类型为 Polyline
block_shp_file	块体的 shapefile 文件	类型为 Polyline
cites_shp_file	城市点的 shapefile 文件	类型为 point
removeTmpFiles	是否删除临时文件	True: 删除; False: 不删除
products	ERA5 产品列表	st: surface temperature
		st1: Soil temperature level 1
		at2m: atmosphere temperature at 2 meters
		olr: outgoing longwave radiation
		sdlr: surface downward longwave radiation
		slhf: surface latent heat flux
		tcwv: total column water vapour

		例如:
		products: [st, st1, at2m, olr, sdlr, slhf, tcwv]
		products: [at2m, olr, sdlr]
		products: [at2m]
start_year	开始数据处理的年份	
start_doy	开始数据处理的 DOY	年积日 Day of year
end_year	结束数据处理的年份	
end_doy	结束数据处理的 DOY	
win_size: 2	滑动窗口大小 (天)	用于计算历史同期数据的时间间隔,实际使用的天数
		为: win_size * 2 + 1
geo_ranges	定义绘制局部专题图的地	geo_ranges 包含 7 个参数,依次为: [name, lat_min,
	理范围	lat_max, lon_min, lon_max, lat_draw_bin, lon_draw_bin]
		示例:
		geo_ranges: [15, 51.8, 80, 137, 10] # China
		geo_ranges: [-90, 90, -180, 180, 30, 60] # Worldwide
archive_flag	是否进行数据归档	True: 进行; False: 不进行
convert_std_flag	是否将 ERA5 NetCDF4 文	
	件转换为 GeoTIFF 格式	
calc_ano_flag	是否计算 WD 异常	
plot_ano_flag	是否绘制 WD 异常专题图	
plot_local_ano_flag	是否绘制局部的 WD 异常	范围为以上的 geo_ranges 中的设置
	专题图	

3.4. RST 异常提取程序

程序名称: eqm_era5_rst.exe

功能:实现对地表温度(ST)、土壤温度、空气温度、出射长波辐射(OLR)、地表下行长波辐射、地表潜热通量和大气水汽的数据归档,格式转换,背景场计算,异常计算和异常专题图生成功能。

运行命令: eqm_era5_rst.exe conf\eqm_era5_rst_v1.yml 输入的 YAML 配置文件的参数包括:

参数	含义	备注
download_path	ERA5 数据的下载目录	NetCDF4 格式
work_path	数据处理的根路径	所有数据将展开在该目录下
eq_events_path	地震目录	下载 USGS 地震目录,并保存为 csv 格式
fault_shp_file	断层 shapefile 文件	类型为 Polyline
block_shp_file	块体的 shapefile 文件	类型为 Polyline
cites_shp_file	城市点的 shapefile 文件	类型为 point
land_mask_file	海陆掩膜文件	GeoTIFF 格式
removeTmpFiles	是否删除临时文件	True: 删除; False: 不删除
products	ERA5 产品列表	st: surface temperature
		st1: Soil temperature level 1
		at2m: atmosphere temperature at 2 meters
		olr: outgoing longwave radiation
		sdlr: surface downward longwave radiation
		slhf: surface latent heat flux
		tcwv: total column water vapour
		例如:
		products: [st, st1, at2m, olr, sdlr, slhf, tcwv]
		products: [at2m, olr, sdlr]
		products: [at2m]
start_year	开始数据处理的年份	
start_doy	开始数据处理的 DOY	年积日 Day of year
end_year	结束数据处理的年份	
end_doy	结束数据处理的 DOY	
win_size	滑动窗口大小 (天)	用于计算历史同期数据的时间间隔,实际使用的天数
		为: win_size * 2 + 1
s_win_size	空间窗口大小(像元)	用于计算空间梯度的范围,实际的空间范围为:

		s_win_size * 2 +1
geo_ranges	定义绘制局部专题图的地	geo_ranges 包含 7 个参数, 依次为: [name, lat_min,
	理范围	lat_max, lon_min, lon_max, lat_draw_bin, lon_draw_bin]
		示例:
		geo_ranges: [15, 51.8, 80, 137, 10] # China
		geo_ranges: [-90, 90, -180, 180, 30, 60] # Worldwide
archive_flag	是否进行数据归档	True: 进行; False: 不进行
convert_std_flag	是否将 ERA5 NetCDF4 文	
	件转换为 GeoTIFF 格式	
calc_ano_flag	是否计算 WD 异常	
plot_ano_flag	是否绘制 WD 异常专题图	
plot_local_ano_flag	是否绘制局部的 WD 异常	范围为以上的 geo_ranges 中的设置
	专题图	

4. MODIS 地表温度异常提取程序


程序名称: equad mxd11a1 zs 8d main.exe

功能: 实现 MYD11A1 数据的预处理、异常提取和绘图。

配置文件在 EQUA_Detection_v1\conf 目录下。

```
download_path: F:\download
   data_path: F:\PAD\MYD11A1
work_path: F:\PAD\china
   eq_path: F:\PAD\earthquakes
8 # Create LST data on the daytime or nighttime
9 proc_day: False
10 proc_night: True
11
    fault_shp_file: E:\Data\vector\faults\faults_deng_simple.shp
12
13
    block_shp_file: E:\Data\vector\faults\China_block3.shp
14
    removeTmpFiles: True
16 #
    data_name: MYD11A1
18 start_year: 2020
    start_doy: 4
   end year: 2020
20
21 end_doy: 4
22 #
23
archive_flag: False
geolocation_flag: True
   plot_lst_flag: True
27 make_8d_lst_flag: True # Synthesize 8-day LST
```

工作目录结构如下图所示:



在命令行运行如下命令, 执行程序。

> equad_mxd11a1_zs_8d_main.exe conf\cfg_equa_mxd11a1_zs_8d_v2.yml

```
C: DANGUA_Detection_vi\- Original location of this command prompt -equad_modilal_s_ld_main.exe confudg_equa_modilal_s_ld_v. - D

LEQUA_Detection_vi\-equad_mxdilal_xs_8d_msin.exe conf\cfg_equa_mxdilal_zs_8d_v2.yml

Configure file: confvcfg_equa_mxdilal_ss_8d_v2.yml

Earthquake Anomaly Detection V2.0

Download path : F:\PADLWDDIAI
Work path : F:\PADLWDDIAI
Work path : F:\PADLWDDIAI
Work path : F:\PADLWDDIAI
For the state of the stat
```

5. MODIS 地表温度提取程序

程序名称: extract_lst_1d_v1d1.exe

功能: 提取特定区域的时间序列曲线。

配置文件在 EQUA Detection v1\conf 目录下。

```
📑 cmd. bat 🗵 📙 cfg_equa_mxd11a1_zs_8d_v2. yml 🗵 남 cfg_extract_lst_1d. yml 🗵
     # start time
     beg year: 2020
     beg_doy: 1
     # end time
     end_year: 2020
     end_doy: 10
 9
     out_path: E:\\
10
     lst_path: F:\PAD\china\LST
11
     data_name: MYD11A1
12
     loc_name: DZ02
     center ir: 2450
13
     center_ic: 2650
15
     span: 200
```

在命令行运行如下命令, 执行程序。

> extract_lst_ld_vld1.exe conf\cfg_extract_lst_ld.yml

6. 时间序列数据绘制程序

程序名称: plot_timeseries.exe

功能:将 extract_lst_ld_vldl.exe 提取的时间序列数据绘制成图。

在命令行运行如下命令,执行程序。

plot_timeseries -d E:\DZ01_LST_2003001_2020089.txt -f e:\test.png -t test123 结果如下图所示。

