

浅水方程

浅水方程常用于对海洋和大气中的流体流动建模。这种系统模型可预测受污染、海岸侵蚀和极地冰帽融化影响的最终区域。

使用纳维 - 斯托克斯方程等物理描述对这种现象进行综合建模常常会有问题,因为建模域的范围相当大,还要解析自由液面。浅水方程有多种表示法,可以更简单地描述这种现象。

这个一维模型研究多变河床上波的起伏随时间变化的情况。初始波及河床的形状由数学关系表示,因此可以很容易地改变波幅或河床的形状等参数。

本例使用圣维南浅水方程,显示如下:

$$\frac{\partial z}{\partial t} + \nabla \cdot (zv) = 0$$

和

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v = -g\nabla z_s + z^{-1}\nabla \cdot (zv\nabla v)$$

其中,z是水层的厚度 (m),v是速度 (m/s),g是重力常数 (m/s²),v是运动黏度 (m²/s)。水层厚度 z 定义为 z_s $-z_f$,其中, z_s 和 z_f 是下面图 1 中的测量值。有关详细信息,请参见参考资料 1。




图1: 流体域的典型垂直截面,显示湖床和水面。

水的流动随时间会呈现出不连续性,称为水跃。使用人工稳定,用陡峭的峰替代水跃,使其能在网格上求解。深度为z的静止水面上的小幅波动以速度 \sqrt{gz} 传播。水波的最大传播速度为 $v_{\rm phase}=|v|+\sqrt{gz}$ 。

为使湖水稳定,添加选定的人工黏度,使单元雷诺数的阶次统一。为此,将 $tunev_{phase}h$ 项添加到运动黏度v中。其中,tune是O(1)调节参数,h是局部单元大小。将此贡献添加到守恒方程的散度项,使它不影响水波冲击速度。此修改针对一阶单元大小。

模型定义

本案例研究具有海底地形的流道中的简单浅水示例,如图 1 所示。注意 x 和 y 方向上的比例差异。




图2: 模型中使用的海床剖面zfo

约束 (v=0) 在两端实现,物理场由上述方程描述。初始条件为一个波形,由以下表达式定义:

$$z_0 = 2 \cdot 10^{-2} - z_f + 5 \cdot 10^{-3} e^{-(x-3)^2}$$

其中, z_f 是海床剖面的解析表达式(见图 2)。水面高度为 $z+z_f$,图 3显示了 z_0+z_f 。




图3: 初始水面剖面 $z_0 + z_f$ 和海床剖面 z_f 。

仿真运行了60秒。图4显示了仿真开始后六个输出时步的水面和海床斜坡。




图 4: 六个输出时步的水位和海床斜率。时间跨度从 t=0 到 t=15,步长为 3 秒。 仿真结果清楚地显示了海床地形对水面高度的影响。仿真结果可视化的另一种方式是 动画,使用 COMSOL Multiphysics 可以很轻松地创建动画。

COMSOL 软件功能实现说明

采用 "一般形式偏微分方程"接口并使用以下两个因变量来建模非常简单:Z 和 V。将诸如描述初始波形 z_0 这样的表达式定义为模型中的变量很容易。

参考资料

1. O. Pironneau, Finite Element Methods for Fluids, John Wiley & Sons, 1989.

案例库路径: COMSOL_Multiphysics/Equation_Based/shallow_water_equations

建模操作说明

从**文件**菜单中选择**新建**。

新建

在**新建**窗口中,单击 ◎ 模型向导。

模型向导

- 1 在模型向导窗口中,单击——一维。
- 2 在选择物理场树中选择数学 > 偏微分方程接口 > 一般形式偏微分方程(g)。
- 3 单击添加。
- 4 单击 十 添加因变量。
- 5 在因变量表中,输入以下设置:

Z

٧

- 6 単击 🕣 研究。
- 7 在选择研究树中选择一般研究 > 瞬态。
- 8 单击 🗹 完成。

根节点

- 1 在模型开发器窗口中,单击根节点。
- 2 在根节点的设置窗口中,定位到单位制栏。

3 从单位制列表中选择无。

由于因变量 Z 和 V 的量纲不同,因此关闭单位支持,转而采用手动跟踪单位会很方便。

全局定义

参数1

- 1 在模型开发器窗口的全局定义节点下,单击参数 1。
- 2 在参数的设置窗口中,定位到参数栏。
- 3 在表中输入以下设置:

名称	表达式	值	描述		
nu1	1e-6	1E-6	运动黏度 (m^2/s)		
x0	6	6	海底山脊位置 (m)		
а	0.005	0.005	海底山脊高度 (m)		
k1	0.0015	0.0015	海底斜率参数		
tune	0.1	0.1	调节参数		

几何 1

线段间隔 1 (i1)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击几何 1 并选择线段间隔。
- 2 在线段间隔的设置窗口中,定位到线段间隔栏。
- 3 在表中输入以下设置:

<u>坐标</u> 0 10

4 单击 🟢 构建所有对象。

定义

变量1

- 1 在**主屏幕**工具栏中单击 **a= 变量**, 然后选择**局部变量**。
- 2 在变量的设置窗口中,定位到变量栏。

3 在表中输入以下设置:

名称	表达式	描述		
Zf	a*exp(-(x-x0)^2)+k1*x	海底轮廓		
dZfdx	d(Zf,x)	海床轮廓, x 导数		
Zs	Z+Zf	海平面		
Z0	0.02-Zf+0.005*exp(-(x-3)^2)	初始水深轮廓		
vphase	abs(V)+sqrt(g_const*Z)	最大波传播速 度		
nu	nu1+vphase*h*tune	等效运动黏度		

其中, g_{const} 是预定义的重力加速度常数;当关闭单位支持时,它便采用以SI 单位表示的数值。

一般形式偏微分方程 (G)

一般形式偏微分方程1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 一般形式偏微分方程 (g) 节点下,单击一般形式偏微分方程 1。
- 2 在一般形式偏微分方程的设置窗口中,定位到守恒通量栏。
- 3 在 Γ 文本框数组的第一行键入 "V*Z"。
- 4 在 Γ 文本框数组的第二行键入 "-nu*Vx"。
- 5 定位到源项栏。在f文本框数组的第一行键入"0"。
- $\mathbf{6}$ 在f文本框数组的第二行键入 "-g_const*(Zx+dZfdx)-V*Vx+nu*Vx*Zx/Z"。

初始值1

- 1 在模型开发器窗口中,单击初始值 1。
- 2 在初始值的设置窗口中,定位到初始值栏。
- 3 在 Z 文本框中键入 "ZO"。

约束1

- 1 在**物理场**工具栏中单击 ─ **边界**, 然后选择**约束**。
- 2 单击图形窗口, 然后按 Ctrl+A 选择这两个边界。
- 3 在约束的设置窗口中,定位到约束栏。
- 4 在 R 文本框数组的第二行键入 "-V"。

网格 1

边 1

在网格工具栏中单击 🛕 边。

大小

- 1 在模型开发器窗口中,单击大小。
- 2 在大小的设置窗口中,定位到单元大小栏。
- 3 单击定制按钮。
- 4 定位到单元大小参数栏。在最大单元大小文本框中键入 "0.05"。
- 5 单击 全部构建。

研究 1

步骤1: 瞬态

- 1 在模型开发器窗口的研究 1 节点下,单击步骤 1: 瞬态。
- 2 在瞬态的设置窗口中,定位到研究设置栏。
- 3 在输出时间文本框中键入 "range(0,60)"。
- 4 从容差列表中选择用户控制。
- 5 在相对容差文本框中键入"1e-5"。

解 1 (sol1)

- 1 在研究工具栏中单击 显示默认求解器。
- 2 在模型开发器窗口中展开解 1 (sol1) 节点, 然后单击瞬态求解器 1。
- 3 在**瞬态求解器的设置**窗口中,单击以展开**绝对容差**栏。
- 4 从容差方法列表中选择手动。
- 5 在绝对容差文本框中键入"1e-7"。
- 6 在研究工具栏中单击 ■ 计算。

结果

一维绘图组1

- 1 在一维绘图组的设置窗口中, 定位到图例栏。
- 2 从位置列表中选择右下角。

线图1

- 1 在模型开发器窗口中展开一维绘图组 1 节点, 然后单击线图 1。
- 2 在线图的设置窗口中,定位到数据栏。

- 3 从数据集列表中选择研究 1/解 1 (sol1)。
- 4 从时间选择列表中选择来自列表。
- 5 从时间步 (s) 列表中选择 0。
- 6 单击y 轴数据栏右上角的替换表达式。从菜单中选择组件 1 (comp1)>定义>变量>Zf 海底轮廓。
- 7 单击以展开图例栏。选中显示图例复选框。
- 8 从图例列表中选择手动。
- 9 在表中输入以下设置:

图例

Zf

10 在一维绘图组 1 工具栏中单击 🗿 绘制。

在仿真结果中还可以观察表示海平面的全局变量 Zs 在不同时间点与海底地形相比较的情况。

线图2

- 1 右键单击结果 > 一维绘图组 1> 线图 1 并选择复制粘贴。
- 2 在线图的设置窗口中,单击 y 轴数据栏右上角的替换表达式。从菜单中选择组件 1 (comp1)> 定义 > 变量 > Zs 海平面。
- 3 定位到图例栏。在表中输入以下设置:

图例 Zs (t = 0)

- 4 在一维绘图组1工具栏中单击 ፬ 绘制。
- 5 定位到数据栏。从时间步 (s) 列表中选择 3。
- 6 定位到图例栏。在表中输入以下设置:

图例 Zs (t = 3 s)

- 7 在一维绘图组1工具栏中单击 ፴ 绘制。
- 8 定位到数据栏。从时间步 (s) 列表中选择 6。
- 9 定位到图例栏。在表中输入以下设置:

图例	aj					
Zs	(t	=	6	s)		

- 10 在一维绘图组 1 工具栏中单击 🗿 绘制。
- 11 定位到数据栏。从时间步 (s) 列表中选择 9。
- 12 定位到图例栏。在表中输入以下设置:

图例

Zs (t = 9 s)

- 13 在一维绘图组1工具栏中单击 ፴ 绘制。
- 14 定位到数据栏。从时间步 (s) 列表中选择 12。
- 15 定位到图例栏。在表中输入以下设置:

图例

Zs (t = 12 s)

- 16 在一维绘图组 1 工具栏中单击 🧿 绘制。
- 17 定位到数据栏。从时间步 (s) 列表中选择 15。
- 18 定位到图例栏。在表中输入以下设置:

图例

Zs (t = 15 s)

19 在一维绘图组 1 工具栏中单击 🗿 绘制。