title: 【TencentOS tiny】深度源码分析(5)——信号量 author: 杰杰 top: false cover: false toc: true mathjax: false date: 2019-10-12 23:16:54 img: coverlmg: password: summary: tags: - TencentOS tiny - RTOS - 操作系统 - 物联网 categories: - 操作系统 - TencentOS tiny

信号量

信号量(sem)在操作系统中是一种实现系统中任务与任务、任务与中断间同步或者临界资源互斥保护的机制。在多任务系统中,各任务之间常需要同步或互斥,信号量就可以为用户提供这方面的支持。

抽象来说,信号量是一个非负整数,每当信号量被获取(pend)时,该整数会减一,当该整数的值为 ② 时,表示信号量处于无效状态,将无法被再次获取,所有试图获取它的任务将进入阻塞态。通常一个信号量是有计数值的,它的计数值可以用于系统资源计数(统计)。

- 一般来说信号量的值有两种:
 - 0: 表示没有积累下来的post信号量操作,且可能有任务阻塞在此信号量上。
 - 正值:表示有一个或多个post信号量操作。

一般来说信号量多用于同步而非互斥,因为操作系统中会提供另一种互斥机制(互斥锁),互斥量的互斥作用 更完善: 互斥锁有优先级继承机制,而信号量则没有这个机制,此外互斥量还拥有所有者属性,我们会在后续 讲解。

信号量也如队列一样,拥有阻塞机制。任务需要等待某个中断发生后,再去执行对应的处理,那么任务可以处于阻塞态等待信号量,直到中断发生后释放信号量后,该任务才被唤醒去执行对应的处理。在释放(post)信号量的时候能立即将等待的任务转变为就绪态,如果任务的优先级在就绪任务中是最高的,任务就能立即被运行,这就是操作系统中的"实时响应,实时处理"。在操作系统中使用信号量可以提高处理的效率。

信号量的数据结构

信号量控制块

TencentOS tiny 通过信号量控制块操作信号量,其数据类型为k_sem_t ,信号量控制块由多个元素组成,主要有 pend_obj_t 类型的pend_obj以及k_sem_cnt_t类型的count。而pend_obj有点类似于面向对象的继承,继承一些属性,里面有描述内核资源的类型(如信号量、队列、互斥量等,同时还有一个等待列表list)。而count则是一个简单的变量(它是16位的无符号整数),表示信号量的值。

```
typedef struct k_sem_st {
    pend_obj_t    pend_obj;
    k_sem_cnt_t    count;
} k_sem_t;
```

与信号量相关的宏定义

在tos_config.h中,使能信号量的宏定义是TOS_CFG_SEM_EN

```
#define TOS_CFG_SEM_EN 1u
```

信号量实现

TencentOS tiny 中实现信号量非常简单,核心代码仅仅只有125行,可以说是非常少了。

创建信号量

系统中每个信号量都有对应的信号量控制块,信号量控制块中包含了信号量的所有信息,比如它的等待列表、它的资源类型,以及它的信号量值,那么可以想象一下,创建信号量的本质是不是就是对信号量控制块进行初始化呢?很显然就是这样子的。因为在后续对信号量的操作都是通过信号量控制块来操作的,如果控制块没有信息,那怎么能操作嘛~

创建信号量函数是tos_sem_create(),传入两个参数,一个是信号量控制块的指针*sem,另一个是信号量的初始值init_count,该值是非负整数即可,但主要不能超过65535。

实际上就是调用pend_object_init()函数将信号量控制块中的sem->pend_obj成员变量进行初始化,它的资源类型被标识为PEND_TYPE_SEM。然后将sem->count成员变量设置为传递进来的信号量的初始值init count。

```
__API__ k_err_t tos_sem_create(k_sem_t *sem, k_sem_cnt_t init_count)
{
    TOS_PTR_SANITY_CHECK(sem);

    pend_object_init(&sem->pend_obj, PEND_TYPE_SEM);
    sem->count = init_count;

    return K_ERR_NONE;
}
```

销毁信号量

信号量销毁函数是根据信号量控制块直接销毁的,销毁之后信号量的所有信息都会被清除,而且不能再次使用这个信号量,当信号量被销毁时,其等待列表中存在任务,系统有必要将这些等待这些任务唤醒,并告知任务信号量已经被销毁了PEND STATE DESTROY。然后产生一次任务调度以切换到最高优先级任务执行。

TencentOS tiny 对信号量销毁的处理流程如下:

- 1. 调用pend is nopending()函数判断一下是否有任务在等待信号量
- 2. 如果有则调用pend_wakeup_all()函数将这些任务唤醒,并且告知等待任务信号量已经被销毁了(即设置任务控制块中的等待状态成员变量pend_state为PEND_STATE_DESTROY)。
- 3. 调用pend_object_deinit()函数将信号量控制块中的内容清除,最主要的是将控制块中的资源类型设置为PEND_TYPE_NONE,这样子就无法使用这个信号量了。

4. 进行任务调度knl_sched()

注意:如果信号量控制块的RAM是由编译器静态分配的,所以即使是销毁了信号量,这个内存也是没办法释放的。当然你也可以使用动态内存为信号量控制块分配内存,只不过在销毁后要将这个内存释放掉,避免内存泄漏。

```
_API__ k_err_t tos_sem_destroy(k_sem_t *sem)
{
    TOS_CPU_CPSR_ALLOC();

    TOS_PTR_SANITY_CHECK(sem);

#if TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN > 0u
    if (!pend_object_verify(&sem->pend_obj, PEND_TYPE_SEM)) {
        return K_ERR_OBJ_INVALID;
    }

#endif

TOS_CPU_INT_DISABLE();

if (!pend_is_nopending(&sem->pend_obj)) {
        pend_wakeup_all(&sem->pend_obj, PEND_STATE_DESTROY);
    }

pend_object_deinit(&sem->pend_obj);

TOS_CPU_INT_ENABLE();
    knl_sched();

return K_ERR_NONE;
}
```

获取信号量

tos_sem_pend()函数用于获取信号量,当信号量有效的时候,任务才能获取信号量。任务获取了某个信号量时,该信号量的可用个数减一,当它为0的时候,获取信号量的任务会进入阻塞态,阻塞时间timeout由用户指定,在指定时间还无法获取到信号量时,将发送超时,等待任务将自动恢复为就绪态。

获取信号量的过程如下:

- 1. 首先检测传入的参数是否正确。
- 2. 判断信号量控制块中的count成员变量是否大于0,大于0表示存在可用信号量,将count成员变量的值减 1,任务获取成功后返回K ERR NONE。
- 3. 如果不存在信号量则可能会阻塞当前获取的任务,看一下用户指定的阻塞时间timeout是否为不阻塞 TOS TIME NOWAIT, 如果不阻塞则直接返回K ERR PEND NOWAIT错误代码。
- 4. 如果调度器被锁了knl_is_sched_locked(),则无法进行等待操作,返回错误代码 K ERR PEND SCHED LOCKED,毕竟需要切换任务,调度器被锁则无法切换任务。

5. 调用pend_task_block()函数将任务阻塞,该函数实际上就是将任务从就绪列表中移除k_rdyq.task_list_head[task_prio],并且插入到等待列表中object->list,如果等待的时间不是永久等待TOS_TIME_FOREVER,还会将任务插入时间列表中k_tick_list,阻塞时间为timeout,然后进行一次任务调度knl_sched()。

6. 当程序能行到pend_state2errno()时,则表示任务等获取到信号量,又或者等待发生了超时,那么就调用pend_state2errno()函数获取一下任务的等待状态,看一下是哪种情况导致任务恢复运行,并且将结果返回给调用获取信号量的任务。

注意: 当获取信号量的任务能从阻塞中恢复运行,也不一定是获取到信号量,也可能是发生了超时,因此在写程序的时候必须要判断一下获取的信号量状态,如果是K ERR NONE则表示获取成功!

```
_API__ k_err_t tos_sem_pend(k_sem_t *sem, k_tick_t timeout)
    TOS_CPU_CPSR_ALLOC();
    TOS PTR SANITY CHECK(sem);
    TOS_IN_IRQ_CHECK();
#if TOS CFG OBJECT VERIFY EN > 0u
    if (!pend_object_verify(&sem->pend_obj, PEND_TYPE_SEM)) {
        return K_ERR_OBJ_INVALID;
#endif
    TOS_CPU_INT_DISABLE();
    if (sem->count > (k_sem_cnt_t)@u) {
        --sem->count;
        TOS CPU INT ENABLE();
        return K ERR NONE;
    }
    if (timeout == TOS TIME NOWAIT) { // no wait, return immediately
        TOS_CPU_INT_ENABLE();
        return K ERR PEND NOWAIT;
    }
    if (knl is sched locked()) {
        TOS CPU INT ENABLE();
        return K_ERR_PEND_SCHED_LOCKED;
    }
    pend_task_block(k_curr_task, &sem->pend_obj, timeout);
    TOS CPU INT ENABLE();
    knl sched();
    return pend state2errno(k curr task->pend state);
}
```

释放信号量

任务或者中断服务程序都可以释放信号量(post),释放信号量的本质就是将信号量控制块的count成员变量的值加1,表示信号量有效,不过如果有任务在等待这个信号量时,信号量控制块的count成员变量的值是不会改变的,因为要唤醒等待任务,而唤醒等待任务的本质就是等待任务获取到信号量,信号量控制块的count成员变量的值要减1,这一来一回中,信号量控制块的count成员变量的值是不会改变的。

TencentOS tiny 中可以只让等待中的一个任务获取到信号量,也可以让所有等待任务都获取到信号量。分别对应的API是tos_sem_post()与tos_sem_post_all()。顺便提一点,tos_sem_post_all()的设计模式其实是观察者模式,当一个观察的对象改变后,那么所有的观察者都会知道它改变了,具体可以看看《大话设计模式》这本书。

TencentOS tiny 中设计的很好的地方就是简单与低耦合,这两个api接口本质上都是调用sem_do_post()函数 去释放信号量,只是通过opt参数不同选择不同的处理方法。

在sem_do_post()函数中的处理也是非常简单明了的,其执行思路如下:

- 1. 首先判断一下信号量是否溢出了,因为一个整数始终都会溢出的,总不能一直释放信号量让count成员变量的值加1吧,因此必须要判断一下是否溢出,如果sem->count 的值为(k_sem_cnt_t)-1,则表示已经溢出,无法继续释放信号量,返回错误代码K_ERR_SEM_OVERFLOW。
- 2. 调用pend_is_nopending()函数判断一下是否有任务在等待信号量,如果没有则将count成员变量的值加1,返回K_ERR_NONE表示释放信号量成功,因为此时没有唤醒任务也就无需任务调度,直接返回即可。
- 3. 如果有任务在等待信号量,则count成员变量的值无需加1,直接调用pend_wakeup唤醒对应的任务即可,唤醒任务则是根据opt参数进行唤醒,可以唤醒等待中的一个任务或者是所有任务。
- 4. 进行一次任务调度knl sched()。

```
_API__ k_err_t tos_sem_post(k_sem_t *sem)
{
    TOS_PTR_SANITY_CHECK(sem);
    return sem_do_post(sem, OPT_POST_ONE);
}

_API__ k_err_t tos_sem_post_all(k_sem_t *sem)
{
    TOS_PTR_SANITY_CHECK(sem);
    return sem_do_post(sem, OPT_POST_ALL);
}

_STATIC__ k_err_t sem_do_post(k_sem_t *sem, opt_post_t opt)
{
    TOS_CPU_CPSR_ALLOC();

#if TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN > Ou
    if (!pend_object_verify(&sem->pend_obj, PEND_TYPE_SEM)) {
        return K_ERR_OBJ_INVALID;
    }
}
```

```
#endif
    TOS_CPU_INT_DISABLE();
    if (sem->count == (k_sem_cnt_t)-1) {
        TOS_CPU_INT_ENABLE();
        return K_ERR_SEM_OVERFLOW;
    }
    if (pend_is_nopending(&sem->pend_obj)) {
        ++sem->count;
        TOS_CPU_INT_ENABLE();
        return K_ERR_NONE;
    }
    pend_wakeup(&sem->pend_obj, PEND_STATE_POST, opt);
    TOS_CPU_INT_ENABLE();
    knl_sched();
    return K_ERR_NONE;
}
```

关于为什么判断sem->count是(k_sem_cnt_t)-1就代表溢出呢?我在C语言中举了个简单的例子:

代码精悍短小,思想清晰,非常建议深入学习~

喜欢就关注我吧!



相关代码可以在公众号后台回复"19"获取。