







OPEN SOURCE SUMMIT

使用可插拔和可定制的智能运行时提 升工作负载的QoS

韩柔刚-阿里云 张康-英特尔

概要





- 1. 介绍
- 2. 增强Pod QoS的方法
- 3. 集成NRI到Koordinator上
- 4. 示例
- 5. 将来的工作
- 6. Q & A

介绍



大规模Kubernetes集群的工作负载整合和高利用率的现状.






State of Kubernetes 2023, vmware^[1]

介绍



- •工作负载整合带来多元化的资源需求
 - •在线服务工作负载通常对延迟敏感,其资源使用情况会随着时间的推移而波动,而某些批处理作业工作负载是计算密集型的,以实现高吞吐量、资源质量容忍度
 - •AI 训练任务根据硬件拓扑的不同分配GPU和RDMA资源等异构设备
- 高资源利用率会增加Pod间和Pod内资源争用的风险
 - •工作负载混部:将在线服务和批处理作业部署在同一个集群甚至同一个节点上
 - •通过时分复用提高资源利用率
 - •但也引入了近邻干扰问题
 - ●资源超发。例如CPU
 - •资源缺乏隔离。例如末级缓存,内存带宽


关键挑战: 节点资源管理




介绍



- Kubernetes 1.28提供的资源模型
- 资源请求
 - Requests: 保证得到的资源
 - Limits: 资源使用的上限
- 服务质量等级
 - Guaranteed: requests & limits都设置了而且相等
 - Burstable: 非Guaranteed并且至少一个容器有内存或CPU的request或limit
 - **Best Effort**: request和limit都没设置







- **在线服务** -> Guaranteed/Burstable, 为了更高的资源
- 批处理任务 -> Best Effort, 为了提高集群资源利用率
- · 没有应用喜欢混部
 - 在线应用受到干扰
 - SMT, LLC, 内存带宽受到竞争
 - 批处理任务性能变差.
 - 没有可参考的BE容量
 - BE Pods之间没有公平
- 如果作业要求分配GPU等设备资源怎么办?
 - 可选方案
 - Device Plugin + 包装的运行时
 - Dynamic Resource Allocation
 - 关于设备拓扑感知和QoS增强

为了提升Pod服务质量......

- L. 增强资源模型以实现更好的应用混部
- 2. 利用**可插拔机制**来管理更多资源类型



增强Pod QoS的方法

增强 Pod QoS 的方法





Koordinator, 是一个基于QoS的Kubernetes混合工作负载调度系统





- 旨在提高Kubernetes集群的资源利用率和性能,减少容器之间的干扰.
- 组件
 - 控制面
 - Koord-Manager: 管理QoS策略并计算可回收资源
 - Koord-Scheduler extensions: 针对QoS感知、作业调度和异构资源调度的调度插件
 - Koord-descheduler: 重调度插件用来提高应用的服务等级协议和节点负载均衡
 - 节点
 - Koordlet:分析节点和Pod的资源、调整容器资源以增强QoS
 - Koord-runtime-proxy: Kubelet和容器运行时之间的代理,允许Koordlet注入资源参数






增强 Pod QoS 的方法



- 增强的资源模型和工作负载混部策略
 - BatchResource: 可量化的BE资源
 - BE 容量: 为Batch Pods分配可回收资源
 - BE limit & requests: 管理Batch资源的cgroups



```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
labels:
  koordinator.sh/qosClass: BE
  spark-role: driver
spec:
containers:
- args:
   - driver
   - --properties-file
   - /opt/spark/conf/spark.properties
   - --class
   - org.apache.spark.examples.SparkTC
   - local://opt/spark/examples/jars/spark-examples 2.12-3.2.1-tc1.2.jar
   resources:
    limits:
      kubernetes.io/batch-cpu: "1000" # milli-cores
      kubernetes.io/batch-memory: 3456Mi
    requests:
      kubernetes.io/batch-cpu: "1000" # milli-cores
      kubernetes.io/batch-memory: 3456Mi
```

增强Pod QoS的方法



- 增强的资源模型和工作负载混部策略
 - ResctrlQoS: 用resctrl来限制末级缓存和内存带宽
 - 机制: 基于末级缓存和内存带宽控制的硬件特性 (Intel RDT, AMD QoS, ARM MPAM, ...)
 - 当前策略: 根据 QoS 进行静态划分。 BE Pods会被限制
 - CPUSetAllocator: 细粒度的CPU编排
 - NUMA级别的cpu共享池: 绑定BE Pod的cpu亲和到一个或 多个 NUMA 节点

• ...

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: slo-controller-config
namespace: koordinator-system
data:
resource-gos-config:
   "clusterStrategy": {
     "lsClass": {
      "resctrlQOS": {
       "enable": true,
       "catRangeEndPercent": 100,
       "mbaPercent": 100
     "beClass": {
      "resctrlQOS": {
       "enable": true,
       "catRangeEndPercent": 30,
       "mbaPercent": 30
```

增强Pod QoS的方法




- 利用可插拔机制来管理更多资源类型
 - 要求
 - 管理常见的cgroup资源(例如 cpuset, cfs quota, memory limit)
 - 避免与Kubelet和容器运行时发生冲突 (containerd, cri-o, oci)
 - 对Kubelet和容器运行时没有侵入性
 - 可以同步容器状态
 - 管理out-of-tree资源 (例如龙蜥OS的Group Identity特性)
 - 备选方案
 - Standard CRI: Kubelet和容器运行时的默认容器资源管理
 - Standalone: 基于标准CRI,代理直接读写cgroup资源
 - CRI Proxy: 在Kubelet和CRI 运行时之间运行代理并注入CRI参数
 - NRI: 通过容器运行时的NRI框架注入和调整OCI spec



集成NRI到Koordinator上

使QoS资源生效的不同方法






CRI proxy

使QoS资源生效的不同方法



NRI (节点资源管理) 是一个通用的框架,它可以

- 将扩展插件插入OCI兼容的运行时
- 实现自定义容器资源配置



比较使QoS资源生效的不同方法



	Standalone	Proxy	NRI
功能完整性	不支持GPU 环境 变量注入	所有	所有
可操作性	对原生组件没有 侵入性	对Kubelet有侵入 性	对原生组件没有 侵入性
实时性	N	Υ	Υ
前置条件	N	N	容器运行时支持 NRI
可适用性	K8s和非K8s环境	K8s 环境	K8s和非K8s环境

NRI在KubeCon+CloudNativeCon的演进




- KubeCon + CloudNativeCon EU 2021
 - Maximizing Workload'sPerformance With Smarter Runtimes Krisztian Litkey & Alexander Kanevskiy,Intel
- KubeCon + CloudNativeCon NA 2022
 - NRI: Extending Containerd And CRI-O With Common Plugins Krisztian Litkey, Intel & Mike Brown, IBM
- KubeCon + CloudNativeCon China 2023
 - 利用集成了NRI的Koordinator来具有洞察力的解决真实世界的问题

Koordinator on NRI的设计



- Koordlet作为一个NRI plugin使用
- NRI Request
 - 把OCI spec转成Koord protocols
- NRI Reply
 - 把Koord protocols转成OCI spec
- 订阅NRI事件
 - RunPodSandbox
 - CreateContainer
 - UpdateContainer

https://koordinator.sh/blog/release-v1.3.0




挂载插件BatchResource的工作流程



BatchResource插件

- Cgroups
 - cpu.cfs_quota_us
 - cpu.shares
 - memory.limit_in_bytes
- Hook Events
 - RunPodSandbox: 设置 pod-level cgroups
 - CreateContainer: 注入container cgroups
 - UpdateContainer: 注入 container cgroups









G OPEN SOURCE SUMMIT

China 2023

示例





- 使用Koordinator部署在离线混部应用
- Koordinator示例: nginx+ffmpeg混部 asciinema







G OPEN SOURCE SUMMIT

China 2023

将来的工作

将来的工作



•总结

- 为云原生系统提供优雅的资源管理
- 促进混部技术标准化
- 提高Koordinator部署灵活性和处理的及时性

• Koordinator将来的工作

- 集成新的NRI特性并为out-of-tree内核特性改进NRI框架
- 平台感知QoS增强,如RDT的高阶使用
- 节点资源放大
- 基于QoS的拓扑感知调度
- 异构设备管理
- 等价类调度



- 联系我们:
 - Rougang Han, rougang.hrg@alibaba-inc.com
 - Kang Zhang, kang.zhang@intel.com
- Koordinator & NRI相关资料:
 - https://github.com/koordinator-sh/koordinator
 - https://koordinator.sh/blog/release-v1.3.0
 - https://github.com/containerd/nri
- 问题和建议





G OPEN SOURCE SUMMIT

China 2023

谢谢!