中山大学数据科学与计算机学院操作系统实验课程

实验报告

教	师_	凌应标
学	号_	17341035
姓	名	傅畅
实验名称		实验四()

实验一接管裸机控制权

姓名: 傅畅 学号: 17341038

邮箱: fuch8@mail2.sysu.edu.cn

实验时间:周五(3-4节)

目录

一、实	验要求	2
(-)	利用时钟中断,在右下角轮流显示转轮	2
()	编写键盘中断响应程序	2
(\equiv)	编写软中断服务程序	2
二、实	验配置	2
(-)	实验支撑环境	2
三、 x8 6	6保护模式学习	2
(-)	使用选择子访存	2
()	分页机制	2
(\equiv)	中断选择子	2
四、实	验代码设计	2
(-)	从软盘到使用硬盘启动	2
()	mbr.asm	3
(\equiv)	core.asm	7
(四)	user.asm	17
(五)	疑难问题解决	18
五、 实		18

一、实验要求

(一) 利用时钟中断, 在右下角轮流显示转轮

操作系统工作期间,利用时钟中断,在屏幕 24 行 79 列位置轮流显示' | '、' /'和'\',适当控制显示速度,以方便观察效果。

(二) 编写键盘中断响应程序

编写键盘中断响应程序,原有的你设计的用户程序运行时,键盘事件会做出有 事反应: 当键盘有按键时,屏幕适当位置显示"OUCH!OUCH!"。

(三) 编写软中断服务程序

在内核中,对33号、34号、35号和36号中断编写中断服务程序,分别在屏 幕 1/4 区域内显示一些个性化信息。再编写一个汇编语言的程序,作为用户程序, 利用 int 33、int 34、int 35 和 int 36 产生中断调用你这 4 个服务程序。

二、实验配置

- (一) 实验支撑环境
- 硬件: 个人计算机
- 主机操作系统: Linux 4.18.0-16-generic 17-Ubuntu
- 虚拟机软件: Bochs 2.6.9

三、 x86 保护模式学习

- (一) 使用选择子访存
- (二) 分页机制
- (三) 中断选择子

四、实验代码设计

(一) 从软盘到使用硬盘启动

由于使用空间比较大,从实验四开始,我决定使用硬盘作为主要存储方式, bochs 的配置修改如下

```
ata0-master: type=disk, mode=flat, translation=auto, path="h.img", cylinders=2,
    heads=16, spt=64, biosdetect=auto, model="Generic 1234"
```

2 3

boot: disk

为了方便地制作硬盘镜像, 我编写了批处理写二进制文件的脚本,

```
fil=h.img
1
   make
2
   cat cmbr.bin > $fil # clear and cat in
3
   cat ccore.bin >> $fil
5
   len=$[10*512-$(stat -c %s "$fil")]
7
   dd if=/dev/zero count=$len bs=1 | cat>> $fil
9
   cat c1.bin >> $fil
10
   len = \{[2*16*64*512 - \{(stat -c \%s " \} fil")]\}
11
   | dd if = / dev / zero count=$len bs=1 | cat >> $fil
```

代码 2: make diskimg.sh

(二) mbr.asm

4.2.1 加载内核

- 1) 读取一个硬盘扇区, 到目的物理地址
- 2) 根据内核程序头来确定

```
1
   Load program:;以下加载程序,
2
             ; 栈中的第一个参数为被加载程序的目的物理地址, 第二个参数为程序在硬盘
                中的起始扇区
3
      pushad
4
             mov edi, [esp+40]
5
             mov eax, [esp+36]
6
             mov ebx, edi
                                           ;起始地址
7
             call read_hard_disk_0
                                           ;以下读取程序的起始部分(一个扇
8
                |\mathbf{X}|
9
             ;以下判断整个程序有多大
10
                                           ;核心程序尺寸
             mov eax,[edi]
11
12
             xor edx, edx
             mov ecx,512
                                           ;512字节每扇区
13
14
             div ecx
15
16
             or edx, edx
                                           ;未除尽,因此结果比实际扇区数少1
17
             jnz @1
18
             dec eax
                                           ;已经读了一个扇区,扇区总数减1
      @1:
19
                                           ;考虑实际长度≤512个字节的情况
20
             or eax, eax
21
             jz endLoad_program
                                                     ;EAX=0 ?
22
```

```
;读取剩余的扇区
23
24
              mov ecx, eax
                                               ;32位模式下的LOOP使用ECX
              mov eax, [esp+36]
25
              inc eax
                                               ;从下一个逻辑扇区接着读
26
27
      @2:
              call read_hard_disk_0
28
29
              inc eax
              loop @2
                                               ;循环读,直到读完整个内核
30
31
32
          endLoad\_program:
33
          popad
34
          ret
```

代码 3: Load progam

其中, read hard disk 将逻辑扇区号的一个扇区加载到目标地址

```
1
   read_hard_disk_0:
2
                ;从硬盘读取一个逻辑扇区
3
                ;EAX=逻辑扇区号
                ;DS:EBX=目标缓冲区地址
4
5
                ;返回: EBX=EBX+512
6
        push eax
7
        push ecx
8
       push edx
9
10
       push eax
11
12
       mov dx, 0x1f2
13
       mov al,1
       out dx, al
                                             ;读取的扇区数
14
15
16
       inc dx
                                             ;0x1f3
17
       pop eax
        out dx, al
                                             ;LBA地址7~0
18
19
       inc dx
20
                                             ;0 \times 1 f4
21
       mov c1,8
22
        shr eax, cl
                                             ;LBA地址15~8
23
        out dx, al
24
25
        inc dx
                                             ;0x1f5
26
        shr eax, cl
        out dx, al
                                             ;LBA地址23~16
27
28
29
       inc dx
                                             ;0x1f6
        shr eax, cl
30
        or al,0xe0
                                             ; 第一硬盘 LBA地址 27~24
31
```

```
32
        out dx, al
33
        inc dx
                                              ;0x1f7
34
        mov a1,0x20
                                              ;读命令
35
        out dx, al
36
37
        .waits:
38
        in al, dx
39
        and al, 0 x 8 8
40
        cmp al, 0x08
41
        jnz .waits
                                              ;不忙,且硬盘已准备好数据传输
42
43
        mov ecx,256
                                              ;总共要读取的字数
44
45
        mov dx, 0x1f0
46
        . readw:
47
        in ax, dx
        mov [ebx], ax
48
49
        add ebx,2
        loop .readw
50
51
52
        pop edx
53
        pop ecx
54
        pop eax
55
56
        ret
```

代码 4: read_hard_disk_0

4.2.2 安装 GDT

1) 代码段和栈段和选择子

2) lgdt, sgdt, gdtr

```
;计算GDT所在的逻辑段地址
1
2
         mov eax, [cs:pgdt+0x02]
                                       ;GDT的32位物理地址
3
         xor edx, edx
4
         mov ebx, 16
                                       ;分解成16位逻辑地址
5
         div ebx
6
7
         mov ds, eax
                                       ; 令DS指向该段以进行操作
8
         mov ebx, edx
                                       ;段内起始偏移地址
9
         ;跳过0#号描述符的槽位
10
         ;创建1#描述符,保护模式下的代码段描述符
11
         mov dword [ebx+0x08], 0x0000fffff
                                      ;基地址为0,界限0xFFFFF,DPL=00
12
13
         mov dword [ebx+0x0c], 0x00cf9800
                                       ;4KB粒度,代码段描述符,向上扩展
```

```
14
15
          ; 创建2#描述符,保护模式下的数据段和堆栈段描述符
         mov dword [ebx+0x10],0x0000ffff ;基地址为0,界限0xFFFFF,DPL=00
16
                                       ;4KB粒度,数据段描述符,向上扩展
17
         mov dword [ebx+0x14], 0x00cf9200
18
          ;初始化描述符表寄存器GDTR
19
          mov word [cs: pgdt],23
                                        ;描述符表的界限
20
21
22
          lgdt [cs: pgdt]
23
          in al,0x92
                                        ;南桥芯片内的端口
24
          or al,0000 0010B
25
          out 0x92, al
                                        ;打开A20
26
27
28
          cli
                                        ;中断机制尚未工作
29
30
          mov eax, cr0
          or eax,1
31
          mov cr0, eax
                                        ;设置PE位
32
33
          ;以下进入保护模式... ...
34
                                        ;16位的描述符选择子: 32位偏移
          imp dword 0x0008: flush
35
                                        ;清流水线并串行化处理器
36
```

代码 5: make gdt

4.2.3 开启分页

- 1) 一张目录和一张页表
- 2) 初始恒等映射
- 3) 手动修改部分寄存器

```
1
        pge:
        ;准备打开分页机制.
2
3
        ; 创建系统内核的页目录表PDT
4
5
        mov ebx, 0x00020000
                                   ;页目录表PDT的物理地址
6
7
        ;在页目录内创建指向页目录表自己的目录项
8
        mov dword [ebx+4092],0x00020003
9
        mov edx, 0x00021003
                                   ;MBR空间有限,后面尽量不使用立即数
10
11
        ;在页目录内创建与线性地址0x0000000对应的目录项
12
        mov [ebx+0x000], edx
                                   ;写入目录项(页表的物理地址和属性)
13
                                   ;此目录项仅用于过渡。
```

```
14
         ;在页目录内创建与线性地址0x80000000对应的目录项
                                       ;写入目录项(页表的物理地址和属性)
15
         mov [ebx+0x800], edx
16
         ;创建与上面那个目录项相对应的页表, 初始化页表项
17
18
         mov ebx, 0x00021000
                                       ;页表的物理地址
                                       ;起始页的物理地址
19
         xor eax, eax
         xor esi, esi
20
   .b1:
21
22
         mov edx, eax
         or edx, 0x00000003
23
                                       ;登记页的物理地址
24
         mov [ebx+esi*4], edx
                                       ;下一个相邻页的物理地址
25
         add eax, 0x1000
         inc esi
26
         cmp esi,256
                                       ; 仅低端1MB内存对应的页才是有效的
27
28
         jl .b1
```

代码 6: 手动完善页目录和页表

```
1
          ;令CR3寄存器指向页目录,并正式开启页功能
2
          mov eax, 0x00020000
                                           ;PCD=PWT=0
3
          mov cr3, eax
4
5
          ; 将GDT的线性地址映射到从0x80000000开始的相同位置
6
          sgdt [pgdt]
7
          mov ebx, [pgdt+2]
                                           ;GDTR也用的是线性地址
8
          add dword [pgdt+2],0x80000000
9
          lgdt [pgdt]
10
11
          mov eax, cr0
12
          or eax, 0x80000000
                                           ; 开启分页机制
13
          mov cr0, eax
```

代码 7: start paging

(三) core.asm

4.3.1 安装 idt

```
mov eax, general_exception_handler ;门代码在段内偏移地址
1
                                           ;门代码所在段的选择子
2
          mov bx, flat_4gb_code_seg_sel
3
          mov cx, 0 x8e00
                                           ;32位中断门,0特权级
4
          call flat_4gb_code_seg_sel:make_gate_descriptor
5
                                          ;中断描述符表的线性地址
6
          mov ebx, idt_linear_address
7
          xor esi, esi
    . idt0:
8
9
          mov [ebx+esi*8], eax
          mov [ebx+esi*8+4], edx
10
```

```
11
           inc esi
12
           cmp esi,19
                                             :安装前20个异常中断处理过程
13
           jle .idt0
14
           :其余为保留或硬件使用的中断向量
15
           mov eax, general interrupt handler ;门代码在段内偏移地址
16
                                             ;门代码所在段的选择子
           mov bx, flat_4gb_code_seg_sel
17
           mov cx, 0 x8e00
                                             ;32位中断门,0特权级
18
19
           call flat 4gb code seg sel: make gate descriptor
20
           mov ebx, idt linear address
                                             ;中断描述符表的线性地址
21
    . idt1:
22
23
           mov [ebx+esi*8], eax
24
           mov [ebx+esi*8+4], edx
25
           inc esi
           cmp esi,255
                                             ; 安装普通的中断处理过程
26
27
           jle .idt1
28
29
           ;设置实时时钟中断处理过程
           mov eax, rtm 0x70 interrupt handle ;门代码在段内偏移地址
30
           mov bx, flat 4gb code seg sel
                                             ;门代码所在段的选择子
31
           mov cx, 0 x8e00
                                             ;32位中断门,0特权级
32
           call flat 4gb code seg sel: make gate descriptor
33
34
35
           mov ebx, idt linear address
                                             ;中断描述符表的线性地址
36
           mov [ebx+0x70*8], eax
37
           mov [ebx+0x70*8+4], edx
38
          ; set the keyboard interruption
39
40
           mov eax, keyboard_interrupt_handle
41
           mov bx, flat 4gb code seg sel
           mov cx, 0x8e00
42
           call flat_4gb_code_seg_sel:make_gate_descriptor
43
44
45
           mov ebx, idt_linear_address
46
           mov [ebx+0x21*8], eax
47
           mov [ebx+0x21*8+4], edx
48
49
           ; set personal interrupt1
50
           mov eax, personall interrupt handle
           mov bx, flat_4gb_code_seg_sel
51
           mov cx, 0x8e00
52
53
           call flat_4gb_code_seg_sel:make_gate_descriptor
54
55
           mov ebx, idt linear address
56
           mov [ebx+0x11*8], eax
           mov [ebx+0x11*8+4], edx
57
```

```
58
59
            ; set personal interrupt2
60
           mov eax, personal2_interrupt_handle
           mov bx, flat_4gb_code_seg_sel
61
           mov cx, 0x8e00
62
63
            call flat_4gb_code_seg_sel:make_gate_descriptor
64
           mov ebx, idt linear address
65
           mov [ebx+0x12*8], eax
66
           mov [ebx+0x12*8+4], edx
67
            ; set personal interrupt3
68
69
           mov eax, personal3 interrupt handle
70
           mov bx, flat 4gb code seg sel
           mov cx, 0x8e00
71
72
            call flat_4gb_code_seg_sel:make_gate_descriptor
73
74
           mov ebx, idt_linear_address
75
           mov [ebx+0x13*8], eax
           mov [ebx+0x13*8+4], edx
76
            ; set personal interrupt4
77
           mov eax, personal4 interrupt handle
78
           mov bx, flat 4gb code seg sel
79
           mov cx, 0x8e00
80
            call flat_4gb_code_seg_sel:make_gate_descriptor
81
82
83
           mov ebx, idt linear address
84
           mov [ebx+0x14*8], eax
           mov [ebx+0x14*8+4], edx
85
           ;准备开放中断
86
87
           mov word [pidt],256*8-1
                                                ;IDT的界限
           mov dword [pidt+2], idt linear address
88
                                                ;加载中断描述符表寄存器IDTR
            lidt [pidt]
89
```

代码 8: 安装 IDT

4.3.2 初始化 8259A

```
;设置8259A中断控制器
1
2
          mov al, 0 x 11
3
          out 0x20, al
                                             ;ICW1: 边沿触发/级联方式
4
          mov al, 0 x 20
                                             ;ICW2:起始中断向量
5
          out 0x21, al
          mov al, 0 x 04
6
7
                                             ;ICW3: 从片级联到IR2
          out 0x21, a1
8
          mov al, 0x01
9
          out 0x21, al
                                             ;ICW4: 非总线缓冲,全嵌套,正常EOI
```

```
10
11
          mov al, 0 x 11
12
                                          ;ICW1: 边沿触发/级联方式
13
          out 0xa0, al
          mov al, 0 x 70
14
          out 0xa1, al
                                           ;ICW2:起始中断向量
15
          mov al, 0x04
16
          out 0xa1, al
                                          ;ICW3: 从片级联到IR2
17
          mov al, 0x01
18
19
          out 0xa1, al
                                           ;ICW4: 非总线缓冲,全嵌套,正常EOI
20
21
          ;设置和时钟中断相关的硬件
22
23
          mov al,0x0b
                                          ;RTC寄存器B
                                          ;阻断NMI
24
          or al,0x80
25
          out 0x70, al
          mov al, 0 x 12
                                          ;设置寄存器B,禁止周期性中断,开放更
26
                                          ;新结束后中断,BCD码,24小时制
27
          out 0x71, al
28
29
          in al,0xa1
                                          ;读8259从片的IMR寄存器
                                          ;清除bit 0(此位连接RTC)
          and al,0xfe
30
                                           ;写回此寄存器
          out 0xa1, al
31
32
          mov al,0x0c
33
34
          out 0x70, al
                                           ; 读RTC寄存器C, 复位未决的中断状态
35
          in al,0x71
36
37
          sti
                                           ; 开放硬件中断
```

代码 9: 初始化 8259A

4.3.3 中断处理例程编写

1	rtm_0x70_interrupt_handle:	; 实时时钟中断处理过程
2		
3	pushad	
4		
5	mov a1,0x20	;中断结束命令EOI
6	out 0xa0, a1	; 向8259A从片发送
7	out 0x20, al	; 向 8259A 主 片 发 送
8		
9	mov al,0x0c	;寄存器C的索引。且开放NMI
10	out 0x70, al	
11	in al,0x71	;读一下RTC的寄存器C,否则只发生一次
	中断	
12		;此处不考虑闹钟和周期性中断的情况

```
13
            ;转动风火轮,并在右下角显示
14
            xor ebx, ebx
15
16
            mov\ bx\ ,\ [\,curcyc\,]
          ; shr bx , 10
17
            and bx , 0x3
18
            add ebx , message_cyc
19
            mov cl , [ebx]
20
            mov ch, 0x7
21
            mov [VideoSite+0x0f9e], cx
                                             ; (24*80+79)*2
22
23
24
            mov bx , [curcyc]
25
            inc bx
26
            mov [curcyc], bx
27
28
29
          mov ebx, timestrLim; timestr+len-1, the last is '\setminus 0'
30
          mov byte [ebx],0
                                       显示当前时间
31
32
                                       按照秒、分、时的顺序从后往前, 从低到高位构造
                                    时间字符串
33
          xor al, al
34
          or al, 0x80
35
36
          out 0x70, al
37
          in al, 0x71
38
          mov cl, al
39
          and cl, 0x0f
          add cl, '0'
40
41
          dec ebx
42
          mov [ebx], cl
          shr al, 4
43
          add al, '0'
44
          dec ebx
45
          mov [ebx], al
46
47
          dec ebx
48
          mov byte [ebx], ':'
49
          mov al, 2
50
51
          or al, 0x80
52
          out 0x70, a1
          in al, 0x71
53
54
          mov cl, al
55
          and cl, 0x0f
56
          add cl, '0'
57
          dec ebx
58
          mov [ebx], cl
```

```
59
          shr al, 4
60
          add al, '0'
61
          dec ebx
62
          mov [ebx], al
63
          dec ebx
64
          mov byte [ebx], ':'
65
          mov al, 4
66
          or al, 0x80
67
          out 0x70, al
68
          in al, 0x71
69
70
          mov cl, al
          and cl, 0x0f
71
72
          add cl, '0'
73
          dec ebx
          mov [ebx], cl
74
          shr al, 4
75
          add al, '0'
76
          dec ebx
77
          mov [ebx], al
78
79
          push ebx
80
          mov ax , 0x7c6 ;
                               显示位置定位(24, 70)
81
          shl eax, 16
82
83
          mov ax, 0x2
84
          push eax
85
          call flat_4gb_code_seg_sel:simple_puts
          add esp ,8
86
87
            popad
88
89
            iretd
```

代码 10: 时钟中断处理

```
;键盘中断处理例程
1
         keyboard_interrupt_handle:
2
         ;通过判断Scan Set 1 code的最高位,判断这次中断是按下还是弹起
3
  pushad
  mov al, 0x20
4
  out 0xa0, al
6
  out 0x20, al
7
8
  in al, 0x60
                         ; 一定要把端口里的数给读出来, 不然下次中断不会被触
     发
9
  mov ch, al
10
  xor\ ch\ ,\ 0x80
11
                         ;最高位为0时按下,此时颜色代码为0x4
12
  shr ch , 7
        ;最高位为1时弹起,此时颜色代码0x0
13
```

```
shl ch, 2
   mov cl, 'O'
15
  mov [VideoSite+1998], cx; (12*8+39)*2
16
17
   mov cl, 'u'
18
  mov [VideoSite+2000], cx
   mov cl, 'c'
19
   mov [VideoSite+2002], cx
20
  mov cl, 'h'
21
22
   mov [VideoSite+2004], cx
   mov cl, '!'
23
   mov [VideoSite+2006], cx
24
25
26
   popad
27
   iretd
```

代码 11: 键盘中断处理例程

```
personall_interrupt_handle:
                                         ; 第一个自定义中断例程, 放在0x11处,
1
       用于显示
       pushad
2
3
      mov al, 0x20
                                       ; 发送EOI
4
       out 0xa0, al
       out 0x20, al
5
6
7
       push id_info
8
       xor eax, eax
                                       ; 先压入字符串地址, 再压入坐标颜色
9
      mov ax, 1*80+0
10
       shl eax, 16
11
      mov ax, 0x09
12
       push eax
13
       call flat_4gb_code_seg_sel:simple_puts
14
       add esp , 8
15
16
       popad
17
       iretd
                                         ; 第二个中断历程, 在程序起始时持续显
18
   personal2_interrupt_handle:
      示弹跳小球
19
       push eax
20
      mov al, 0x20
21
       out 0xa0, al
22
       out 0x20, al
23
24
25
       push 0x0
                          ; BaseX Y 该历程只需要压入弹跳框的左上角基地址
26
       push 0x0
27
       call flat_4gb_code_seg_sel:block_stone
       add esp, 8
28
29
       pop eax
```

```
30
        iretd
                                                  ;中断例程3 4 同2,改换基地址再运
31
        personal3_interrupt_handle:
           行几次
32
        push eax
       mov al, 0x20
33
34
        out 0xa0, al
        out 0x20, al
35
36
        push 0
37
38
        push 40
                            ; BaseX Y
        call flat_4gb_code_seg_sel:block_stone
39
40
        add esp, 8
41
       pop eax
42
        iretd
43
   personal4_interrupt_handle:
44
                push eax
       mov al, 0x20
45
        out 0xa0, al
46
        out 0x20, al
47
48
49
        push 12
        push 40
                            ; BaseX Y
50
51
        call flat_4gb_code_seg_sel:block_stone
52
        add esp, 8
53
       pop eax
54
        iretd
55
```

代码 12: 四个软中断例程

```
1
       block_stone:
2
       pushad
3
       mov eax, [esp+44]
       mov [BaseX], al
4
5
       mov eax, [esp+40]
       mov [BaseY], al
6
7
       mov ecx, ShowTime
                                           ; 限定运动次数
8
                                            ; 以下过程同实验一
9
       . show:
10
                push ecx
11
12
                mov eax, 0x0
13
                mov ebx, 0x0
14
                mov ecx, 0x0
15
                mov edx, 0x0
16
                mov al, [posx]
17
                mov cl, [BaseX]
18
                add al, cl
```

```
19
                 mov bl, [posy]
20
                 mov cl, [BaseY]
21
22
                 add bl, cl
                 mov cx, 0x50
23
                 mul cx
24
25
26
                 add ax, bx
27
                 shl eax, 1
28
                 mov ebx, VideoSite
29
30
                 add ebx, eax
31
32
                 mov byte [ebx], '*'
33
                 mov cl, [esp]
                 and cl, 0x7
34
35
                 inc cl
                 mov byte [ebx+0x1], cl
36
37
                 mov ecx, [delay]
38
39
        . sleeploop:
40
                 loop .sleeploop
41
                 mov byte[ebx],0x0
42
43
                 mov byte [ebx+0x1], 0x0
44
        . slide:
45
                 mov\ dl\ ,\ [posx]
                 mov dh, [posy]
46
                 mov al, [dir]
47
                 xor ebx, ebx
48
                 mov bl, al
49
                 mov al, [delx+ebx]
50
                 mov ah, [dely+ebx]
51
52
                 add dl, al
53
54
                 add dh, ah
    ; add bl, '0'
55
    ; mov [VideoSite+4], bl
57
    ; mov byte [VideoSite+5], 0x07
58
   ; sub bl, '0'
   ; add al, '0'
60
61
   ; mov [VideoSite+6], al
62
   ; mov byte [VideoSite+7], 0x07
63
   ; sub al, '0'
                 mov cl, bl
64
                 cmp\ dl\ ,\ 0\,x\,ff
65
```

```
66
                   jne . Endjudge1
67
                            xor cl, 0x02
                            mov [dir], cl
68
69
                            jmp near .slide
70
                   . Endjudge1:
71
72
                   cmp dl, LimX
                   jne . Endjudge2
73
                            xor cl, 0x02
74
                            mov [dir], cl
75
                            jmp near .slide
76
77
                   . Endjudge2:
78
79
                   cmp\ dh\ ,\ 0\,x\,ff
80
                   jne . Endjudge3
81
                            xor cl, 0x01
82
                            mov [dir], cl
83
                            jmp near .slide
                   . Endjudge3:
84
85
                   cmp dh, LimY
86
                   jne . Endjudge4
87
                            xor cl, 0x01
88
                            mov [dir], cl
89
90
                            jmp near . slide
91
                   . Endjudge4:
92
93
                   mov [dir], cl
94
                   mov [posx], dl
95
                   mov [posy], dh
96
97
                   pop ecx
98
                   dec ecx
99
                   cmp\ ecx\ ,\ 0x0
100
                   jne . show
101
102
         popad
103
          retf
```

代码 13: stone_v3

```
1 simple_puts:
2 pushad ; 简单的输出字符串,不涉及光标移动
3 ; arg1 is string pointer
4 ; arg2 的低16位表示颜色,高16为表示显示的启示位置,即x
*80+y (col,xy)
5
6 mov ebx , [esp+0x28] ; from 40
```

```
xor eax, eax
8
   mov ax , bx
9
   shr ebx , 15
                    ; shr 16 ,, shl 1
10
11
   mov ebp , [esp+0x2c] ; from 44
12
   . enumchar:
13
           mov cl,[ebp]
           cmp cl, 0x0
                          ; 字符串默认以0结尾,
14
15
            je . endenum
           mov [VideoSite+ebx], cl
16
            inc ebx
17
           mov [VideoSite+ebx], al
18
19
            inc ebx
20
            inc ebp
21
           jmp .enumchar
22
   . endenum:
23
   popad
   retf
24
```

代码 14: simple print string

(四) user.asm

4.4.1 软中断调用

```
[bits 32]
1
2
       user0_length dd user0_end-user0_start
3
       user0_entry dd user0_start
   [section user0 vstart=0x80040500]
4
   user0_start:
5
       int 0x12
                                              ; 依次调用自定义的软中断
6
7
       int 0x13
8
       int 0x14
9
       int 0x11
10
       mov c1, '#'
11
12
       mov ch, 0x07
13
   userloop:
       mov ebx, 0x800b8004
14
                                         ; 主过程不断反色地显示一个'#'字符,
15
       mov [ebx], cx
                                          ; 观察其与时钟中断的并行程度
16
17
       xor ch, 0x1
18
       jmp userloop
19
   user0 end:
```

代码 15: user0 asm

(五) 疑难问题解决

• 1

五、实验总结