ntp时间同步服务

○ 作者: 牟建波 (1353429820@qq.com)

时间: 2025-06-02

描述: 日常自学笔记

1.NTP概念

NTP是网络时间协议(Network Time Protocol),它是用来同步网络中各个计算机的时间的协议。

在机房中,各个服务器的时间务必要保持一致,同时也要和实际的时间保持一致

```
代码块
1 保持一致性的必要性原因:
3 1: 保证分布式系统的一致性: 多个服务器需要协同工作。如果时间不同步,可能导致:
        日志时间线混乱,难以排查问题。
4
5
       数据写入顺序错误,影响数据一致性
6
7。2: 保障安全性:时间同步对服务器安全机制至关重要:
        认证和加密: 许多安全协议(如 TLS/SSL、Kerberos)依赖精确的时间戳来验证会话有效性。如果时间不
  同步, 认证可能失败。
9
       防止重放攻击:时间戳是防止数据包重放的重要依据,时间不一致会导致安全漏洞。
11
  3: 日志管理和故障排查
        日志对比: 在多台服务器上排查问题时,需要通过日志时间线分析故障原因。如果时间不同步,日志无法对
   齐,排查问题变得困难。
        事件追踪: 跟踪用户行为、事务处理等需要精确的时间戳。
13
14
15,00 ....
```

2.NTP同步服务器原理

问题: 当Linux系统时间出现混乱时, 我们如何校对这个时间? 答: 通过标准时间

标准时间是哪里来的?

现在的标准时间是由原子钟报时的国际标准时间UTC (Universal Time Coordinated,世界协调时),所以NTP获得UTC的时间来源可以是原子钟、天文台、卫星,也可以从Internet上获取。

在NTP中, 定义了时间按照服务器的等级传播, Stratum层的总数限制在15以内

工作中,通常我们会直接使用各个组织提供的,现成的NTP服务器



3.获取国内最稳定的NTP服务器

○ NTP授时网站: http://www.ntp.org.cn/

中国领先授时, 免费供您使用

首页 服务器列表 关于我们 动态 提交节点

服务器列表

推荐您使用域名,而非IP地址,以免出现IP地址变动影响使用的情况!

中国 cn.ntp.org.cn

遇到有问题的节点了?

节点IP	节点位置	备注
2001:da8:9000::81	中国	由*东北大学*提供
2001:da8:9000::130	中国	由*东北大学*提供
223.113.120.195	中国江苏	由*方糖科技*提供
223.113.97.98	中国江苏	由*方糖科技*提供
223.65.211.46	中国江苏	由*方糖科技*提供

如何查看当前我们的服务器采用的那个NTP服务器来完成的同步呢?

代码块

1 查看当前正在使用的时间源: chronyc sources

```
[root@node3 ~]# chronyc sources
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
                                                          -4588us[-2723ms] +/-
-3999us[ +935us] +/-
-4882us[-2724ms] +/-
^- time.neu.edu.cn
                                          6
                                                                                      13ms
^* time.neu.edu.cn
                                                                                      14ms
                                          6
                                     2
^? 198.18.0.100
                                          7
                                               220
                                                       84
                                                                                      53ms
 + ntp1.flashdance.cx
                                                             +39ms[ +39ms] +/-
                                          6
                                                                                     139ms
[root@node3 ~]# 📕
```

```
代码块
   MS: 显示时间源的同步状态:
1
2
     +: 表示候选的时间源
      *: 表示当前服务器正在使用的时间源
3
     ?:表示无法与时间源通信或时间源无效
      -: 表示时间源可用, 但未被选中
4
6
  Name/IP address: 显示时间源的域名或 IP 地址,例如 time.neu.edu.cn
7
   Stratum:显示时间源的层级:
8
9
   ~ 1 表示直接连接到原子时钟的服务器
10
      层级 2 表示从层级 1 的服务器同步,依此类推
11
   Poll: 显示时间同步的轮询间隔,以秒为单位的指数(如 6 表示 2^6 = 64 秒轮询一次)
12
13
14
   Reach: 表示与时间源的通信状态, 8 位二进制值 (显示为八进制)
        377 表示最近的 8 次尝试均成功 (满分状态), 值越低表示通信失败次数越多
15
16
   LastRx:显示上一次从该时间源接收数据的时间(以秒为单位)
17
18
   Last sample: 显示上一次时间样本的偏差值(单位为微秒 us 或毫秒 ms),格式为[偏差]+/-[精度]方括号
19
   中的值是未经校正的时间偏差
```

```
代码块
1 chronyc tracking
2
3 结果为:
  Reference ID : CA760151 (time.neu.edu.cn) 这是系统当前正在同步的时间源的标识符。
4
5
6
  Stratum
              : 3 表示时间源的层级
7
  Ref time (UTC) : Tue Dec 24 16:30:58 2024 这是当前时间源提供的参考时间 (UTC,协调世界时)。表
8
   示 time.neu.edu.cn 服务器最后一次更新时间的时刻
9
  System time : 0.000350876 seconds fast of NTP time 表示当前系统时间与 NTP 时间之间的偏差。
10
   这个值表示系统时间比 NTP 时间快了 0.000350876 秒。
11
12 Last offset : +0.000258952 seconds 上一次时间同步时的偏差,表示系统时钟与 NTP 服务器时间的差
   值。此值为正,意味着系统时间在上次同步时比, NTP 时间快了 0.000258952 秒
13
14 RMS offset : 0.001568094 seconds RMS (Root Mean Square) 偏差,表示系统时钟与 NTP 服务器时
   间之间的平均偏差。该值越小,表示时间同步越准确。
15
16 Frequency: 8.446 ppm fast 频率偏差,表示系统时钟的增速或减速。ppm 是 "每百万分之
   一" (parts per million) 的单位。
17
  Residual freq :: +0.031 ppm 剩余频率偏差,表示调整后系统时钟的频率偏差。+0.031 ppm 表示系统时钟仍
18
   然比 NTP 时间快 0.031 个百万分之一。
19
   Skew : 1.666 ppm 时钟偏差的变化率,即时钟偏差变化的速率。如果这个值较大,表示系统时钟的频
20
   率不稳定,可能需要更频繁地进行同步。
21
   Root delay : 0.023006978 seconds 根延迟, 指从本地系统到时间源服务器的网络延迟。0.023 秒表示从
   本机到 time.neu.edu.cn 服务器的往返延迟。
23
   Root dispersion: 0.000833949 seconds 根扩散,表示时间源的不确定性,指的是时间源本身的误差范围。这
24
   个值越小,表示时间源的精度越高。
25
   Update interval : 129.9 seconds 更新时间间隔,表示系统每次同步时间的间隔。129.9 秒表示大约每 2 分
26
   钟同步一次。
27
28
   Leap status : Normal 跳秒状态,表示当前是否有跳秒调整。Normal 表示没有发生跳秒调整。
         [root@node3 ~]# chronyc tracking
```

```
Reference ID : CA760151 (time.neu.edu.cn)
Stratum
Ref time (UTC) : Tue Dec 24 16:30:58 2024
System time
Last offset
               : 0.000350876 seconds fast of NTP time
               : +0.000258952 seconds
RMS offset
               : 0.001568094 seconds
Frequency
                : 8.446 ppm fast
Residual freq : +0.031 ppm
Skew
               : 1.666 ppm
Root delay
            : 0.023006978 seconds
Root dispersion: 0.000833949 seconds
Update interval : 129.9 seconds
Leap status : Normal
```

4.chrony时间同步服务

Chrony 是一个高效的时间同步服务,主要用于在 Linux 系统中通过网络时间协议 (NTP) 进行时间同步。 5700

特点:

- 轻量高效:
 - 。 启动速度快, 适合间歇性连接到网络的设备。
- 低延迟:
 - 。 在不需要长期运行的环境中, 快速同步时间。
- 适配性强:
 - 。 支持虚拟化环境 (如虚拟机) 和频繁断网的设备。

4.1 安装与基本配置

```
代码块

1 # 安装chrony

2 dnf install -y chrony

3 
4 # 设置开机启动

5 systemctl start chronyd

6 systemctl enable --now chronyd

7 systemctl status chronyd
```

chrony的配置文件: /etc/chrony.conf ,可以通过编辑该文件来调整时间源、访问权限等

```
代码块
   vim /etc/chrony.conf
1
2
3
   默认内容如下:
    # 配置 chronyd 使用 pool.ntp.org 提供的公共时间源进行同步
4
   # pool: 使用多个时间源进行负载均衡
5
   # iburst: 当服务器不可达时,发送 4 个快速请求包以加速连接
6
7
    pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
8
   # 从 DHCP 服务中动态获取 NTP 服务器地址,如果是静态网络可忽略
9
10
   sourcedir /run/chrony-dhcp
11
   # 记录系统时钟的频率偏差(增/减速),以便重启后快速调整
12
13
   driftfile /var/lib/chrony/drift
14
   # 允许 chronyd 在系统启动的前 3 次同步中直接调整时间(如果时间偏差超过 1 秒)
15
   makestep 1.0 3
16
17
18
    # 启用系统时钟与硬件时钟 (RTC) 的自动同步
19
    rtcsync
20
    # 启用支持硬件时间戳的网络接口。注释掉,通常用于高精度时间同步场景(如金融行业)
21
    #hwtimestamp *
22
23
   # 设置最少需要的时间源数量
24
   # 默认状态: 注释掉, chronyd 自动选择
25
   #minsources 2
26
27
28
    # 允许指定 IP 段的设备访问本机时间服务。默认不支持
   #allow 192.168.0.0/16
29
30
    # 允许本机在没有时间源时,充当时间服务器(Stratum 10)。一般注释掉
31
   #local stratum 10
32
33
    # 启用 NTP 数据包的认证功能。 注释掉,如使用,需生成密钥文件 /etc/chrony.keys
34
35
   #authselectmode require
   keyfile /etc/chrony.keys
36
37
38
    # 用于指定存储 NTS (Network Time Security) 密钥和 cookie 的目录
   ntsdumpdir /var/lib/chrony
39
40
    # 通过调整时间速度而非直接跳秒的方式插入/删除闰秒
41
42
   #leapsecmode slew
43
    # 从系统时区数据库中获取闰秒和 TAI-UTC 偏移信息
44
```

```
45 leapsectz right/UTC
46
47 # 指定 Chrony 的日志存储路径
48 logdir /var/log/chrony
49 # 启用更多日志 如果需要记录时间同步详细信息,可取消注释以下选项
50 #log measurements statistics tracking
```

4.2 实施配置操作

需求如下: 基于原有的node1服务器

```
代码块
1 1- 完成调整公共时间源, 使用 中国国家授时中心时间服务器 阿里云和腾讯云提供的统一ntp服务
   ntp.org.cn(中国国家授时中心时间服务器)
3 ntp.aliyun.com(阿里云NTP时间服务器)
4 ntp.tencent.com(腾讯云NTP时间服务器)
5
  2- 开启允许局域网访问,统一为 192.168.88.0/24 开放
6
7
  3- 启用详细日志
8
9
  4- 打开 硬件时钟同步
10
11
12 5- 让node2连接node1完成时间同步
```

```
代码块
    # 1.修改node1的ntp核心配置文件
 2
    vim /etc/chrony.conf
 3
4
    修改以下内容:
    # 注释掉原有的pool 新增三个pool (文件头部)
5
6
    # pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
    pool ntp.org.cn iburst
7
    pool ntp.aliyun.com iburst
8
    pool ntp.tencent.com iburst
9
10
    # 新增(第31行范围)
11
    allow 192.168.88.0/24
12
13
    #新增(最后一行)
14
15
    log measurements statistics tracking
16
    # 2.重启node1的ntp服务
17
    systemctl restart chronyd
18
```

```
19
    systemctl status chronyd
20
21
    # 3.校验是否生效
22
   chronyc sources
23
   # 4.node1开放ntp防火墙
24
25
   firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
    firewall-cmd --reload
26
    firewall-cmd --list-all
27
28
    # 5.node2修改ntp核心配置文件
29
    vim /etc/chrony.conf
30
31
32
    修改以下内容:
   # 注释掉原有的pool 新增一个pool (文件头部)
33
   # pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
34
    pool 192.168.88.101 iburst
35
36
37
    # 6.重启node2的ntp服务
   systemctl restart chronyd
38
    systemctl status chronyd
39
40
   # 7.查看是否生效
41
42 chronyc sources
```

5.实践:完成多台服务器时间同步

公司内部有三台服务器,需要我们进行时间同步配置操作,公司要求,仅支持一台服务器可以连接外网获取时间,另外的服务器均无法直接连接外部网络获取标准时间,需要我们来进行配置

```
代码块


1 分析: 共计有三台服务器

2 其中 一台服务器可以连接外部网络,另外二台是无法连接外部网络

3 一台服务器采用NAT上网方案

4 另外两台服务器采用仅主机模式

5 6 另外二台服务器需要连接 第一台服务器完成时间同步,二台服务器要和第一台服务器进行互通
```



```
代码块
    # 实现方法: 同4.2的过程一样
 1
 2
    # 1.修改node1的ntp核心配置文件
 3
    vim /etc/chrony.conf
 4
 5
    修改以下内容:
 6
    # 注释掉原有的pool 新增三个pool (文件头部)
7
    # pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
8
9
    pool ntp.org.cn iburst
    pool ntp.aliyun.com iburst
10
11
    pool ntp.tencent.com iburst
12
    #新增(第31行范围)
13
    allow 192.168.88.0/24
14
15
    #新增(最后一行)
16
    log measurements statistics tracking
17
18
19
    # 2.重启node1的ntp服务
    systemctl restart chronyd
20
    systemctl status chronyd
21
22
    # 3.校验是否生效
23
24
    chronyc sources
25
26
    # 4.node1开放ntp防火墙
    firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
27
    firewall-cmd --reload
28
    firewall-cmd --list-all
29
30
    # 5.node2修改ntp核心配置文件
31
32
    vim /etc/chrony.conf
```

```
33
   修改以下内容:
34
   # 注释掉原有的pool 新增一个pool (文件头部)
35
   # pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
36
37
    pool 192.168.88.100 iburst
38
   # 6.重启node2的ntp服务
39
   systemctl restart chronyd
40
   systemctl status chronyd
41
42
43 # 7. 查看是否生效
44 chronyc sources
```