


UNITY 3D -CHAPTER4-

SOUL SEEK

PHYSX 구성요소


- NVIDA의 PhysX물리엔진을 탑재하고 있다.
- Rigid Body로 물리기반은 움직임을 체크한다.
- Collider로 물체 간의 충돌을 체크한다.
- Physic Material로 충돌체크를 해서 반동을 준다.
- 물리적인 계산을 하기때문에 발사체의 경우 로우폴리곤이나 평면으로 하거나 POOL시스템을 구축하여 재활용하는 형식을 한다.
- FixedUpdate()를 이용하여 계산하자.

Rigid Body Mass(질량) Drag(저항) Gravity(중력)



RIGID BODY

- Unity 물리엔진에서 기본물리법칙을 적용 받는 Object에게 적용시키기 위한 Component
- 갈릴레오의 자유낙하 법칙을 그대로 적용하였다.
- 실제와는 다르게 저항 값에 의해 낙하속도가 달라진다.
- 모델링에 적용할 시 모델링의 크기에 유의해야한다. (Unity에선 1의 값을 1m로 계산)
- FBX 임포트시 Scale Factor로 크기를 조정하자.(Transform에서의 스케일도 물리계산에 포함, 비효율)



- Mass : 질량을 의미 한다. 질량에 따라 낙하속도가 결정되지 않는다.
- Drag: 저항력을 의미 한다. 이 수치에 의해 움직이는 속도가 결정된다.
- Angular Drag : 회전 저항력을 의미한다. Drag 수치에 영향을 받는다.
- Use Gravity : 중력을 사용할지를 설정한다.
- Is Kinematic : 물리효과를 적용 받지 않는다.
- Interpolate: FixedUpdate()로 계산 시 시간간격때문에 움직임이 끊어져보일 때 보간을 이용해 보정해준다. Interpolate 이전 프레임의 Transform을 기준으로 보정해 준다. Extrapolate 다음 프레임의 값을 추정해서 보정해 준다.
- Collision Detection : 너무 빠르게 움직이는 물체는 프레임 단위에서 놓칠 수 있는데 좀 더 세밀하게 체크하라고 설정해 줄 수 있는 옵션이다. Discrete -> Continuous -> Continuous Dynamic 의 순서로 정밀도가 올라간다.
- Constraints : 체크한 축의 회전과 이동을 금지시킨다.

RIGID BODY CODE 활용

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class Bullet: MonoBehaviour
    //총알의 파괴력
    public float damage = 20.0f;
    //총알 발사 속도
    public float speed = 1000.0f;
    Rigidbody rigid;
    void Awake()
         rigid = GetComponent<Rigidbody>();
    void Start()
         rigid.AddForce(transform.forward * speed);
```

Vector로 힘을 가하는 함수.

void AddForce(Vector3 force);

- 월드 좌표의 기준이므로 발사하는 주체가 회전을 한다면 잘못된 발사가 된다.

void AddRelativeForce(Vector3 force);

- 발사 주체의 좌표축을 기준으로 하려면 이 함수를 써야한다.

rigid.AddRelativeForce(Vector.forward * speed);

COLLIDER

- 충돌을 감지하는 센서역할을 한다.
- 기본형태와 특수형태가 있다.
- is Trigger 프로퍼티를 통해 충돌감지에 대한 처리를 설정 할 수 있다.
- Tag를 이용한 충돌 이벤트 처리를 활용 할 수 있다.
- 충돌 감지 조건이 충족해야 이벤트가 발생한다.

충돌 이벤트

• is Trigger가 체크되어 있지 않을 때

void OnCollisionEnter : 두 물체가 충돌이 일어나기 시작 했을 때 발생한다.

void OnCollisionStay : 두 물체 간의 충돌이 지속될 때 발생한다.

void OnCollisionExit : 두 물체가 다시 떨어졌을 때 발생한다.

• is Trigger가 체크되어 있을 때

void OnTriggerEnter : 두 물체가 충돌이 일어나기 시작 했을 때 발생한다.


void OnTriggerStay : 두 물체 간의 충돌이 지속될 때 발생한다.

void OnTriggerExit : 두 물체가 다시 떨어졌을 때 발생한다.

충돌 감지 조건

- 충돌을 일으키는 양쪽 게임 오브젝트 모두 Collider Component가 추가되어 있어야한다.
- 두 GameObject중에 움직이는 쪽에는 반듯이 Rigidbody가 있어야 한다.
- is Trigger가 체크되어 있다면 멈추거나 바운드되는 물리효과는 일어나지 않고 이벤트 감지만 한다.

COLLIDER



Box Collider

- Is Trigger : 충돌이 발생했을 때 충돌이벤트를 발생시킨다. Rigid body가 없어도 충돌이벤트를 발생 시킬 수 있기때문에 여러가지로 활용된다.
- Material : Physic Material이 필요 할 경우 설정한다.
- Center : 중심점의 위치를 설정한다.
- Size : 박스의 크기를 설정한다.

Sphere Collider

• Radius : 구의 반지름을 지정한다. 반지름 반경으로 설정한다.

Capsule Collider

- Radius : 기둥 위아래 반구의 반지름을 설정한다.
- Height : 기둥의 높이를 설정한다.
- Direction : 기둥이 생성되는 축방향을 설정한다.

충돌 체크에 대한 검증을 각자 가지고 있는 재원을 기반으로 하기 때문에 재원이 적을 수록 그 처리 속도와 부담이 적어진다. Sphere -> Capsule -> Box 순서이다. 그러므로 Sphere로 대부분 처리하는 것이 효율적이다.


COLLIDER CODE 활용

Tag나 Layer를 설정해서 충돌 감지에 활용 할 수 있다.

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngines;
public class RemoveBullet: MonoBehaviour
    //충돌이 시작할 때 발생하는 이벤트
    private void OnCollisionEnter(Collision coll)
        //충돌한 게임오브젝트의 태그값 비교
        if(coll.collider.tag == "BULLET")
            //충돌한 게임오브젝트 삭제
            Destroy(coll.gameObject);
```


PHYSIC MATERIAL

- 충돌체 표면의 마찰과 반동을 설정하는 기본 Asset이다.
- Rigidbody와 충돌할 경우 설정된 물리재질에 따른 다양한 상호 작용을 볼 수 있다.
- Standard Assets를 통해 기본적으로 셋팅 된 것을 제공하고 있다.



- Asset -> Create에서 찾을 수 있다.
- Dynamic Friction : 물체의 면에 작용하는 운동 마찰력, 물체가 접촉면에서 움직이고 있을 때 받는 마찰력의 크기를 지정한다.
- Static Friction : 물체의 정지 마찰력, 물체가 멈춰 있을 때 외부의 힘으로 부터 안 움직이도록 버티는 힘을 의미.
- Bounciness: 충돌이 일어날 때의 반동을 설정, 0이면 반동이 발생하지 않으며, 1이면 에너지의 손실 없이 무난히 반동 한다.
- Friction Combine : 다른 물리 재질과 충돌할 경우 최종 마찰력을 어떻게 산출할지 정한다. Average - 평균값, Multiply – 곱, Minimum – 최소값, Maximum – 최대값.
- ▶ Bounce Combine : 다른 물리 재질과 충돌할 경우 반동을 어떻게 설정할지 지정한다.

PHYSIC MANAGER



- Edit -> Project Setting -> Physics를 선택해서 불러올 수 있다.
- Gravity: Rigidbody의 Use Gravity에 체크하면 Gravity에 설정된 값으로 중력이 작용한다. 기본값은 Y축으로-9.81로 되어 있다. 즉, 중력 가속도 9.8이 설정되어 있는 것이다.
- Default Material : 두 물체가 충돌했을 때 반작용에 대한 속성을 설정한다. None으로 설정하지 않으면 각 Rigidbody 에서 개별적으로 설정 할 수 있다.
- Sleep Velocity, Sleep Angular Velocity
 : 이동가속도와 회전가속도가 일정 수치 이하로 떨어지면 자동으로 물리엔진의 영향에서 벗어나게 해 CPU 연산의 부하를 줄여주는데, 이를 Rigidbody Sleeping이라 한다.
- Raycasts Hit Triggers : 체크가 해제되면 Raycast와의 충돌감지를 하지 않는다.
- Layer Collision Matrix : Build In Layer 또는 사용자 정의 Layer 간의 충돌 감지여부를 체크 할 수 있다.

Rigidbody Sleeping으로 더 이상 동작하지 않고 휴면중인 Rigidbody를 깨우는 방법은 다음과 같다.

- Rigidbody가 있는 다른 오브젝트와의 충돌
- Rigidbody의 속성을 변경하거나 AddForce같은 함수로 힘이 가해질때.





