

挂载项如何连到 superblock：xv6 靠 dev 号当下标，不存指针

状态：mount_root + kchdir("/root") 之后、fs_move_mount 之前。struct fsmount 里没有 sb 指针；只存 dev。要用时 getsuper(m->dev) = &supers[dev]。（Linux 的 struct mount 里直接有 mnt.mnt_sb 指针）



1. m[0].mp 是真指针：指向被盖住的目录 (7,4)，持有 1 个 ref
2. m[0].dev = 5 只是个整数；getsuper(5) 返回 &supers[5]
3. fs_dev_root(5)：用 (dev 5, sb->rootino 2) 去 iget → itable (5,2)
4. iget_path 填槽时 ip->iop = sb->iop，之后 ilock/lookup 走 ext2
5. sb->priv 指向 ext2 自己的实例：块设备、块大小、日志

路径查找时的连接顺序（namei("/root/…") 走到被盖住的 (7,4)）



mtab 只回答“哪个目录被盖住、换成哪个 dev”；superblock 回答“这个 dev 是什么文件系统、根 inode 号、用哪套 iop”。两者之间只靠 dev 这个整数连起来。