### 2 기계어

- 1. 기계 명령: CPU가 인식할 수 있도록 비트 패턴으로 인코 딩된 명령 Instruction Set – The vocabulary of commands understood by a given architecture.
- 2. 기계어(Machine Language): 기계가 인식할 수 있는 모든 명령의 집합
- 3. 컴퓨터가 처리할 수 있는 데이터는 2진수일뿐임 즉 메모리에 저장된 내용은 단순한 비트열임 가령) 00011101 :

컴퓨터 하드웨어의 상황에 따라 다양하게 해석됨 (명령어? 데이터? 숫자? 등)



### 1. High Level Language

- \* User-friendly languages which are similar to a human language with vocabulary of words and symbols.
- \* Instructions in a High-Level Language are called statements.

count = 0;

while (n > 1) {

count++;

if (n & 1)

n = n/2;

n = n\*3 + 1;

\* A program written in a high-level language is called the source code.

```
* area = radius * radius * 3.141592;
```

### 2. Assembly Language

\* Assembly Language uses short descriptive words (mnemonic) to represent each of the Machine Language instructions.

```
* load r1, radius // r1 레지스터에 radius(변수, 메모리)값을 적재 multiply r1, r1 // r1 곱하기 r1 하여 Accumulator(레지스터)에 저장 multiply 3.141592 // Acc의 값과 3.141592를 곱하여 Acc에 저장 store area // Acc의 내용(값)을 area(변수, 메모리)에 저장
```

#### 3. Machine Language

- \* A computer's native language is called Machine Language.
- \* Machine language is the most primitive or basic programming language that starts or takes instructions in the form of raw binary code.

```
count = 0;
while (n > 1) {
  count++;
  if (n & 1)
    n = n*3 + 1;
  else
    n = n/2;
}
```

**High Level Language** 

```
$0, %ecx
loop:
      cmpl
            $1, %edx
            endloop
      jle
      addl $1, %ecx
      movl %edx, %eax
      andl $1, %eax
            else
      movl %edx, %eax
      addl
            %eax, %edx
            %eax, %edx
      addl
            $1, %edx
            endif
else:
            $1, %edx
      sarl
endif:
            loop
endloop:
```

**Assembly Language** 

**Machine Language** 



### 4. Compiler and Assembler




### \* Compiler, Interpreter

An **interpreter** is a computer program that **directly executes**, i.e. performs instructions written in a programming or scripting language, without requiring them previously to have been compiled into a machine language program.



#### 5. Linker and Loader



## 2.1 기계어: 명령의 종류

1. 데이터 전송(data transfer): 한 장소에서 다른 장소로 데이터를 복사 한다(load, store)

2. 연산(arithmetic/logic): 기존의 비트 패턴을 사용하여 새로운 비 트 패턴을 계산한다(add, and, not)

3. <mark>제어(control):</mark> 프로그램 실행을 지시한다(jmp, jsr)

ADD <sup>+</sup>	0001	2 11 10 9 DR	SR1	0	00	SR2
ADD <sup>+</sup>	0001	DR	SR1	1	ir	nm5
AND <sup>+</sup>	0101	DR	SR1	0	00	SR2
AND <sup>+</sup>	0101	DR	SR1	1	ir	nm5
3R	0000	n z p		PCo	ffset9	
JMP	1100	000	BaseR		0000	000
JSR	0100	1	PC	offset	11	
JSRR	0100	0 00	BaseR	1	0000	000
_D <sup>+</sup>	0010	DR		PCo	ffset9	
_DI <sup>+</sup>	1010	DR		PCo	offset9	11
_DR <sup>+</sup>	0110	DR	BaseR	1	offs	et6
_EA <sup>+</sup>	1110	DR	1 1	PCo	effset9	11
TOV	1001	DR	SR	1	111	111
RET	1100	000	111	1	0000	000
RTI	1000		000000	00000		
ST	0011	SR		1 1	ffset9	
STI	1011	SR		PCo	ffset9	11
STR	0111	SR	BaseR	i	offs	et6
TRAP	1111	0000		tra	pvect8	11
eserved	1101				+	++

## 2.2 기계어: 명령의 종류

### 1. 명령어 형식의 종류

0-주소 명령어 연산코드 (예: PUSH, POP) 1-주소 명령어 연산코드 오퍼랜드 (예: ADD A) 2-주소 명령어 연산코드 오퍼랜드 1 오퍼랜드 2 (예: ADD A, B) 연산코드 3-주소 명령어 (예: ADD A, B, C) 오퍼랜드 1 오퍼랜드 2 오퍼랜드 3

- □ 연산 코드(Operation code)
  - CPU가 수행할 연산을 지정


연산 코드 오퍼랜드(addr)

- □ 오퍼랜드(Operand)
  - 명령어 실행에 필요한 데이터가 저장된 주소(address)




## 2.2 기계 명령의 요소들

- 1. 명령코드(opcode): 실행할 명령을 지정 (덧셈 뺄셈 등)
- 2. 피연산자(operand): 명령에 관한 추가 정보를 제공
  - A. 피연산자에 대한 해석은 명령 코드에 따라 다름
- 3. 16비트 컴퓨터 경우의 예




## 2.2 기계어 명령 0x35A7의 해석

- 1. CPU 하드웨어마다 명령이 다르고, 의미도 다르다.
- 2. 따라서 프로그래밍 언어가 생성하는 기계어 코드도 다르다.




# 2.2 명령들에 대한 인코딩 버전 (덧셈 예제 경우)

인코딩된 명령	해설
156C	주소가 6C인 메모리 셀에 들어있는 비트 패턴으로 5번 레지스터를 채운다.
166D	주소가 6D인 메모리 셀에 들어있는 비트 패턴으로 6번 레지스터를 채운다.
5056	5번 레지스터와 6번 레지스터의 내용에 대해 2의 보수 덧셈을 수행하고, 그 결과를 0번 레지스터에 넣는다.
306E	0번 레지스터의 내용을 주소가 6E인 메모리 셀에 저장한다.
C000	멈춘다.




### 2.3 프로그램의 실행 - 기계 주기

- 1. 기계 주기(machine cycle):
  - A. 인출(Fetch)
  - B. 해석(Decode)
  - c. 실행(Execute)




D. Clock에 의하여 동기화되며, 기계 주기를 반복 수행하여 프로그램 실행




### 2.3 가상 컴퓨터 시스템 가정

- 1. 레지스터: 연산을 위한 값을 가지고 있는 소규모 기억장치
- 2. 명령 레지스터: 현재 수행할 명령을 보관
- 3. 프로그램 카운터: 다음 실행할 명령의 주소를 보관



MAR (Memory Address Register)
MBR (Memory Buffer Register)

#### PC 0xA000 실행 전



#### **Symbol Table**


변수 a	0x0010
변수 b	0x0011
변수 c	0x0012

절대 주소 / 상대 주소

Int a = 1 ; Int b = 2 ; Int c = a + b;

LOAD R1 0x0010 LOAD R2 0x0011 ADD R1 R2 R3 SAVE R3 0x0012

#### PC 0xA000 실행 후



#### **Symbol Table**


변수 a	0x0010
변수 b	0x0011
변수 c	0x0012

절대 주소 / 상대 주소

Int a = 1 ; Int b = 2 ; Int c = a + b;

LOAD R1 0x0010 LOAD R2 0x0011 ADD R1 R2 R3 SAVE R3 0x0012

#### PC 0xA001 실행 후



#### **Symbol Table**


변수 a	0x0010
변수 b	0x0011
변수 c	0x0012

절대 주소 / 상대 주소

Int a = 1 ; Int b = 2 ; Int c = a + b;

LOAD **R**1 0x0010 LOAD **R**2 0x0011 ADD R1 R2 **R3** SAVE **R3** 0x0012

#### PC 0xA002 실행 후



#### **Symbol Table**


변수 a	0x0010
변수 b	0x0011
변수 c	0x0012

절대 주소 / 상대 주소

Int a = 1 ; Int b = 2 ; Int c = a + b;

LOAD **R**1 0x0010 LOAD **R**2 0x0011 ADD R1 R2 **R3** SAVE **R3** 0x0012

#### PC 0xA003 실행 후



#### **Symbol Table**

변수 a	0x0010
변수 b	0x0011
변수 c	0x0012

절대 주소 / 상대 주소

Int a = 1 ; Int b = 2 ; Int c = a + b;

LOAD R1 0x0010 LOAD R2 0x0011 ADD R1 R2 R3 SAVE R3 0x0012

## 2.4 기계어 철학의 양대 축

### 1. RISC(Reduced Instruction Set Computing)

- A. 단순하고, 빠르고, 효율적인 소수의 명령
- в. 예: ARM, Apple, Motorola의 PowerPC

### 2. CISC(Complex Instruction Set Computing)

- A. 편리하고 강력한 다수의 명령
- в. 예: Intel의 Pentium

#### ● CISC와 RISC의 차이점

### CISC

- 복합명령어를 사용함으로써 전체 명령어의 수를 줄일 수 있으므로 프로그램의 실행시간을 줄일 수 있음.
- 다양한 명령어 형식을 갖고 있기 때문에 연산코드를 해석하고 실행 할 때 제어신호를 발생시키는 제어장치를 복잡하게 만든.

### **RISC**

각 명령어의 길이를 가능한 한 짧게 함으로써 각 명령어의 실행시간을 최소화 할 수 있음.

많은 처리량과 빠른 속도를 얻는 것을 목적으로 하며, 제어장치는 비교적 간단하고 하드웨어로 구성되는 것이 일반적.

## 2.4 기계어 철학의 양대 축

### ● CISC와 RISC의 특징

#### CISC


- o 명령어의 수가 많다.
- 주소지정방식이 다양하다.
- 명령어 형식은 여러 개의 길이를 갖는다.
  - 대부분의 명령어는 직접적으로
- 기억장치 액세스를 할 수 있다.명령어는 기본적인 연산과 복잡한
- 연산을 모두 수행한다.

### RISC

- 명령어의 수가 최소화되어 있다.
- 주소지정방식의 수가 제한되어 있다.
- 명령어 형식은 모두 같은 길이를 갖는다.
- 기억장치 액세스는 로드와 스토어 명령에 의해서만 가능하다. 명령어는 기본적인 연산기능만을
- ㅇ 수행한다.

### 3 프로그램 및 데이터

- 1. 주기억장치 안에는 여러 개의 프로그램이 서로 다른 영역 에 위치하여 동시에 저장 – Multi-Programming 보호 문제
- 2. 프로그램과 데이터 구분이 어려움 (실행 시점의 해석에 의해 결정됨)



Code(Program) Area Data Area

접근 주소가 - 범위를 벗어나면

