

快速写谱Cheat Sheet

1. MuseScore常用快捷键


操作	常用方式
进入 / 退出音符输入	N / Esc
选择时值	数字键 1-7，见上表
输入音高 / 休止符	A-G / 0
添加附点	.
调整已选音符的音高	↑ / ↓
升 / 降一个八度	Windows: Ctrl+↑ / ↓; Mac: Cmd+↑ / ↓
复制 / 粘贴	Windows: Ctrl+C / V; Mac: Cmd+C / V
延音线 (Tie)	T; 连接同音高的音，时值相加，不重新起音
圆滑线 (Slur)	S; 连接一组音，表示连贯的乐句
三连音 (Triplet)	Command + 3

2. 主旋律

1. 谱号



2. 调号



© Encyclopædia Britannica, Inc.

3. 拍号: “x/y” = 每y分音符为一拍，每小节x拍

4. 速度: “四分音符=x” = 每分钟可以演奏x个四分音符

3. 和弦

1. 吉他谱常见和弦（C大调，如果不是记得转调）

C-E-G C大三和弦 I C D-F-A D小三和弦 ii Dm E-G-B E小三和弦 iii Em F-A-C F大三和弦 IV F G-B-D G大三和弦 V G A-C-E A小三和弦 vi Am B-D-F B减三和弦 vii° Bdim C-E-G C大三和弦 I C




2. 声部音域

声部	舒适音域（超出需要确认）
Soprano	G3-E5
Alto	D3-B4
Tenor	C3-G4
Baritone	F2-E4
Bass	D2

4. BeatBox

28 底鼓（动） Bass Drum 军鼓（打） Snare 闭镲（次） Closed hi-hat



5. 属七和弦转调

33 C7 Dflat7 D7 Eflat7 E7 F7
F大调 Gflat大调 G大调 Aflat大调 A大调 Bflat大调

39 Fsharp7 G7 Aflat7 A7 Bflat7 B7
B大调 C大调 Dflat大调 D大调 Eflat大调 E大调



阿卡贝拉编曲 Workshop

从构思、主旋律、和弦到 Beatbox，完成一份可以开始排练的阿卡贝拉谱。

Step 1 | 构思

1. 选哪些歌？

先选你喜欢、觉得好听、想唱的歌，再考虑是否适合现有成员的音域与演唱能力。

2. 什么主题？

如果是一首歌，不同主题可能呈现不同的效果，例如：

「如愿」，「这世界那么多人」：每个声部都有solo的群像感 vs 单一solo的叙事感

可以思考：相比于原版，阿卡贝拉版本能给这首歌带来什么不同的惊喜？例如：

「Lovely」：相比于原曲单纯男女对唱，阿卡贝拉版加入了很美的琶音，很多和声，sop的高音吟唱等等

如果是多首歌，主题可以帮助选歌和组织段落，例如：

「周杰伦组曲·四季」：四首歌代表四个季节，四个阶段

「K/DA」：各种英雄联盟主题曲

「野心家」：女性困境与成长

「动画组曲」：各种童年动画片主题曲

也可以从灵感和好听出发，just for fun：，例如「Shape of 山歌」。

也可以没有主题，就是把喜欢的歌拼在一起，但听的人可能会懵懵的。

3. 什么形式？

形式	简洁说明	需要注意的特点	例子
单曲	简单快速，好编好学。	保留原曲的旋律与结构，注意阿卡贝拉的优劣势（例如阿卡贝拉很难唱出电子音乐/个性鲜明的乐器e.g.竹笛/唢呐）。	情非得已，Lovely...
Medley (组曲)	将多首歌的片段依次拼接。	突出主题，处理段落衔接、速度变化和转调。	林俊杰组曲，邓紫棋组曲...
Mashup (混搭)	除了拼接，还让不同歌曲的旋律交错或重叠。	重叠部分的和弦、拍子和乐句长度要兼容。	K/DA，Shape of 山歌，野心家...
Remix (改编)	重新设计原曲的和弦、节奏或结构。	更需要灵感与乐理支撑；先明确想改变什么，不要为了改编而改编。	-

4. 大歌还是小组？

性质	发起要求	编曲时的考虑
大歌	全员投票，大家的演唱意愿足够强。	考虑整体气势和大舞台效果，也考虑观众接受度、歌词与表演传递的message。
小组	每个所需声部至少有一人即可发车。	以成员喜好为主，长度灵活；人数少时，要确认各条声部都能独立承担作用。

Step 2 | 主旋律

1. 建立 MuseScore 乐谱

新建空白谱，添加需要的声部，并修改声部名称：

可以直接选择人声声部（Soprano, bass etc.），再在 Mixer（混音器）中把回放音色设为 Piano，方便听清音高。

可以直接全都选 Piano，然后在左侧的“Layout” tab中删除不用的那一条谱表，只保留单谱表，再改成声部名。

2. 音名与唱名

音名 是 C、D、E 等固定音高名称；首调唱名 是 Do、Re、Mi 等，随调性变化。

简谱级数	1	2	3	4	5	6	7
首调唱名	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Ti (Si)
C 大调音名	C	D	E	F	G	A	B

这组音名对应只适用于 C 大调：例如 D 大调的 1 是 D。

全音和半音：相邻白键中，E-F、B-C 是半音（中间没有黑键），其余是全音；一个全音等于两个半音。

3. 谱号（Clef）

谱号决定五线谱上的位置对应哪个音。先找一个定位音，C4 指中央 C，再按「线—间—线—间」逐级读音；五条线从下往上数。

谱号	定位方法	常见用途
高音谱号	中央 C（C4）在下加一线。	Soprano, Alto
下方写小「8」的高音谱号	中央 C（C4）在第三间（高音谱号的C5），下加一线是C3。也就是说和高音谱号一样识谱，但实际演唱比谱面低一个八度。	Tenor
低音谱号	中央 C（C4）在上加一线。	Baritone, Bass



4. 调号（Key signature）

调号写在谱号后，规定哪些音默认升高或降低半音，同名音在各八度都受影响；临时升降号则用于局部改变。

- **升号顺序：** F、C、G、D、A、E、B。最后一个升号音再升半音，就是大调主音，例如 F# → G 大调。
- **降号顺序：** B、E、A、D、G、C、F。倒数第二个降号音就是大调主音；只有一个降号时是 F 大调。
- **没有升降号：** C 大调，也可能是 A 小调。每个调号都对应一组关系大小调，要结合旋律和终止感判断。



C major
A minor

G major
E minor

D major
B minor

A major
F# minor

E major
C# minor

B major
G# minor

F# major
D# minor

C# major
A# minor



C major
A minor

F major
D minor

Bb major
G minor

Eb major
C minor

Ab major
F minor

Db major
Bb minor

Gb major
Eb minor

Cb major
Ab minor

© Encyclopædia Britannica, Inc.

5. 拍号与音符时值

拍号的上方数字表示每小节有几个下方数字所代表的音符单位。4/4 是每小节四个四分音符单位，6/8 是六个八分音符单位，通常按「3 + 3」感受成两个大拍。

以下以 **四分音符为一拍**：

音符/休止符	时值	MuseScore 数字键
全音符	4 拍	7
二分音符	2 拍	6
四分音符	1 拍	5
八分音符	1/2 拍	4
十六分音符	1/4 拍	3
三十二分音符	1/8 拍	2
六十四分音符	1/16 拍	1

以四分音符为一拍，每小节四拍

全音符
whole

全休止符

二分音符

二分休止符

四分音符

四分休止符

八分音符

八分休止符

十六分音符

十六分休止符

附点: 增加原时值的一半, 例如附点四分音符是 1.5 拍

三连音: 通常把三个同等音符放进原本两个音符的时间内

延音线 (Tie) : 连接同音高的音, 时值相加, 不重新起音

圆滑线 (Slur) : 连接一组音, 表示连贯的乐句

以八分音符为一拍，每小节6拍

全音符 (8拍) = 附点二分音符 (6拍) + 四分音符 (2拍)



The image shows two staves of music. The top staff is in 4/4 time and contains two triplet markings over eighth notes, with the text '三连音(Command+3)' below. The bottom staff contains a tie (T) over two identical notes and a slur (S) over three different notes, with explanatory text below each.

三连音(Command+3)


延音线Tie(T)
同样音高，只唱第一个音，后面拖长

圆滑线Slur(S)
可以不同音高，每个音都要唱，连贯

6. 速度 (Tempo)

Tempo 决定音乐进行的快慢。标记「♩ = 100」表示每分钟 100 个四分音符。


在 MuseScore 中选中起始音符或休止符，从「速度」面板添加标记，并修改 BPM；中途变速就在对应位置添加新的标记。



The image shows a musical staff with three sections of music. The first section is marked with a quarter note and '♩ = 60'. The second section is marked with a quarter note and '♩ = 80'. The third section is marked with a quarter note and '♩ = 120'.

回放区域的速度滑杆用于临时放慢或加快试听，不等于修改谱面速度。练习后恢复到 100%，再判断实际速度；

回放区域的时间显示也可用于查看预估时长。



The image shows the speed control interface in MuseScore Studio. At the top, there is a gear icon, a time display '0:00:00:0', a measure display '1.1', a selected tempo '♩ = 120', and a refresh icon. Below this, the 'Speed' section features a '100%' input box with up/down arrows and a horizontal slider.

7. 开始扒谱与输入旋律

扒谱 就是把听到的音高与节奏记下来。先按短乐句分段，确认节奏，再输入音高，最后回放核对。

MuseScore Studio 常用默认快捷键整理

MuseScore官方教程：https://handbook.musescore.org/en_gb/basics/default-keyboard-shortcuts

操作	常用方式
进入 / 退出音符输入	N / Esc
选择时值	数字键 1-7，见上表
输入音高 / 休止符	A-G / 0
添加附点	.
调整已选音符的音高	↑ / ↓
升 / 降一个八度	Windows: Ctrl+↑ / ↓; Mac: Cmd+↑ / ↓
复制 / 粘贴	Windows: Ctrl+C / V; Mac: Cmd+C / V
延音线 (Tie)	T; 连接同音高的音，时值相加，不重新起音
圆滑线 (Slur)	S; 连接一组音，表示连贯的乐句
三连音 (Triplet)	Command + 3

- **推荐自己听音扒一遍：**先专注意音高与节奏，不必同时设计伴奏，也能练习快速切换时值和输入音符。
- **有相对音感：**可以先把大调旋律按 C 大调的级数关系写出，再使用 Transpose（移调）整体转到目标调；小调也可以先用熟悉的小调记录。
- **听不出来或时间有限：**可以参考现成谱子。先回放几秒确认版本、调性与原曲是否一致，再检查节奏和临时升降号。

Step 3 | 和弦

1. 音程与三度和声

音程 (Interval) 是两个音之间的距离。数音程时把起点和终点都算进去，例如 C-E 跨过 C、D、E，是三度。

- 大三度：4 个半音，例如 C-E。
- 小三度：3 个半音，例如 E-G。
- 三度和声：在旋律上方或下方隔一个音级唱，通常沿当前音阶移动，所以大三度、小三度会交替出现，偶尔还有四度和五度。（例子：周杰伦四季-稻香）

例如 C 大调旋律 C-D-E，上方三度是 E-F-G；三组音程依次为大三度、小三度、小三度。即兴时还要听当前和弦，必要时调整音，不能把所有旋律音机械地升高 4 个半音。

2. 自己怎么找和弦？

推荐先听低音 (Bass)，它常能提供和弦线索，再用旋律和其他伴奏音验证。

低音不一定是根音。根音是和弦命名的基础，例如 C 和弦的根音是 C；转位、经过音或持续低音都可能让最低音变成别的音。

3. 听不出来怎么办？

参考吉他谱中的和弦标记。先确认它写的是实际调，还是使用 Capo (变调夹) 的指型调：例如 C 指型配 Capo 2，实际响的是 D 调。

可以找 C 调版本便于理解，也可以把现有和弦统一移调；最终要与自己写的旋律处在同一个调。

4. C 大调的基本和弦

三和弦 由根音、三音、五音组成；三音决定常见三和弦的大、小性质。C 大调沿音阶隔一个音叠起来，得到：

级数	和弦记号	名称	构成音
I	C	C 大三和弦	C-E-G
ii	Dm	D 小三和弦	D-F-A
iii	Em	E 小三和弦	E-G-B
IV	F	F 大三和弦	F-A-C
V	G	G 大三和弦	G-B-D
vi	Am	A 小三和弦	A-C-E
vii°	Bdim	B 减三和弦	B-D-F

C-E-G
C大三和弦
I
C

D-F-A
D小三和弦
ii
Dm

E-G-B
E小三和弦
iii
Em

F-A-C
F大三和弦
IV
F

G-B-D
G大三和弦
V
G

A-C-E
A小三和弦
vi
Am

B-D-F
B减三和弦
vii°
Bdim

C-E-G
C大三和弦
I
C

大三和弦是「大三度+小三度」；

小三和弦是「小三度+大三度」（标识里带m的就是小三和弦）；

减三和弦是两个小三度（dim）。

所以如果要把大三和弦变成小三和弦，例如C变成Cm，我们只需要把三音（中间的音）降一个半音，就可以把大小三度互换。

级数：流行音乐里的4536251，1645等等指的就是这个数字对应级数的和弦。

第一转位：把三度音放在最低处，e.g. C/E代表C大三和弦第一转位，也就是以E为最低的音

第二转位：把五度音放在最低处，e.g. C/G代表C大三和弦第二转位，也就是以G为最低的音

5. 根据声部音域分配和弦

先让 Bass 唱根音作为稳定基础，再把三音、五音分给其他声部。可以作为和弦，也可以作为主旋律的和声。

已有主旋律也属于整体和声的一部分，不必每个伴唱声部都重复它。

例如 C 和弦可以分成 Bass 唱 C3、中声部唱 G3、上声部唱 E4；具体八度按成员音域调整。

连接下一个和弦时，尽量保留共同音、选择近距离移动，让每条声部单独唱也顺口。

各声部音域：

声部	舒适音域（非常重要！！！超出要和成员确认效果）
Soprano	G3-E5
Alto	D3-B4
Tenor	C3-G4
Baritone	F2-E4
Bass	D2

Step 4 | Beatbox

MuseScore乐器选“Percussion-Unpitched”里的“Drum Kit (Large/Medium/Small都可以)”，至少需要有如下三个音：

鼓组声音	Beatbox 对应	作用
Bass Drum（底鼓）	B / 爆破低鼓音	动
Snare（军鼓）	Pf / K 等军鼓音	打
Closed hi-hat（闭镲）	t / ts	次

基础 4/4 可以就按照“动次打次”，可以自己稍微发挥一下，比如“动次打次，次打动次”。

一般会放 Bass Drum在最重的拍，Snare 在第二重而且比Bass Drum听起来音调高一点的拍，闭镲放八分音符或反拍或轻一点的拍的位置，再按歌曲调整。


28

底鼓（动）
Bass Drum

军鼓（打）
Snare

闭镲（次）
Closed hi-hat

D. Kit



Step 5 | 如何转调

转调（Modulation） 是在歌曲中途改变调性；前面使用 Transpose 是把一整段或整首谱统一搬到另一个调。

在Medley和Mashup中，想要编写的歌往往都不在同一个调上，转调能把它们更丝滑地连在一起，同时也让大家更容易找到音。

方法	简洁说明	需要注意
直接写成同一个调	把所有想编的歌写成同一个调，不需要中途转调	注意声部音域
升高半音	常见的最后一遍副歌做法，例如 C 大调 → D $\flat$ 大调。	会增加演唱强度；先检查主旋律与所有声部的最高音。也可以通过过渡和弦准备。
硬转	直接进入新调，不铺垫完整的过渡和弦。	找一个锚点：两个调的共同音、能记住的旋律音，或先出现的目标调低音，帮助大家找到起音。e.g.周杰伦四季-稻香转七里香
找目标调的属七和弦	先唱目标调的 V7，再落到目标调的 I。	属七和弦产生导向新主音的张力；注意各声部的连接。e.g.周杰伦四季-七里香转枫

七和弦：在三和弦上加一个距离根音七度的音，共四个音。

属七和弦：大三和弦（大三度+小三度），再加上小三度，所以也被称为大小七和弦。

例如转到 G 大调，可以用 **D7** → **G**：D7 的音是 D-F $\sharp$ -A-C，其中 F $\sharp$ 常上行到 G，C 常下行到 B。转到 C 大调则是 **G7** → **C**。

33

C7 D $\flat$ 7 D7 E $\flat$ 7 E7 F7

F大调 G $\flat$ 大调 G大调 A $\flat$ 大调 A大调 B $\flat$ 大调

39

F $\sharp$ 7 G7 A $\flat$ 7 A7 B $\flat$ 7 B7

B大调 C大调 D $\flat$ 大调 D大调 E $\flat$ 大调 E大调

Step 6 | 如何编排得好听

更有创意的 Arrangement（编排方式）留到下期，这次先记住几个小 tips：

1. **一定一定写在各声部舒适音域内。** 前面的舒适音区表格不包括偶尔能碰到的最高、最低音，如果有长时间超出舒适区的编排一定要向成员确认效果，要考虑能否连续稳定地唱，也留出换气位置。
2. **Unison 简单、好唱、好听。** 让多个声部唱同一条旋律，能集中力量、突出歌词；不同八度一起唱也能达到类似效果。
3. **慎用转位。** 转位是把和弦的三音或五音放在最低处；它能让 Bass 更流畅，但可能带来不同的和弦色彩，先理解低音变化带来的效果，再有目的地使用。
4. **Bass 尽量保持支撑。** 突然缺少低音会让整体明显变薄；需要留白时可以有意拿掉，再让它回来形成对比。
5. **留意最高声部。** 高音线通常更容易被听见；检查它是否形成了抢走主旋律注意力的另一条旋律，并调整音量、音区或节奏。