

UI Behavior 명세서

1. 문서 목적

본 문서는 제공된 UI 화면을 기준으로, 화면에 존재하는 각 버튼과 인터랙션 컨트롤의 역할을 정의한다. 버튼 동작은 사용자가 화면에서 클릭했을 때 시스템이 수행해야 하는 UI 반응, 상태 변경, 데이터 갱신, 팝업 표시, 화면 이동을 중심으로 작성한다.

2. 공통 UI Behavior

버튼/컨트롤	위치	역할
매매 중지	상단 우측, 빨간색 버튼	자동매매가 실행 중일 때 매매 중지 확인 팝업을 연다. 현재 보유 포지션이 없으면 매매를 중지할까요? 팝업을 표시하고, 보유 포지션이 있으면 보유 포지션이 있습니다 팝업을 표시한다.
자동매매 실행	상단 우측, 초록색 버튼	자동매매가 정지 상태일 때 자동매매 시작 확인 팝업을 연다. 팝업에서는 현재 선택된 REGIME type을 기준으로 거래를 시작할지 확인한다.
자동매매 실행 중	상단 우측, 초록색 상태 버튼	자동매매가 이미 실행 중임을 표시한다. 실행 중 상태에서는 중복 시작을 방지하기 위해 새 시작 동작을 수행하지 않는다.
LIVE	상단 상태 표시	실시간 REST API 및 Websocket 데이터 연결 상태를 나타내는 표시 요소이다. 버튼 동작은 없다.

3. 메인 화면 - REGIME 판단 패널

버튼/컨트롤	역할
type0 후보	type0을 변경 후보로 선택하고 확인 팝업을 표시한다. 실행·정지 모두 실행 확인 후 backend 적용이 성공하면 현재 적용 REGIME을 확정한다. 취소·실패 시 기존 적용값을 유지한다.
type1 약 상승	type1을 변경 후보로 선택하고 확인 팝업을 표시한다. 실행·정지 모두 실행 확인 후 backend 적용이 성공하면 현재 적용 REGIME을 확정한다. 취소·실패 시 기존 적용값을 유지한다.
type2 강 상승	type2을 변경 후보로 선택하고 확인 팝업을 표시한다. 실행·정지 모두 실행 확인 후 backend 적용이 성공하면 현재 적용 REGIME을 확정한다. 취소·실패 시 기존 적용값을 유지한다.
type3 약 하락	type3을 변경 후보로 선택하고 확인 팝업을 표시한다. 실행·정지 모두 실행 확인 후 backend 적용이 성공하면 현재 적용 REGIME을 확정한다. 취소·실패 시 기존 적용값을 유지한다.
type4 강 하락	type4을 변경 후보로 선택하고 확인 팝업을 표시한다. 실행·정지 모두 실행 확인 후 backend 적용이 성공하면 현재 적용 REGIME을 확정한다. 취소·실패 시 기존 적용값을 유지한다.

4. 메인 화면 - ETH 가격 차트 영역

버튼/컨트롤	역할
1분	차트 캔들 주기를 1분봉으로 변경한다. 클릭 시 1분봉 데이터로 차트를 다시 렌더링하고, 선택된 보조지표도 같은 주기에 맞춰 갱신한다.
30분	차트 캔들 주기를 30분봉으로 변경한다. 클릭 시 30분봉 데이터로 차트를 다시 렌더링한다.
4시간	차트 캔들 주기를 4시간봉으로 변경한다. 클릭 시 4시간봉 데이터로 차트를 다시 렌더링한다.
1일	차트 캔들 주기를 일봉으로 변경한다. 클릭 시 1일봉 데이터로 차트를 다시 렌더링한다.
지표 설정	차트 보조지표 설정 팝업을 연다. 팝업에서는 EMA9, 볼린저밴드, 거래량 표시 여부를 설정한다.
차트 드로잉 아이콘	차트 하단 우측의 펜/드로잉 형태 아이콘이다. 클릭 시 차트 위에 사용자가 추세선, 표시선, 메모성 표시 등을 추가할 수 있는 드로잉 모드로 진입한다.
전체화면 아이콘	차트 하단 우측의 확장 아이콘이다. 클릭 시 ETH 가격 차트를 전체화면 또는 확대 보기 모드로 전환한다.

5. 메인 화면 - 지표 설정 팝업

버튼/컨트롤	역할
EMA9 토글	차트에 EMA9 지수 이동 평균선을 표시하거나 숨긴다. ON이면 차트에 EMA9 선을 표시하고, OFF이면 차트에서 제거한다.
볼린저밴드 토글	차트에 볼린저밴드 상단/하단 밴드를 표시하거나 숨긴다. ON이면 상단/하단 밴드를 표시하고, OFF이면 차트에서 제거한다.
거래량(Volume) 토글	차트 하단에 거래량 막대를 표시하거나 숨긴다. ON이면 거래량 영역을 표시하고, OFF이면 숨긴다.

6. 메인 화면 - 트레이더 패널

버튼/컨트롤	역할
체결 내역 탭	트레이더 패널을 최근 체결 목록 보기로 전환한다. 최근 매수/매도 체결 내역, 체결 시간, 체결 가격, 수량, 수익률 정보를 표시한다.
실시간 지표 탭	트레이더 패널을 실시간 지표 보기로 전환한다.
전체 보기	최근 체결 목록의 전체 상세 화면으로 이동한다. 클릭 시 거래 내역 상세 화면을 연다.

7. 메인 화면 - 거래 / 계좌 영역

버튼/컨트롤	역할
분할 매수 - 버튼	분할 매수 비율을 한 단계(10%) 감소시킨다. 감소 후 현재 비율 배지가 갱신된다.
분할 매수 슬라이더	사용자가 드래그하여 분할 매수 비율을 직접 조정한다. 조정된 값은 다음 매수 주문의 주문 금액 산정에 사용된다.
분할 매수 + 버튼	분할 매수 비율을 한 단계(10%) 증가시킨다. 증가 후 현재 비율 배지가 갱신된다.

버튼/컨트롤	역할
분할 매도 - 버튼	분할 매도 비율을 한 단계(10%) 감소시킨다. 감소 후 현재 비율 배지가 갱신된다.
분할 매도 슬라이더	사용자가 드래그하여 분할 매도 비율을 직접 조정한다. 조정된 값은 다음 매도 주문의 주문 수량 산정에 사용된다.
분할 매도 + 버튼	분할 매도 비율을 한 단계(10%) 증가시킨다. 증가 후 현재 비율 배지가 갱신된다.

8. 자동매매 시작 확인 팝업

팝업 제목: 자동매매를 시작할까요?

버튼/컨트롤	역할
취소	자동매매 시작을 취소하고 팝업을 닫는다. REGIME 선택값은 변경하지 않는다.
거래 시작	현재 선택된 거래 타입을 기준으로 자동매매를 시작한다. 실시간 주문 감시를 시작하고, 상단 상태를 자동매매 실행 중 상태로 변경한 뒤 팝업을 닫는다.

9. 자동매매 중지 확인 팝업 - 보유 포지션 없음

팝업 제목: 매매를 중지할까요?

버튼/컨트롤	역할
취소	매매 중지를 취소하고 팝업을 닫는다. 자동매매는 계속 실행된다.
매매 중지	현재 보유 중인 포지션이 없을 때 자동매매 감시와 신규 주문 생성을 중지한다. 중지 성공 시 자동매매 상태를 정지 상태로 변경하고 팝업을 닫는다.

10. 자동매매 중지 확인 팝업 - 보유 포지션 있음

팝업 제목: 보유 포지션이 있습니다

버튼/컨트롤	역할
취소	강제 매도 및 매매 중지를 실행하지 않고 팝업을 닫는다. 자동매매는 계속 실행된다.
강제 매도 후 중지	현재 보유 중인 ETH 포지션을 강제 매도한 뒤 자동매매를 중지한다. 매도 주문 처리 후 자동매매 감시와 신규 주문 생성을 중지한다.

11. 거래 내역 상세 화면

버튼/컨트롤	역할
돌아가기	이전 화면인 메인 화면으로 이동한다. 메인 화면의 REGIME 상태, 차트 주기, 자동매매 상태는 유지한다.
오늘	거래 내역 필터를 오늘 날짜 기준으로 적용한다. 오늘 발생한 체결 내역만 테이블에 표시한다.

버튼/컨트롤	역할
전체	거래 구분 필터를 전체로 변경한다. 매수와 매도 체결 내역을 모두 표시한다.
매수	거래 구분 필터를 매수로 변경한다. 매수 체결 내역만 테이블에 표시한다.
매도	거래 구분 필터를 매도로 변경한다. 매도 체결 내역만 테이블에 표시한다.
CSV 내보내기	거래 내역을 CSV 파일로 저장하기 위한 CSV 내보내기 팝업을 연다.

12. CSV 내보내기 팝업

팝업 제목: CSV 내보내기

버튼/컨트롤	역할
위치 선택	CSV 파일을 저장할 폴더를 선택하는 파일 시스템 폴더 선택 창을 연다. 선택 완료 시 선택된 폴더 경로를 갱신한다.
오늘	내보낼 기간을 오늘 하루로 설정한다. 시작일과 종료일을 오늘 날짜로 자동 설정한다. 기간 변경만으로 파일명을 바꾸지 않는다.
최근 7일	내보낼 기간을 최근 7일로 설정한다. 시작일은 오늘 기준 6일 전, 종료일은 오늘로 설정한다.
최근 30일	내보낼 기간을 최근 30일로 설정한다. 시작일은 오늘 기준 29일 전, 종료일은 오늘로 설정한다.
날짜 선택	사용자가 시작일과 종료일을 직접 선택하는 수동 기간 선택 모드로 전환한다.
시작일 선택 입력 영역	시작일을 선택하기 위한 날짜 선택 필드이다. 클릭 시 시작일 달력 팝업을 연다.
시작일 선택 달력 아이콘	시작일 달력 팝업을 연다. 입력 영역 클릭과 동일하게 동작한다.
종료일 선택 입력 영역	종료일을 선택하기 위한 날짜 선택 필드이다. 클릭 시 종료일 달력 팝업을 연다.
종료일 선택 달력 아이콘	종료일 달력 팝업을 연다. 입력 영역 클릭과 동일하게 동작한다.
취소	CSV 내보내기를 취소하고 팝업을 닫는다. 저장 위치, 날짜 범위, 파일명 변경은 실제 파일 생성으로 이어지지 않는다.
내보내기	선택된 저장 위치, 날짜 범위, 파일명을 기준으로 거래 내역 CSV 파일을 생성한다. 내보내기 성공 후 팝업을 닫거나 성공 상태를 표시한다.

13. CSV 내보내기 - 달력 팝업

버튼/컨트롤	역할
이전 달 < 버튼	현재 표시 중인 달력의 월을 한 달 이전으로 이동한다.
다음 달 > 버튼	현재 표시 중인 달력의 월을 한 달 다음으로 이동한다.

버튼/컨트롤	역할
2026년 연도 선택 버튼	달력의 연도를 선택하거나 변경하는 드롭다운을 연다. 선택된 연도에 맞춰 달력 날짜를 다시 표시한다.
5월, 6월 월 선택 버튼	달력의 월을 선택하거나 변경하는 드롭다운을 연다. 선택된 월에 맞춰 달력 날짜를 다시 표시한다.
날짜 셀 1~31	해당 날짜를 시작일 또는 종료일로 선택한다. 시작일 달력에서 선택하면 시작일 필드가 갱신되고, 종료일 달력에서 선택하면 종료일 필드가 갱신된다.

14. 화면 이동 요약

사용자 동작	결과
메인 화면에서 전체 보기 클릭	거래 내역 상세 화면으로 이동한다.
거래 내역 상세 화면에서 돌아가기 클릭	메인 화면으로 복귀한다.
메인 화면에서 자동매매 실행 클릭	자동매매 시작 확인 팝업을 표시한다.
메인 화면에서 매매 중지 클릭	보유 포지션 여부에 따라 중지 확인 팝업을 표시한다.
거래 내역 상세 화면에서 CSV 내보내기 클릭	CSV 내보내기 팝업을 표시한다.
CSV 내보내기 팝업에서 날짜 입력 영역 클릭	시작일 또는 종료일 달력 팝업을 표시한다.

15. 버튼 목록 체크리스트

구분	버튼/컨트롤
공통 상단	매매 중지, 자동매매 실행, 자동매매 실행 중
REGIME 패널	수동 적용, type0 횡보, type1 약상승, type2 강상승, type3 약하락, type4 강하락
차트	1분, 30분, 4시간, 1일, 지표 설정, 차트 드로잉 아이콘, 전체화면 아이콘
지표 설정 팝업	EMA9 토글,布林저밴드 토글, 거래량(Volume) 토글
트레이더 패널	체결 내역, 실시간 지표, 전체 보기
거래/계좌	분할 매수 -, 분할 매수 슬라이더, 분할 매수 +, 분할 매도 -, 분할 매도 슬라이더, 분할 매도 +
자동매매 시작 팝업	취소, 거래 시작
매매 중지 팝업 - 포지션 없음	취소, 매매 중지
매매 중지 팝업 - 포지션 있음	취소, 강제 매도 후 중지
거래 내역 상세	돌아가기, 오늘, 전체, 매수, 매도, CSV 내보내기
CSV 내보내기 팝업	위치 선택, 오늘, 최근 7일, 최근 30일, 날짜 선택, 시작일 선택, 시작일 달력 아이콘, 종료일 선택, 종료일 달력 아이콘, 취소, 내보내기

구분

버튼/컨트롤

달력 팝업

이전 달 <, 다음 달 >, 연도 선택, 월 선택, 날짜 셀 1~31