

UI Rule 명세서

1. 문서 목적

본 문서는 Basic Iterative 자동매매 UI 프로토타입을 기준으로, 화면 객체가 따라야 하는 UI 규칙을 정의한다. 이 문서는 UI 객체의 동작 규칙을 다음 세 가지 관점으로 분리하여 정의한다.

- 1. **Constant Behaviour:** 현재 상태와 무관하게 항상 같은 방식으로 동작하는 UI 객체의 규칙
- 2. **Varying Behaviour:** 자동매매 실행 여부, 보유 포지션 여부, 날짜 선택 상태, 저장 위치 선택 여부 등에 따라 다르게 동작하는 UI 객체의 규칙
- 3. **Entry & Exit Rule:** 화면 또는 팝업에 진입할 때 수행되는 규칙과, 화면 또는 팝업을 벗어날 때 수행되는 규칙

본 문서에서 말하는 “화면”은 전체 페이지 단위의 UI를 의미하고, “팝업”은 현재 화면 위에 표시되는 모달 또는 플로팅 패널을 의미한다.

2. 참조 UI 프로토타입 화면

본 문서는 다음 UI 프로토타입 화면을 기준으로 작성한다.

구분	참조 화면
메인 화면 - 최근 체결	Basic_Iterative_Recent_Order
메인 화면 - 실시간 지표	Basic_Iterative_Realtime_Indicator
지표 설정 팝업	Basic_Iterative_Recent_Order_Indicator_Popup
자동매매 시작 확인 팝업	Basic_Iterative_Recent_Order_AutoTrade_Start_Popup
REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업	Regime_Not_Selected_AutoTrade_Warning_Popup
REGIME 판단 패널 점멸 강조 상태	Regime_Select_Button_RegimePanel_Glow

구분	참조 화면
REGIME type 선택 확인 팝업	Regime_Type_Select_Confirm_Popup
매매 중 지 확인 팝업 - 보 유 포지 션 없음	Basic_Iterative_Recent_Order_Stop_No_Position_Popup
매매 중 지 확인 팝업 - 보 유 포지 션 있음	Basic_Iterative_Recent_Order_Stop_With_Position_Popup
거래 내 역 상세 화면	Basic_Iterative_Trade_History_Detail
CSV 내 보내기 팝업	Basic_Iterative_Trade_History_Detail_CSV_Export_Popup_No_Calendar
CSV 내 보내기 팝업 - 달 력 표시	Basic_Iterative_Trade_History_Detail_CSV_Export_Popup_StartDate_Calendar
CSV 내 보내기 팝업 - 날 짜 선택 상태	Basic_Iterative_Trade_History_Detail_CSV_Export_Popup

3. UI Rule 작성 기준

각 규칙은 다음 정보를 기준으로 정의한다.

항목	의미
Rule ID	규칙 식별자이다. Constant Behaviour는 CR , Varying Behaviour는 VR , Entry & Exit Rule은 ER 접두사를 사용한다.
대상 UI 객체	규칙이 적용되는 버튼, 탭, 슬라이더, 팝업, 화면 영역이다.

항목	의미
사용자 이벤트	사용자가 발생시키는 클릭, 선택, 드래그, 화면 진입, 화면 이탈 이벤트이다.
선행 조건	해당 규칙이 적용되기 위해 필요한 현재 상태이다. Constant Behaviour에서는 보통 항상 으로 작성한다.
시스템 반응	이벤트 발생 후 UI가 수행해야 하는 Action이다.
상태 변경	선택값, 자동매매 상태, 날짜 범위, 필터 상태, 팝업 표시 상태 등 내부 상태의 변경이다.
시각적 피드백	버튼 강조, 토글 ON/OFF, 팝업 표시, 테이블 갱신 등 사용자가 확인할 수 있는 변화이다.

4. Constant Behaviour

Constant Behaviour는 현재 자동매매 상태, 보유 포지션 여부, 날짜 범위, 저장 위치 선택 여부와 무관하게 항상 같은 방식으로 반응하는 UI 규칙이다.

CR-01. 상단 상태 표시 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	STR-AUTO , Basic Iterative , LIVE 상태 표시 영역
사용자 이벤트	없음
선행 조건	메인 화면 또는 거래 내역 상세 화면이 표시된 상태
시스템 반응	현재 실행 중인 전략 이름과 실시간 연결 상태를 표시한다.
상태 변경	없음
시각적 피드백	실시간 연결이 정상인 경우 LIVE 가 초록색 상태로 표시된다.

LIVE는 버튼이 아니라 상태 표시 객체이다. 사용자가 클릭해도 별도의 화면 이동이나 팝업 표시를 수행하지 않는다.

CR-02. 단일 선택 그룹 공통 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	REGIME type 버튼, 차트 주기 버튼, 트레이더 패널 탭, 거래 내역 필터 버튼, CSV 기간 프리셋 버튼
사용자 이벤트	단일 선택 그룹 내 버튼 클릭
선행 조건	같은 그룹 안에 여러 선택지가 존재하는 상태
시스템 반응	클릭된 항목만 선택 상태로 만들고, 같은 그룹의 나머지 항목은 비선택 상태로 변경한다.
상태 변경	해당 그룹의 현재 선택값이 클릭된 항목으로 변경된다.
시각적 피드백	선택된 버튼은 강조 색상으로 표시되고, 비선택 버튼은 일반 상태로 표시된다.

단일 선택 그룹은 동시에 두 개 이상의 항목이 활성화될 수 없다. 예를 들어 차트 주기에서 **1분**과 **30분**이 동시에 선택되어서는 안 된다.

CR-03. REGIME type 버튼 선택 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	type0 횡보, type1 약상승, type2 강상승, type3 약하락, type4 강하락 버튼
사용자 이벤트	REGIME type 버튼 클릭
선행 조건	메인 화면이 표시된 상태
시스템 반응	클릭된 REGIME type으로 실행할 것인지 확인하는 REGIME type 선택 확인 팝업을 표시한다.
상태 변경	REGIME type 선택 확인 팝업 표시 상태가 open 으로 변경되고, 확인 대상 REGIME type이 클릭된 type으로 저장된다.
시각적 피드백	배경 메인 화면은 어둡게 처리되고, REGIME type을 실행할까요? 확인 팝업이 중앙에 표시된다.

REGIME type 버튼은 클릭 즉시 최종 적용되지 않는다. 사용자가 type 버튼을 클릭하면 실행·정지 여부와 관계없이 선택 확인 팝업을 먼저 표시한다. **실행**은 backend 적용 요청을 제출하며, 적용 성공 후 선택값을 확정한다. 취소·실패 시 기존 적용값을 유지한다.

CR-04. 차트 주기 버튼 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	1분 , 30분 , 4시간 , 1일 버튼
사용자 이벤트	차트 주기 버튼 클릭
선행 조건	ETH 가격 차트가 표시된 상태
시스템 반응	ETH 가격 차트의 캔들 주기를 클릭된 주기로 변경한다.
상태 변경	현재 차트 주기 상태가 클릭된 주기로 변경된다.
시각적 피드백	선택된 주기 버튼이 강조 표시되고 차트가 해당 주기의 캔들 데이터로 다시 렌더링된다.

차트 주기 변경은 REGIME 선택값, 자동매매 실행 상태, 분할 매수 비율, 분할 매도 비율을 초기화하지 않는다.

CR-05. 지표 설정 버튼 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	지표 설정 버튼

항목	내용
사용자 이벤트	지표 설정 클릭
선행 조건	ETH 가격 차트가 표시된 상태
시스템 반응	차트 위에 지표 설정 팝업을 표시한다.
상태 변경	지표 설정 팝업 표시 상태가 open 으로 변경된다.
시각적 피드백	차트 설정 팝업이 차트 영역 위에 표시된다.

지표 설정 팝업은 메인 화면을 벗어나지 않고 현재 차트 위에 표시된다. 팝업이 표시되어도 메인 화면의 차트, 트레이더 패널, 거래/계좌 영역의 데이터 상태는 유지된다.

CR-06. 차트 보조지표 토글 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	EMA9, 볼린저밴드, 거래량(Volume) 토글
사용자 이벤트	각 토글 클릭
선행 조건	지표 설정 팝업이 표시된 상태
시스템 반응	클릭된 보조지표의 표시 여부를 ON/OFF로 전환한다.
상태 변경	해당 보조지표의 표시 상태가 변경된다.
시각적 피드백	토글의 ON/OFF 상태가 변경되고, 차트에 해당 지표가 표시되거나 제거된다.

각 보조지표 토글은 서로 독립적으로 동작한다. EMA9를 OFF하더라도 볼린저밴드와 거래량(Volume)의 표시 상태는 변경되지 않는다.

CR-07. 트레이더 패널 탭 전환 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	체결 내역 탭, 실시간 지표 탭
사용자 이벤트	탭 클릭
선행 조건	메인 화면의 트레이더 패널이 표시된 상태
시스템 반응	우측 트레이더 패널의 표시 내용을 선택된 탭에 맞게 교체한다.
상태 변경	현재 트레이더 패널 탭 상태가 클릭된 탭으로 변경된다.
시각적 피드백	선택된 탭이 강조 표시되고, 패널 내부 콘텐츠가 교체된다.

체결 내역 탭을 선택하면 최근 체결 목록이 표시되고, 실시간 지표 탭을 선택하면 실시간 지표 목록이 표시된다. 탭 전환은 메인 차트와 거래/계좌 영역을 초기화하지 않는다.

CR-08. 전체 보기 버튼 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	트레이더 패널의 전체 보기 버튼
사용자 이벤트	전체 보기 클릭
선행 조건	메인 화면의 체결 내역 탭이 표시된 상태
시스템 반응	거래 내역 상세 화면으로 이동한다.
상태 변경	현재 화면 상태가 Main Screen에서 Trade History Detail Screen으로 변경된다.
시각적 피드백	메인 화면 대신 거래 내역 상세 화면이 표시된다.

거래 내역 상세 화면으로 이동할 때 자동매매 실행 상태, REGIME 선택값, 차트 주기, 분할 매수/매도 설정값은 유지되어야 한다.

CR-09. 분할 매수/매도 조정 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	분할 매수 -, 분할 매수 슬라이더, 분할 매수 +, 분할 매도 -, 분할 매도 슬라이더, 분할 매도 +
사용자 이벤트	- 클릭, + 클릭, 슬라이더 드래그
선행 조건	메인 화면의 거래/계좌 영역이 표시된 상태
시스템 반응	분할 매수 또는 분할 매도 비율을 변경한다.
상태 변경	해당 주문 비율 설정값이 변경된다.
시각적 피드백	슬라이더 위치와 현재 비율 배지가 변경된다.

분할 매수/매도 비율 변경은 이미 제출된 주문에는 영향을 주지 않고, 이후 생성되는 신규 주문부터 적용된다.

CR-10. 거래 내역 상세 필터 버튼 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	오늘, 전체, 매수, 매도 버튼
사용자 이벤트	필터 버튼 클릭
선행 조건	거래 내역 상세 화면이 표시된 상태
시스템 반응	선택된 조건에 맞게 거래 내역 테이블을 필터링한다.
상태 변경	현재 조회 필터 상태가 변경된다.
시각적 피드백	선택된 필터 버튼이 강조 표시되고, 테이블 행 목록이 갱신된다.

기간·거래 종류 필터는 결합하여 조회하며, 조회 중 필터 입력은 무시한다. 필터 변경 조회는 기존 상단 요약을 유지한다. 화면 진입·명시적 새로고침·체결/서버 갱신은 요약 갱신 경로이며, 진행 중 조회보다 최신인 서버 요약을 오래된 응답으로 덮지 않는다. 상단 요약 카드에는 당일 전체 수익률, 매도 성과, 매수/매도 체결 수, ETH 보유 수량, 당일 수수료가 표시된다.

CR-11. CSV 내보내기 버튼 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	거래 내역 상세 화면의 CSV 내보내기 버튼
사용자 이벤트	CSV 내보내기 클릭
선행 조건	거래 내역 상세 화면이 표시된 상태
시스템 반응	CSV 내보내기 팝업을 표시한다.
상태 변경	CSV 내보내기 팝업 표시 상태가 open 으로 변경된다.
시각적 피드백	거래 내역 상세 화면 위에 CSV 내보내기 팝업이 표시된다.

CSV 내보내기 팝업이 표시되더라도 배경의 거래 내역 상세 화면은 유지된다. 단, 팝업이 열린 상태에서는 배경 화면의 테이블 조작보다 팝업 조작이 우선된다.

CR-12. CSV 저장 위치 선택 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	위치 선택 버튼
사용자 이벤트	위치 선택 클릭
선행 조건	CSV 내보내기 팝업이 표시된 상태
시스템 반응	파일 시스템의 폴더 선택 창을 연다.
상태 변경	사용자가 폴더를 선택하면 CSV 저장 위치 상태가 선택된 경로로 변경된다.
시각적 피드백	선택된 폴더 또는 저장 위치 입력 영역에 선택된 경로가 표시된다.

사용자가 폴더 선택을 취소하면 기존 저장 위치가 유지되거나, 기존 값이 없을 경우 미선택 상태로 유지된다.

CR-13. CSV 기간 프리셋 버튼 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	오늘 , 최근 7일 , 최근 30일 , 날짜 선택 버튼
사용자 이벤트	기간 프리셋 버튼 클릭
선행 조건	CSV 내보내기 팝업이 표시된 상태
시스템 반응	내보낼 거래 내역의 날짜 범위를 선택된 프리셋에 맞게 변경한다.

항목	내용
상태 변경	시작일, 종료일, 기간 선택 모드가 변경된다.
시각적 피드백	선택된 기간 버튼이 강조 표시되고 시작일/종료일 입력값이 갱신된다. 파일명은 유지한다.

오늘은 시작일과 종료일을 오늘 날짜로 설정한다. 최근 7일은 오늘을 포함한 최근 7일 범위로 설정한다. 최근 30일은 오늘을 포함한 최근 30일 범위로 설정한다. 날짜 선택은 사용자가 시작일과 종료일을 직접 선택하는 모드로 전환한다.

CR-14. CSV 날짜 입력 영역 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	시작일 선택 입력 영역, 시작일 달력 아이콘, 종료일 선택 입력 영역, 종료일 달력 아이콘
사용자 이벤트	날짜 입력 영역 또는 달력 아이콘 클릭
선행 조건	CSV 내보내기 팝업이 표시된 상태
시스템 반응	클릭된 입력 영역에 대응하는 달력 팝업을 표시한다.
상태 변경	현재 날짜 선택 대상이 startDate 또는 endDate로 변경된다.
시각적 피드백	클릭된 필드 아래 또는 주변에 달력 팝업이 표시된다.

시작일 입력 영역에서 열린 달력은 시작일만 변경하고, 종료일 입력 영역에서 열린 달력은 종료일만 변경한다.

CR-15. 달력 이동 및 날짜 선택 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	이전 달 버튼, 다음 달 버튼, 연도 선택, 월 선택, 날짜 셀
사용자 이벤트	달력 조작 버튼 클릭 또는 날짜 셀 클릭
선행 조건	달력 팝업이 표시된 상태
시스템 반응	표시 월/연도를 변경하거나 선택된 날짜를 현재 날짜 선택 대상에 반영한다.
상태 변경	표시 중인 달력의 월/연도 또는 시작일/종료일 값이 변경된다.
시각적 피드백	달력의 표시 월이 바뀌거나 선택된 날짜 셀이 강조 표시된다.

유효한 날짜 셀을 클릭하면 해당 날짜가 시작일 또는 종료일 필드에 반영되고 달력은 열린 상태를 유지한다. 달력 영역 외부 클릭으로 닫는다. 파일명은 창을 새로 열 때 기본값으로 설정하며 기간·날짜 변경만으로 자동 변경하지 않는다.

CR-16. 취소 버튼 공통 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	자동매매 시작 팝업의 취소, 매매 중지 팝업의 취소, CSV 내보내기 팝업의 취소

항목	내용
사용자 이벤트	취소 클릭
선행 조건	해당 팝업이 표시된 상태
시스템 반응	현재 팝업을 닫는다.
상태 변경	팝업 표시 상태가 closed 로 변경된다. 실제 자동매매 상태, 포지션 상태, CSV 파일 생성 상태는 변경하지 않는다.
시각적 피드백	팝업이 사라지고 기존 화면이 다시 활성화된다.

취소는 확인성 동작을 실행하지 않는다. 자동매매 시작 팝업의 취소는 거래를 시작하지 않고, 매매 중지 팝업의 취소는 매매를 중지하지 않으며, CSV 내보내기 팝업의 취소는 파일을 생성하지 않는다.

CR-17. 돌아가기 버튼 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	거래 내역 상세 화면의 돌아가기 버튼
사용자 이벤트	돌아가기 클릭
선행 조건	거래 내역 상세 화면이 표시된 상태
시스템 반응	이전 화면인 메인 화면으로 복귀한다.
상태 변경	현재 화면 상태가 Trade History Detail Screen 에서 Main Screen 으로 변경된다.
시각적 피드백	거래 내역 상세 화면이 사라지고 메인 화면이 표시된다.

메인 화면으로 복귀할 때 REGIME 선택값, 자동매매 실행 상태, 차트 주기, 트레이더 패널 탭 상태, 분할 매수/매도 값은 초기화하지 않는다.

CR-18. 차트 드로잉 및 전체화면 아이콘 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	차트 하단의 드로잉 아이콘, 전체화면 아이콘
사용자 이벤트	아이콘 클릭
선행 조건	ETH 가격 차트가 표시된 상태
시스템 반응	드로잉 아이콘 클릭 시 차트 드로잉 모드로 진입하고, 전체화면 아이콘 클릭 시 차트 확대 보기 모드로 진입한다.
상태 변경	차트 상호작용 모드가 변경된다.

항목	내용
시각적 피드백	선택된 모드에 맞게 차트 조작 UI 또는 확대 차트가 표시된다.

차트 드로잉 모드와 전체화면 모드는 거래 로직 자체를 변경하지 않는다. 해당 기능은 차트 표시 및 분석 편의 기능으로만 처리한다.

CR-19. REGIME 판단 패널 점멸 강조 규칙

항목	내용
대상 UI 객체	REGIME 판단 패널 전체 영역
사용자 이벤트	REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업에서 REGIME 선택 클릭
선행 조건	REGIME type이 선택되지 않은 상태에서 자동매매 실행을 시도하여 경고 팝업이 표시된 상태
시스템 반응	REGIME 미선택 경고 팝업을 닫고 REGIME 판단 패널 전체 영역을 점멸 강조한다.
상태 변경	REGIME 판단 패널 강조 상태가 active 로 변경된다.
시각적 피드백	REGIME 판단 패널 외곽선이 푸른색 계열로 강조되고 일정 시간 동안 점멸하여 사용자가 선택해야 할 영역을 쉽게 찾을 수 있게 한다.

REGIME 판단 패널 점멸 강조는 사용자가 REGIME type을 선택해야 한다는 위치 안내용 피드백이다. 이 강조 효과는 REGIME type 자체를 자동으로 선택하지 않으며, 자동매매 상태도 변경하지 않는다.

5. Varying Behaviour

Varying Behaviour는 같은 UI 객체라도 현재 시스템 상태나 입력값에 따라 다른 결과를 내는 규칙이다. 이 영역에서는 반드시 조건과 분기 결과를 함께 정의한다.

VR-01. 자동매매 실행 버튼 상태 분기 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
자동매매 정지 상태 + REGIME type 미선택	자동매매 실행 클릭	자동매매 실행을 차단하고 REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업을 표시한다.	REGIME 미선택 경고 팝업 상태가 open 이 된다.	REGIME type을 먼저 선택해주세요 팝업이 표시된다.
자동매매 정지 상태 + REGIME type 선택됨	자동매매 실행 클릭	선택된 REGIME type을 기준으로 자동매매 시작 확인 팝업을 표시한다.	시작 확인 팝업 상태가 open 이 된다.	자동매매를 시작할까요? 팝업이 표시된다.

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
자동매매 실행 중	자동매매 실행 중 상태 버튼 클릭	중복 시작을 수행하지 않는다.	자동매매 상태 유지	버튼은 실행 중 상태 표시로 유지된다.

자동매매 실행 버튼은 정지 상태에서부터 시작 계열 팝업을 여는 동작을 수행한다. REGIME type이 선택되지 않은 경우에는 자동매매 시작 확인 팝업으로 진행하지 않고, 먼저 REGIME type 선택을 요구하는 경고 팝업을 표시한다. 이미 자동매매가 실행 중이면 동일 전략을 중복 실행하지 않는다.

VR-02. 자동매매 시작 확인 팝업 처리 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
시작 확인 팝업 표시 중	취소 클릭	자동매매 시작을 취소하고 팝업을 닫는다.	자동매매 상태는 정지 상태로 유지된다.	팝업이 사라진다.
시작 확인 팝업 표시 중 + 자동매매 정지 상태	거래 시작 클릭	현재 선택된 REGIME type을 기준으로 자동매매를 시작한다.	자동매매 상태가 실행 중으로 변경된다.	팝업이 닫히고 상단 버튼이 자동매매 실행 중 상태로 표시된다.
시작 확인 팝업 표시 중 + 이미 실행 중으로 변경된 상태	거래 시작 클릭	중복 시작을 차단한다.	자동매매 실행 상태 유지	필요 시 중복 실행 불가 안내를 표시한다.

자동매매 시작 확인 팝업에는 현재 선택된 REGIME type이 표시되어야 한다. 예를 들어 현재 REGIME이 Type 0(히보)라면 팝업에서도 해당 type을 기준으로 거래가 시작됨을 보여준다.

VR-03. 매매 중지 버튼 포지션 상태 분기 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	표시되는 팝업	후속 가능 동작
자동매매 실행 중 + 보유 포지션 없음	매매 중지 클릭	일반 중지 확인 팝업을 표시한다.	매매를 중지할까요?	취소, 매매 중지
자동매매 실행 중 + 보유 포지션 있음	매매 중지 클릭	포지션 보유 경고 팝업을 표시한다.	보유 포지션이 있습니다	취소, 강제 매도 후 중지
자동매매 정지 상태	매매 중지 클릭	중지할 자동매매가 없으므로 동작하지 않거나 비활성 상태로 유지한다.	없음	없음

같은 매매 중지 버튼이라도 보유 포지션 여부에 따라 서로 다른 팝업을 표시해야 한다.

VR-04. 매매 중지 확인 팝업 처리 규칙

팝업 종류	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
보유 포지션 없음 팝업	취소 클릭	중지 요청을 취소한다.	자동매매 실행 상태 유지	팝업이 닫힌다.
보유 포지션 없음 팝업	매매 중지 클릭	신규 주문 생성과 자동매매 감시를 중지한다.	자동매매 상태가 정지로 변경된다.	팝업이 닫히고 상단 상태가 정지 상태에 맞게 변경된다.
보유 포지션 있음 팝업	취소 클릭	강제 매도와 중지를 모두 취소한다.	자동매매 실행 상태와 포지션 상태 유지	팝업이 닫힌다.
보유 포지션 있음 팝업	강제 매도 후 중지 클릭	보유 ETH를 강제 매도한 뒤 자동매매를 중지한다.	포지션 정리 후 자동매매 상태가 정지로 변경된다.	팝업이 닫히고 포지션/자산/체결 내역이 갱신된다.

보유 포지션이 있는 경우에는 단순 중지가 아니라 포지션 정리 절차가 먼저 수행되어야 한다. 강제 매도가 실패하면 자동매매 중지 완료 상태로 전환하지 않고 실패 안내를 표시해야 한다.

VR-05. REGIME 변경 시 자동매매 상태별 적용 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
자동매매 정지 상태	REGIME type 버튼 클릭 후 확인 팝업에서 실행 클릭	선택된 REGIME을 다음 자동매매 시작 기준으로 저장한다.	현재 REGIME 상태 변경	선택 버튼 강조 및 현재 적용 type 갱신
자동매매 실행 중	REGIME type 버튼 클릭 후 확인 팝업에서 실행 클릭	선택된 REGIME을 이후 판단 로직에 즉시 반영한다.	현재 REGIME 상태 변경	선택 버튼 강조 및 현재 적용 type 갱신

REGIME 변경은 확인 팝업에서 실행을 누른 후 backend 적용 성공이 확인될 때 확정된다. 취소를 누르면 현재 REGIME 상태를 변경하지 않는다. REGIME 변경은 이미 체결된 주문 기록을 변경하지 않는다. 자동매매 실행 중 REGIME을 바꾸는 경우, 변경 이후 발생하는 신규 판단과 신규 주문에 적용한다.

VR-06. 차트 보조지표 토글 ON/OFF 분기 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
특정 지표가 ON	해당 지표 토글 클릭	차트에서 해당 지표를 제거한다.	해당 지표 상태가 OFF로 변경된다.	토글이 OFF 상태로 바뀌고 차트 선/영역이 사라진다.
특정 지표가 OFF	해당 지표 토글 클릭	차트에 해당 지표를 표시한다.	해당 지표 상태가 ON으로 변경된다.	토글이 ON 상태로 바뀌고 차트 선/영역이 표시된다.

이 규칙은 EMA9,布林저밴드,거래량(Volume)에 동일하게 적용한다.

VR-07. CSV 내보내기 가능 여부 검증 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
저장 위치 미선택	내보내기 클릭	CSV 생성을 차단한다.	파일 생성 없음	저장 위치 선택 필요 안내 표시
시작일이 종료일보다 늦음	내보내기 클릭	CSV 생성을 차단한다.	파일 생성 없음	날짜 범위 오류 안내 표시
선택 범위에 거래 내역 없음	내보내기 클릭	빈 CSV 생성 여부 정책에 따라 처리한다.	정책에 따름	거래 내역 없음 안내 또는 빈 파일 생성 완료 안내
저장 위치 선택됨 + 날짜 범위 유효	내보내기 클릭	선택 조건에 맞는 거래 내역을 CSV로 생성한다.	CSV 파일 생성	성공 안내 또는 팝업 닫힘

CSV 내보내기는 저장 위치와 날짜 범위 검증을 통과한 경우에만 실제 파일 생성으로 이어진다.

VR-08. CSV 기간 선택 모드 분기 규칙

현재 선택 모드	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
임의의 기간 모드	오늘 클릭	시작일과 종료일을 오늘로 설정한다.	기간 모드가 today 로 변경된다.	오늘 버튼 강조, 날짜 필드 갱신
임의의 기간 모드	최근 7일 클릭	최근 7일 범위로 시작일과 종료일을 설정한다.	기간 모드가 last7days 로 변경된다.	최근 7일 버튼 강조, 날짜 필드 갱신
임의의 기간 모드	최근 30일 클릭	최근 30일 범위로 시작일과 종료일을 설정한다.	기간 모드가 last30days 로 변경된다.	최근 30일 버튼 강조, 날짜 필드 갱신
임의의 기간 모드	날짜 선택 클릭	사용자가 직접 시작일/종료일을 선택할 수 있도록 한다.	기간 모드가 custom 으로 변경된다.	날짜 선택 버튼 강조, 날짜 입력 필드 활성화

프리셋 버튼을 누르면 기존 수동 날짜 선택값은 선택된 프리셋 범위로 덮어쓴다.

VR-09. 달력 팝업 대상 필드 분기 규칙

현재 날짜 선택 대상	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
시작일 필드	날짜 셀 클릭	선택한 날짜를 시작일에 반영한다.	시작일 값 변경	시작일 입력 영역 갱신, 선택 날짜 강조
종료일 필드	날짜 셀 클릭	선택한 날짜를 종료일에 반영한다.	종료일 값 변경	종료일 입력 영역 갱신, 선택 날짜 강조

같은 달력 UI라도 어떤 입력 필드에서 열렸는지에 따라 수정 대상이 달라진다. 따라서 달력 팝업은 반드시 현재 선택 대상 상태를 보유해야 한다.

VR-10. 거래 내역 필터 결과 분기 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
선택 조건에 해당하는 거래 내역 있음	필터 버튼 클릭	해당 조건에 맞는 거래 행을 표시한다.	조회 필터 변경	테이블에 필터링된 거래 행 표시
선택 조건에 해당하는 거래 내역 없음	필터 버튼 클릭	빈 결과 상태를 표시한다.	조회 필터 변경	테이블 영역에 결과 없음 안내 표시

필터 변경은 테이블 조회 조건만 변경하며 기존 상단 요약 카드를 유지한다(CR-10).

VR-11. 팝업 표시 중 배경 화면 조작 제한 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
자동매매 시작/중지 팝업 표시 중	배경 화면 클릭	확인 팝업의 의사결정을 우선한다.	팝업 상태 유지	배경은 어둡게 처리되고 팝업이 강조된다.
REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업 표시 중	배경 화면 클릭	경고 팝업의 의사결정을 우선한다.	팝업 상태 유지	배경은 어둡게 처리되고 경고 팝업이 강조된다.
REGIME type 선택 확인 팝업 표시 중	배경 화면 클릭	확인 팝업의 의사결정을 우선한다.	팝업 상태 유지	배경은 어둡게 처리되고 확인 팝업이 강조된다.
CSV 내보내기 팝업 표시 중	CSV 팝업 외부 영역 클릭	CSV 내보내기 팝업을 닫는다.	CSV 내보내기 팝업 상태가 closed 로 변경된다.	CSV 팝업이 사라지고 거래 내역 상세 화면이 다시 활성화된다.
지표 설정 팝업 표시 중	지표 설정 팝업 외부 영역 클릭	지표 설정 팝업을 닫는다.	지표 설정 팝업 상태가 closed 로 변경된다.	지표 설정 팝업이 사라지고 메인 화면이 다시 활성화된다.
CSV 내보내기 팝업 내부의 달력 팝업 표시 중	달력 영역 외부 클릭	CSV 내보내기 팝업은 유지하고 달력 팝업만 닫는다.	달력 팝업 상태만 closed 로 변경된다.	달력만 사라지고 CSV 내보내기 팝업은 계속 표시된다.

자동매매 시작/중지 팝업, REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업, REGIME type 선택 확인 팝업은 확인성 작업을 포함하므로 팝업 외부 영역을 클릭해도 닫히지 않는다. 해당 팝업들은 반드시 팝업 내부의 **취소**, **닫기**, **REGIME 선택**, **실행** 등 명시적 버튼 조작을 통해서만 닫거나 다음 단계로 진행할 수 있다. 지표 설정 팝업과 CSV 내보내기 팝업은 팝업 외부 영역을 클릭하면 닫힌다. 단, CSV 내보내기 팝업 내부에서 달력 팝업이 열린 경우에는 달력 영역 외부를 클릭해도 CSV 내보내기 팝업 전체가 닫히지 않고 달력 팝업만 닫힌다.

VR-12. 차트 모드 전환 분기 규칙

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
일반 차트 모드	드로잉 아이콘 클릭	차트 드로잉 모드로 진입한다.	차트 모드가 drawing 으로 변경된다.	드로잉 관련 조작 상태 표시
드로잉 모드	드로잉 종료 조작	일반 차트 모드로 복귀한다.	차트 모드가 normal 로 변경된다.	드로잉 조작 상태 해제
일반 차트 모드	전체화면 아이콘 클릭	차트 확대 보기로 진 입한다.	차트 모드가 fullscreen 으로 변경된다.	차트가 확대 표시된다.
전체화면 모드	전체화면 종료 조작	일반 차트 모드로 복 귀한다.	차트 모드가 normal 으로 변경된 다.	원래 메인 화면 레이아웃 으로 복귀

차트 모드 전환은 자동매매 로직의 상태를 변경하지 않는다.

VR-13. REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업 처리 규칙

현재 상태	사용자 이벤 트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
REGIME 미선택 경고 팝업 표시 중	닫기 클릭	자동매매 실행 요청을 취소하고 팝업을 닫는다.	자동매매 상태는 정지 상태로 유지되고 REGIME 미선택 상태도 유지된다.	팝업이 사라지고 메인 화면이 다시 표시된다.
REGIME 미선택 경고 팝업 표시 중	REGIME 선택 클릭	팝업을 닫고 REGIME 판단 패널을 점멸 강조한다.	팝업 상태는 closed , REGIME 판단 패널 강조 상태는 active 로 변경된다.	REGIME 판단 패널 전체 외곽이 점멸되어 사용자가 선택 위치를 확인할 수 있다.
REGIME 미선택 경고 팝업 표시 중	팝업 외부 영역 클릭	팝업을 닫지 않는다.	팝업 상태 유지	배경은 비활성처럼 보이고 팝업이 계속 표시된다.

REGIME 미선택 경고 팝업은 자동매매 시작 조건이 충족되지 않았음을 알리는 확인성 팝업이다. 따라서 사용자가 명시적으로 **닫기** 또는 **REGIME 선택**을 누르기 전까지 팝업 외부 클릭으로 닫히면 안 된다.

VR-14. REGIME type 선택 확인 팝업 처리 규칙

현재 상태	사용자 이벤 트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
REGIME type 선택 확인 팝업 표시 중	취소 클릭	REGIME type 변경 요청을 취소하고 팝업을 닫는다.	기존 REGIME 상태를 유지하고 확인 대상 REGIME type 임시값을 폐기한다.	팝업이 사라지고 기존 선택 상태가 유지된다.
REGIME type 선택 확인 팝업 표시 중	실행 클릭	확인 대상 REGIME type의 backend 적용을 요청하고 성	현재 REGIME 상태가 확인 대상 type으로 변경된다.	팝업이 닫히고 선택된 type 버튼과 ACTIVE

현재 상태	사용자 이벤트	시스템 반응	상태 변경	시각적 피드백
		공 후 현재 적용값으로 확정한다.		STATE 표시가 갱신된다.
REGIME type 선택 확인 팝업 표시 중	팝업 외부 영역 클릭	팝업을 닫지 않는다.	팝업 상태 유지	배경은 비활성처럼 보이고 팝업이 계속 표시된다.

REGIME type 선택 확인 팝업은 사용자가 실수로 장세 type을 바꾸는 것을 방지하기 위한 확인성 팝업이다. 이 팝업에서 **실행**을 누르기 전까지 REGIME type 선택은 실제 적용으로 확정되지 않는다.

6. Entry & Exit Rule

Entry & Exit Rule은 화면이나 팝업에 진입하는 순간 자동으로 수행되어야 하는 규칙과, 화면이나 팝업을 벗어날 때 수행되어야 하는 규칙이다. 버튼 클릭 자체의 기능 설명이 아니라, 화면 생명주기 관점의 규칙이다.

ER-01. 메인 화면 Entry Rule

항목	내용
진입 대상	메인 화면
진입 이벤트	프로그램 실행, 메인 화면 복귀, 자동매매 화면 재진입
Entry Rule	전략 이름을 표시한다. 실시간 연결 상태를 확인하고 LIVE 상태를 표시한다. 현재 추천된 REGIME type을 불러와 REGIME 판단 패널에 반영한다. 기본 또는 마지막 선택된 차트 주기를 기준으로 ETH 가격 차트를 렌더링한다. 마지막 선택된 트레이더 패널 탭 또는 기본 탭을 표시한다. 보유 자산, 현재 상태 수익률, 분할 매수 비율, 분할 매도 비율을 표시한다.
기본 표시 상태	차트, REGIME 패널, 트레이더 패널, 거래/계좌 영역이 동시에 표시된다.

메인 화면에 진입할 때 자동매매 상태가 실행 중이면 우측 상단에 **자동매매 실행 중** 상태가 표시되어야 하고, 정지 상태이면 **자동매매 실행**이 가능한 상태로 표시되어야 한다.

ER-02. 메인 화면 Exit Rule

항목	내용
이탈 대상	메인 화면
이탈 이벤트	전체 보기 클릭으로 거래 내역 상세 화면 이동, 앱 종료, 다른 화면 전환

항목	내용
Exit Rule	현재 REGIME 선택값, 자동매매 실행 상태, 차트 주기, 보조지표 표시 상태, 트레이더 패널 탭 상태, 분할 매수/매도 설정값을 유지한다.
유지되어야 하는 상태	자동매매 실행 여부, 보유 포지션, 주문 감시 상태, 사용자 설정값

메인 화면을 벗어난다고 해서 자동매매가 중지되어서는 안 된다. 자동매매 중지는 반드시 **매매 중지** 버튼과 확인 팝업을 통해서만 수행한다.

ER-03. 지표 설정 팝업 Entry Rule

항목	내용
진입 대상	지표 설정 팝업
진입 이벤트	지표 설정 버튼 클릭
Entry Rule	현재 차트에 적용 중인 EMA9 , 볼린저밴드 , 거래량(Volume) 표시 상태를 토글 ON/OFF 상태로 반영한다. 팝업은 차트 영역 위에 표시한다.
기본 표시 상태	기존 지표 설정값을 그대로 보여준다.

지표 설정 팝업을 열 때마다 모든 토글을 기본값으로 초기화하지 않는다. 사용자가 이전에 변경한 보조지표 표시 상태를 그대로 반영한다.

ER-04. 지표 설정 팝업 Exit Rule

항목	내용
이탈 대상	지표 설정 팝업
이탈 이벤트	지표 설정 팝업 외부 영역 클릭, 지표 설정 재클릭, 다른 화면 조작 정책에 따른 닫힘
Exit Rule	지표 설정 팝업 외부의 아무 영역이나 클릭하면 지표 설정 팝업을 닫는다. 토글 변경으로 이미 차트에 반영된 지표 표시 상태는 유지한다. 팝업만 닫고 메인 화면 상태는 유지한다.
유지되어야 하는 상태	차트 주기, REGIME, 자동매매 상태, 지표 표시 상태

지표 설정 팝업에는 별도 저장 버튼이 없으므로, 토글 변경은 즉시 반영된 상태로 유지된다.

ER-05. 자동매매 시작 확인 팝업 Entry Rule

항목	내용
진입 대상	자동매매 시작 확인 팝업

항목	내용
진입 이벤트	자동매매 정지 상태에서 자동매매 실행 클릭
Entry Rule	현재 선택된 REGIME type을 팝업에 표시한다. 자동매매 시작 시 적용될 전략 기준을 사용자에게 확인시킨다. 배경 메인 화면은 어둡게 처리하고 팝업을 중앙에 표시한다.
기본 표시 상태	자동매매를 시작할까요? 제목, 현재 거래 타입, 취소 , 거래 시작 버튼 표시

자동매매 시작 확인 팝업은 사용자가 의도하지 않은 자동매매 시작을 방지하기 위한 확인성 팝업이다.

ER-06. 자동매매 시작 확인 팝업 Exit Rule

항목	내용
이탈 대상	자동매매 시작 확인 팝업
이탈 이벤트	취소 클릭, 거래 시작 클릭
Exit Rule	취소 로 이탈하면 자동매매 상태를 변경하지 않는다. 거래 시작 으로 이탈하면 자동매매 감시를 시작하고 상단 상태를 실행 중으로 변경한다.
유지 또는 변경 상태	취소 시 REGIME 선택값 유지, 시작 시 자동매매 상태 변경

거래 시작으로 팝업을 닫은 뒤에는 중복 실행을 방지하기 위해 상단 버튼이 **자동매매 실행 중** 상태로 표시되어야 한다.

ER-06A. REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업 Entry Rule

항목	내용
진입 대상	REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업
진입 이벤트	REGIME type이 선택되지 않은 상태에서 자동매매 실행 클릭
Entry Rule	자동매매 실행을 시작하지 않고, 먼저 REGIME type을 선택해야 한다는 경고 팝업을 표시한다. 배경 메인 화면은 어둡게 처리하고 팝업을 중앙에 표시한다.
기본 표시 상태	REGIME type을 먼저 선택해주세요 제목, 허용되지 않은 동작 안내, 닫기 , REGIME 선택 버튼 표시

REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업에 진입해도 자동매매 감시는 시작되지 않는다. 이 팝업은 자동매매 실행 전에 필요한 REGIME 선택 조건을 사용자에게 안내하는 역할만 수행한다.

ER-06B. REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업 Exit Rule

항목	내용
이탈 대상	REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업
이탈 이벤트	닫기 클릭, REGIME 선택 클릭
Exit Rule	닫기로 이탈하면 자동매매 상태와 REGIME 선택 상태를 변경하지 않는다. REGIME 선택으로 이탈하면 자동매매 상태를 변경하지 않고, REGIME 판단 패널 점멸 강조를 활성화한다.
유지 또는 변경 상태	자동매매 상태는 정지 상태로 유지한다. REGIME 선택 클릭 시 REGIME 판단 패널 강조 상태만 변경한다.

REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업은 팝업 외부 클릭으로 닫히면 안 된다. 사용자는 닫기 또는 REGIME 선택 버튼을 통해서만 팝업을 벗어날 수 있다.

ER-06C. REGIME 판단 패널 점멸 강조 Entry & Exit Rule

구분	규칙
Entry Rule	REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업에서 REGIME 선택을 클릭하면 REGIME 판단 패널 전체 영역의 점멸 강조 상태로 진입한다.
Exit Rule	사용자가 REGIME type 버튼을 클릭하거나, 정해진 강조 시간이 종료되면 REGIME 판단 패널 점멸 강조 상태를 해제한다.

REGIME 판단 패널 점멸 강조는 REGIME type 선택 위치를 안내하기 위한 일시적 시각 피드백이다. 강조 상태에 진입하거나 이탈해도 자동매매 실행 상태는 변경하지 않는다.

ER-07. 매매 중지 팝업 Entry Rule - 보유 포지션 없음

항목	내용
진입 대상	매매 중지 확인 팝업
진입 이벤트	자동매매 실행 중 + 보유 포지션 없음 상태에서 매매 중지 클릭
Entry Rule	현재 보유 포지션이 없음을 기준으로 일반 중지 확인 팝업을 표시한다.
기본 표시 상태	매매를 중지할까요? 제목, 포지션 없음 안내, 취소, 매매 중지 버튼 표시

보유 포지션이 없는 경우에는 강제 매도 관련 안내를 표시하지 않는다.

ER-08. 매매 중지 팝업 Exit Rule - 보유 포지션 없음

항목	내용
이탈 대상	매매 중지 확인 팝업
이탈 이벤트	취소 클릭, 매매 중지 클릭

항목	내용
Exit Rule	취소로 이탈하면 자동매매를 계속 실행한다. 매매 중지로 이탈하면 자동매매 감시와 신규 주문 생성을 중지한다.
유지 또는 변경 상태	취소 시 실행 상태 유지, 중지 시 자동매매 상태를 정지로 변경

보유 포지션이 없으므로 매매 중지를 눌러도 강제 매도 주문은 생성하지 않는다.

ER-09. 매매 중지 팝업 Entry Rule - 보유 포지션 있음

항목	내용
진입 대상	보유 포지션 경고 팝업
진입 이벤트	자동매매 실행 중 + 보유 포지션 있음 상태에서 매매 중지 클릭
Entry Rule	현재 보유 포지션이 있음을 사용자에게 경고하고, 중지 전에 포지션 정리가 필요함을 표시한다.
기본 표시 상태	보유 포지션이 있습니다 제목, 포지션 보유 안내, 취소, 강제 매도 후 중지 버튼 표시

보유 포지션이 있는 경우에는 단순 매매 중지 버튼이 아니라 강제 매도 후 중지 버튼을 표시한다.

ER-10. 매매 중지 팝업 Exit Rule - 보유 포지션 있음

항목	내용
이탈 대상	보유 포지션 경고 팝업
이탈 이벤트	취소 클릭, 강제 매도 후 중지 클릭
Exit Rule	취소로 이탈하면 자동매매와 보유 포지션을 유지한다. 강제 매도 후 중지로 이탈하면 보유 포지션 매도 요청을 먼저 처리한 후 자동매매를 중지한다.
유지 또는 변경 상태	취소 시 상태 유지, 강제 매도 성공 시 포지션/자산/체결 내역 갱신 및 자동매매 정지

강제 매도 요청이 실패하면 사용자에게 실패 상태를 알리고, 3초의 간격을 두고 4회 재시도 하며, 그럼에도 실패했다면 자동매매 중지 완료 상태로 전환하지 않는다.

ER-10A. REGIME type 선택 확인 팝업 Entry Rule

항목	내용
진입 대상	REGIME type 선택 확인 팝업
진입 이벤트	메인 화면에서 REGIME type 버튼 클릭

항목	내용
Entry Rule	사용자가 클릭한 REGIME type을 확인 대상 REGIME type으로 저장하고, 해당 type으로 실행할 것인지 묻는 확인 팝업을 표시한다. 배경 메인 화면은 어둡게 처리하고 팝업을 중앙에 표시한다.
기본 표시 상태	REGIME type을 실행할까요? 제목, 선택 REGIME type 안내, 취소, 실행 버튼 표시

REGIME type 선택 확인 팝업은 REGIME 변경을 실제 적용하기 전에 사용자의 최종 확인을 받기 위한 팝업이다. 이 팝업에 진입하는 것만으로는 REGIME type이 확정되지 않는다.

ER-10B. REGIME type 선택 확인 팝업 Exit Rule

항목	내용
이탈 대상	REGIME type 선택 확인 팝업
이탈 이벤트	취소 클릭, 실행 클릭
Exit Rule	취소로 이탈하면 기존 REGIME 상태를 유지한다. 실행으로 이탈하면 확인 대상 REGIME type을 현재 적용 REGIME으로 확정하고, REGIME 판단 패널과 ACTIVE STATE 표시를 갱신한다.
유지 또는 변경 상태	취소 시 기존 REGIME 유지, 실행 시 현재 REGIME 상태 변경

REGIME type 선택 확인 팝업은 팝업 외부 클릭으로 닫히면 안 된다. 사용자는 취소 또는 실행 버튼을 통해서만 팝업을 벗어날 수 있다.

ER-11. 거래 내역 상세 화면 Entry Rule

항목	내용
진입 대상	거래 내역 상세 화면
진입 이벤트	메인 화면 트레이더 패널에서 전체 보기 클릭
Entry Rule	현재 전략의 거래 내역을 조회한다. 상단 요약 카드에 당일 전체 수익률, 매도 성과, 매수/매도 체결 수, ETH 보유 수량, 당일 수수료를 표시한다. 최초 진입에는 오늘·전체를 적용하고, 재진입에는 기존 기간·거래 종류를 유지하여 다시 조회한다. 조회 결과로 거래 내역 테이블을 렌더링한다.
기본 표시 상태	거래 내역 상세 제목, 요약 카드, 필터 버튼, 거래 테이블, CSV 내보내기 버튼 표시

거래 내역 상세 화면은 메인 화면의 최근 체결 목록보다 더 많은 거래 행과 상세 정보를 보여주는 화면이다.

ER-12. 거래 내역 상세 화면 Exit Rule

항목	내용
이탈 대상	거래 내역 상세 화면
이탈 이벤트	돌아가기 클릭, 다른 화면 이동
Exit Rule	거래 내역 상세 화면의 기간·거래 종류 필터를 유지한다. 진행 중 조회를 취소하고 이탈한 조회의 오래된 응답은 무시한다. 단, 메인 화면의 자동매매 상태, REGIME 선택값, 차트 설정, 분할 매수/매도 값은 변경하지 않는다.
유지되어야 하는 상태	자동매매 실행 여부, 보유 포지션, REGIME, 차트 주기, 사용자 거래 설정

돌아가기는 화면 복귀 기능이며 자동매매 상태 변경 기능이 아니다.

ER-13. CSV 내보내기 팝업 Entry Rule

항목	내용
진입 대상	CSV 내보내기 팝업
진입 이벤트	거래 내역 상세 화면에서 CSV 내보내기 클릭
Entry Rule	CSV 저장 위치 입력 영역, 기간 선택 버튼, 시작일/종료일 입력 영역, 파일명 미리보기, 취소 , 내보내기 버튼을 표시한다. 창을 새로 열 때 기간은 오늘, 경로는 미선택, 파일명은 현재 날짜의 기본값(명시된 기본 파일명이 있으면 그 값)으로 설정한다. 상세 조회 필터는 상속하지 않는다.
기본 표시 상태	CSV 내보내기 제목, 위치 선택, 기간 프리셋, 시작일/종료일, 파일명, 하단 버튼 표시

CSV 내보내기 팝업을 열 때 기존 거래 내역 상세 화면은 배경으로 유지하되, CSV 내보내기 작업이 우선된다.

ER-14. CSV 내보내기 팝업 Exit Rule

종료 방식	Exit Rule
취소 클릭	CSV 파일을 생성하지 않고 팝업을 닫는다. 팝업 내부에서 변경한 임시 저장 위치와 날짜 범위는 실제 내보내기로 확정하지 않는다.
내보내기 성공	선택된 저장 위치, 날짜 범위, 파일명 기준으로 CSV 파일을 생성하고 팝업을 닫거나 성공 상태를 표시한다.
내보내기 실패	팝업을 유지하고 실패 원인을 표시한다. 저장 위치 누락, 날짜 범위 오류, 파일 생성 실패 등을 사용자에게 알려야 한다.
CSV 내보내기 팝업 외부 영역 클릭	CSV 파일을 생성하지 않고 CSV 내보내기 팝업을 닫는다. 팝업 내부에서 변경한 임시 저장 위치와 날짜 범위는 실제 내보내기로 확정하지 않는다.

종료 방식	Exit Rule
달력 팝업만 닫힘	유효한 날짜 선택은 입력값에 반영하고 달력을 유지한다. 달력 영역 외부 클릭은 이미 반영된 날짜를 유지하면서 달력만 닫고 CSV 내보내기 팝업은 유지한다.

CSV 내보내기 팝업을 닫는 행위와 CSV 파일을 실제로 생성하는 행위는 구분되어야 한다.

ER-15. 달력 팝업 Entry Rule

항목	내용
진입 대상	날짜 선택 달력 팝업
진입 이벤트	CSV 내보내기 팝업에서 시작일/종료일 입력 영역 또는 달력 아이콘 클릭
Entry Rule	클릭된 필드가 시작일인지 종료일인지 저장한다. 해당 필드의 현재 날짜를 기준으로 달력을 표시한다. 현재 선택된 날짜 셀을 강조 표시한다.
기본 표시 상태	연도, 월, 이전/다음 이동 버튼, 요일, 날짜 셀 표시

시작일에서 열린 달력과 종료일에서 열린 달력은 UI 모양이 같아도 수정 대상이 다르므로, Entry 단계에서 반드시 날짜 선택 대상을 설정해야 한다.

ER-16. 달력 팝업 Exit Rule

종료 방식	Exit Rule
날짜 셀 클릭	유효한 날짜를 현재 날짜 선택 대상에 반영하며 달력은 열린 상태를 유지한다. 유효하지 않은 날짜는 반영하지 않고 오류를 표시한다. CSV 내보내기 팝업도 유지한다.
달력 영역 외부 클릭	날짜 변경 없이 달력 팝업만 닫는다. CSV 내보내기 팝업 전체는 닫지 않고 그대로 유지한다.
월/연도 이동 후 닫힘	날짜를 선택하지 않았다면 시작일/종료일 값은 변경하지 않는다.

달력 팝업을 닫아도 CSV 내보내기 팝업 전체가 닫혀서는 안 된다.

ER-17. 차트 전체화면 모드 Entry & Exit Rule

구분	규칙
Entry Rule	전체화면 아이콘을 클릭하면 ETH 가격 차트를 확대 표시한다. 현재 차트 주기와 보조지표 표시 상태를 그대로 유지한다.
Exit Rule	전체화면 종료 조작을 수행하면 기존 메인 화면 레이아웃으로 복귀한다. 차트 주기, 보조지표 설정, REGIME, 자동매매 상태는 유지한다.

차트 전체화면 모드는 보기 방식만 변경한다. 거래 설정이나 자동매매 상태를 변경하지 않는다.

ER-18. 차트 드로잉 모드 Entry & Exit Rule

구분	규칙
Entry Rule	드로잉 아이콘을 클릭하면 사용자가 차트 위에 표시선을 추가할 수 있는 드로잉 모드로 진입한다.
Exit Rule	드로잉 모드를 종료하면 일반 차트 조작 모드로 복귀한다. 작성된 드로잉 객체의 유지 여부는 별도 정책에 따른다.

드로잉 모드에서 생성된 표시선이나 메모는 거래 판단 로직에 직접 사용하지 않는다. 해당 객체는 사용자의 시각적 분석 보조 자료로만 취급한다.

7. 화면 이동 및 팝업 흐름 요약

사용자 이벤트	진입 대상	관련 Rule
프로그램 실행 또는 메인 복귀	메인 화면	ER-01
메인 화면에서 전체 보기 클릭	거래 내역 상세 화면	CR-08, ER-11
거래 내역 상세에서 돌아가기 클릭	메인 화면	CR-17, ER-12
메인 화면에서 지표 설정 클릭	지표 설정 팝업	CR-05, ER-03
지표 설정 팝업 이탈	메인 화면 유지	ER-04
자동매매 정지 상태에서 자동매매 실행 클릭	자동매매 시작 확인 팝업	VR-01, ER-05
REGIME 미선택 상태에서 자동매매 실행 클릭	REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업	VR-01, VR-13, ER-06A
REGIME 미선택 경고 팝업에서 REGIME 선택 클릭	REGIME 판단 패널 점멸 강조 상태	CR-19, VR-13, ER-06B, ER-06C
REGIME type 버튼 클릭	REGIME type 선택 확인 팝업	CR-03, VR-14, ER-10A
자동매매 시작 팝업에서 거래 시작 클릭	메인 화면, 자동매매 실행 상태	VR-02, ER-06
REGIME type 선택 확인 팝업에서 실행 클릭	메인 화면, REGIME 적용 상태	VR-05, VR-14, ER-10B
자동매매 실행 중 + 포지션 없음 상태에서 매매 중지 클릭	일반 중지 확인 팝업	VR-03, ER-07
자동매매 실행 중 + 포지션 있음 상태에서 매매 중지 클릭	보유 포지션 경고 팝업	VR-03, ER-09
거래 내역 상세에서 CSV 내보내기 클릭	CSV 내보내기 팝업	CR-11, ER-13
CSV 팝업에서 날짜 입력 클릭	달력 팝업	CR-14, ER-15
달력에서 날짜 선택	CSV 팝업 유지	CR-15, ER-16

8. UI Rule 검증 체크리스트

체크 항목	검증 내용
Constant Behaviour 분리 여부	상태와 무관하게 항상 같은 동작을 하는 UI 객체가 Constant Behaviour에 정의되어 있는가?
Varying Behaviour 분리 여부	같은 버튼이 상태에 따라 다른 결과를 내는 경우 조건별로 분기되어 있는가?
Entry Rule 정의 여부	각 화면과 팝업에 진입할 때 초기 표시값, 데이터 조회, 상태 반영 규칙이 정의되어 있는가?
Exit Rule 정의 여부	화면 또는 팝업을 닫을 때 유지해야 할 상태와 폐기해야 할 임시 상태가 구분되어 있는가?
자동매매 상태 보존	화면 이동이나 팝업 닫힘만으로 자동매매가 중지되지 않는가?
포지션 상태 분기	보유 포지션 유무에 따라 매매 중지 팝업이 다르게 표시되는가?
REGIME 미선택 실행 차단	REGIME type이 선택되지 않은 상태에서 자동매매 실행을 시도하면 자동매매가 시작되지 않고 경고 팝업이 표시되는가?
REGIME 선택 위치 안내	REGIME 미선택 경고 팝업에서 REGIME 선택 을 누르면 REGIME 판단 패널 전체가 점멸 강조되는가?
REGIME 선택 확인	REGIME type 버튼 클릭만으로 즉시 적용되지 않고, 확인 팝업에서 실행 을 눌렀을 때만 적용되는가?
CSV 검증	저장 위치, 날짜 범위, 파일 생성 성공/실패가 분기 처리되는가?
단일 선택 그룹	REGIME, 차트 주기, 탭, 필터, 기간 프리셋에서 하나만 선택되는가?
팝업 우선순위	확인성 팝업이 열려 있을 때 배경 화면 조작이 제한되는가?
상태 초기화 방지	화면 이동, 차트 주기 변경, 탭 전환으로 REGIME, 자동매매 상태, 주문 비율이 초기화되지 않는가?

9. Rule ID 목록

9.1 Constant Behaviour 목록

Rule ID	규칙명
CR-01	상단 상태 표시 규칙
CR-02	단일 선택 그룹 공통 규칙
CR-03	REGIME type 버튼 선택 규칙
CR-04	차트 주기 버튼 규칙
CR-05	지표 설정 버튼 규칙
CR-06	차트 보조지표 토글 규칙

Rule ID	규칙명
CR-07	트레이더 패널 탭 전환 규칙
CR-08	전체 보기 버튼 규칙
CR-09	분할 매수/매도 조정 규칙
CR-10	거래 내역 상세 필터 버튼 규칙
CR-11	CSV 내보내기 버튼 규칙
CR-12	CSV 저장 위치 선택 규칙
CR-13	CSV 기간 프리셋 버튼 규칙
CR-14	CSV 날짜 입력 영역 규칙
CR-15	달력 이동 및 날짜 선택 규칙
CR-16	취소 버튼 공통 규칙
CR-17	돌아가기 버튼 규칙
CR-18	차트 드로잉 및 전체화면 아이콘 규칙
CR-19	REGIME 판단 패널 점멸 강조 규칙

9.2 Varying Behaviour 목록

Rule ID	규칙명
VR-01	자동매매 실행 버튼 상태 분기 규칙
VR-02	자동매매 시작 확인 팝업 처리 규칙
VR-03	매매 중지 버튼 포지션 상태 분기 규칙
VR-04	매매 중지 확인 팝업 처리 규칙
VR-05	REGIME 변경 시 자동매매 상태별 적용 규칙
VR-06	차트 보조지표 토글 ON/OFF 분기 규칙
VR-07	CSV 내보내기 가능 여부 검증 규칙
VR-08	CSV 기간 선택 모드 분기 규칙
VR-09	달력 팝업 대상 필드 분기 규칙
VR-10	거래 내역 필터 결과 분기 규칙
VR-11	팝업 표시 중 배경 화면 조작 제한 규칙
VR-12	차트 모드 전환 분기 규칙
VR-13	REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업 처리 규칙
VR-14	REGIME type 선택 확인 팝업 처리 규칙

9.3 Entry & Exit Rule 목록

Rule ID	규칙명
ER-01	메인 화면 Entry Rule
ER-02	메인 화면 Exit Rule
ER-03	지표 설정 팝업 Entry Rule
ER-04	지표 설정 팝업 Exit Rule
ER-05	자동매매 시작 확인 팝업 Entry Rule
ER-06	자동매매 시작 확인 팝업 Exit Rule
ER-06A	REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업 Entry Rule
ER-06B	REGIME 미선택 자동매매 경고 팝업 Exit Rule
ER-06C	REGIME 판단 패널 점멸 강조 Entry & Exit Rule
ER-07	매매 중지 팝업 Entry Rule - 보유 포지션 없음
ER-08	매매 중지 팝업 Exit Rule - 보유 포지션 없음
ER-09	매매 중지 팝업 Entry Rule - 보유 포지션 있음
ER-10	매매 중지 팝업 Exit Rule - 보유 포지션 있음
ER-10A	REGIME type 선택 확인 팝업 Entry Rule
ER-10B	REGIME type 선택 확인 팝업 Exit Rule
ER-11	거래 내역 상세 화면 Entry Rule
ER-12	거래 내역 상세 화면 Exit Rule
ER-13	CSV 내보내기 팝업 Entry Rule
ER-14	CSV 내보내기 팝업 Exit Rule
ER-15	달력 팝업 Entry Rule
ER-16	달력 팝업 Exit Rule
ER-17	차트 전체화면 모드 Entry & Exit Rule
ER-18	차트 드로잉 모드 Entry & Exit Rule