

安装

安装FastDFS

安装FastDFS依赖

FastDFS是C语言开发的应用。安装必须使用make、cmake和gcc编译器。

```
yum install -y make cmake gcc gcc-c++
```

解压FastDFS核心库

libfastcommon是从FastDFS和FastDHT中提取出来的公共C函数库

```
unzip libfastcommon-1.0.43.zip -d /usr/local/fastdfs
```

编译安装

libfastcommon没有提供make命令安装文件。使用的是shell脚本执行编译和安装。shell脚本为 make.sh

编译

```
./make.sh
```

安装

```
./make.sh install
```

有固定的默认安装位置。在/usr/lib64和/usr/include/fastcommon两个目录中。

```
cd /usr/local/fastdfs/libfastcommon-1.0.43
./make.sh
./make.sh install
```

创建软连接

因为FastDFS主程序设置的lib目录是/usr/local/lib, 所以需要创建软链接

```
In -s /usr/lib64/libfastcommon.so /usr/local/lib/libfastcommon.so
In -s /usr/local/lib64/libfdfsclient.so /usr/local/lib/libfdfsclient.so
In -s /usr/local/lib64/libfdfsclient.so /usr/lib/libfdfsclient.so
```

解压FastDFS并安装

解压



tar -zxf fastdfs-6.06.tar.gz -C /usr/local/fastdfs

修改安装路径 (可选)

vi /usr/local/fastdfs/FastDFS/make.sh
TARGET_PREFIX=\$DESTDIR/usr -> TARGET_PREFIX=\$DESTDIR/usr/local

编译安装

```
./make.sh
install
```

安装后, FastDFS主程序所在的位置是:

- /usr/local/bin 可执行文件所在位置。默认安装在/usr/bin 中。
- /etc/fdfs 配置文件所在位置。就是默认位置。
- /usr/local/lib64 主程序代码所在位置。默认在/usr/bin 中。
- /usr/local/include/fastdfs 包含的一些插件组所在位置。默认在/usr/include/fastdfs 中。

FastDFS安装后资源简介

服务脚本

/etc/init.d/目录中, 脚本文件是 fdfs-storaged 和 fdfs-trackerd

配置文件模板

/etc/fdfs/目录中, 配置文件是 client.conf.sample 、 storage.conf.sample 和 tracker.conf.sample

- tracker.conf.sample 跟踪器服务配置文件模板
- storage.conf.sample 存储服务器配置文件模板
- client.conf.sample FastDFS 提供的命令行客户端配置文件模板。可以通过命令行测试FastDFS有效性。

内置命令

/usr/local/bin/目录中。命令有若干。可通过命令在控制台访问 FastDFS。



```
[root@localhost ~]# cd /usr/local/bin/
[root@localhost bin]# ll
总用量 6312
rwxr-xr-x. 1 root root 362208 1月
                                    14 09:42 fdfs appender test
rwxr-xr-x. 1 root root 361984 1月
                                    14 09:42 fdfs appender test1
rwxr-xr-x. 1 root root 348864 1月
                                    14 09:42 fdfs append file
rwxr-xr-x. 1 root root 348480 1月
                                    14 09:42 fdfs crc32
rwxr-xr-x. 1 root root 348904 1月
                                    14 09:42 fdfs delete file
                                    14 09:42 fdfs download file
rwxr-xr-x. 1 root root 349632 1月
rwxr-xr-x. 1 root root 349584 1月
                                    14 09:42 fdfs file info
rwxr-xr-x. 1 root root 364904 1月
                                    14 09:42 fdfs monitor
rwxr-xr-x. 1 root root 349128 1月
                                    14 09:42 fdfs regenerate filename
rwxr-xr-x. 1 root root 1280096 1月
                                    14 09:42 fdfs storaged
rwxr-xr-x. 1 root root 372080 1月
                                    14 09:42 fdfs test
                                    14 09:42 fdfs test1
rwxr-xr-x. 1 root root 367192 1月
rwxr-xr-x. 1 root root 512312 1月
                                   14 09:42 fdfs trackerd
                       349824 1月
                                   14 09:42 fdfs upload appender
rwxr-xr-x. 1 root root
rwxr-xr-x. 1 root root 350848 1月
                                    14 09:42 fdfs upload file
                                    14 09:42 restart.sh
rwxr-xr-x. 1 root root
                          1768 1月
                          1680 1月
                                    14 09:42 stop.sh
rwxr-xr-x. 1 root root
```

