## 进程的优先级与LAMP项目部署实战

# 一、进程的优先级(扩展)

### 1、什么是进程的优先级

Linux是一个多用户、多任务的操作系统,系统中通常运行着非常多的进程。哪些进程先运行,哪些进程 后运行,就由进程优先级来控制

思考: 什么时候需要用到进程的优先级呢?

答: 当CPU负载过高时,如CPU的使用率>=90%以上。这个时候进程的优先级就会起作用。

## 2、查看进程的优先级

PR 优先级,数值越小优先级越高。

NI 优先级,数值越小优先级越高,可以人为更改。(NI = NICE = Nice)

讲个小故事: Nice值 = 0, Nice值越高, 代表这个人越绅士 (Nice值越高, 优先级越低)

NI值有一个范围 -20~19

问题: 这两个数值是在哪里看到的?

答: top命令

## 3、调整进程的优先级

### ☆使用top调整进程的优先级

第一步:使用top命令获取你要调整的进程信息 (PID编号)

# top -bn 1

PID COMMAND

**7107** atd (at命令的底层服务)

第二步:运行top命令,然后按=="r"==,输入要调整进程的PID编号

# top

按r,输入要调整进程的PID编号,按回车

第三步:根据提示,重置NICE值

Renice PID 7107 to value: -5

第四步:按q退出top模式,然后使用top-pPID编号,只查询某个进程的信息

# top -p 7107

### ☆ 使用renice命令调整进程的优先级

基本语法:

```
# renice [NI优先级设置的数字] 想调整的进程ID
```

案例: 使用renice调整atd的优先级

```
第一步: 通过ps或top命令获取atd的PID编号

# ps -ef |grep atd

7107

第二步: 使用renice命令调整7107的NICE值

# renice -10 7107

7107 (process ID) old priority 0, new priority -10
```

注意: NICE值取值范围-20~19, 不能使用小数

## ☆ 使用nice命令调整进程的优先级

基本语法:

```
# nice [NI优先级设置的数字] 想调整的进程名称
```

注意: nice命令只能调整没有运行的程序

nice实际操作三步走:

第一步: 将程序停止

```
# ps -ef |grep crond
# kill PID
或
# systemctl stop crond
```

第二步: 启动并制定优先级 (使用nice)

```
# nice -n -10 crond
```

nice命令包含两个功能: ① 启动进程 ② 调整进程的优先级

第三步: 确认优先级 (查看优先级)

```
# ps -ef |grep crond
PID
# top -p PID
```

## 二、YUM

## 1、什么是YUM

在CentOS系统中,软件管理方式通常有三种方式: rpm安装 、yum安装 以及 编译安装。

编译安装,从过程上来讲比较麻烦,包需要用户自行下载,下载的是源码包,需要进行编译操作,编译好了才 能进行安装,这个过程对于刚接触Linux的人来说比较麻烦,而且还容易出错。好处在于是源码包,对于有需 要自定义模块的用户来说非常方便。(就业班会着重讲解)

难度:编译安装 > rpm安装 > yum安装 (有网络 + yum源支持)


Yum (全称为 Yellow dog Updater, Modified) 是一个在Fedora和RedHat以及CentOS中的Shell前 端软件包管理器。

基于rpm包管理,能够从**指定的服务器**(yum源) 自动下载RPM包并且安装,可以==自动处理依赖性关系 ==,并且==一次安装所有依赖的软件包==,无须繁琐地一次次下载、安装。

rpm和yum区别? 答: ① yum底层也是基于rpm进行安装的(yum安装的软件,可以通过rpm qa进行查询) ② yum相对于rpm最大的优势,可以解决依赖关系。

A => B => C

## 2、YUM源配置



#### YUM源配置文件所在路径 => /etc/yum.repos.d文件夹

-rw-r---. 1 root root 1991 Mar 28 2017 CentOS-Base.repo

-rw-r--r--. 1 root root 647 Mar 28 2017 CentOS-Debuginfo.repo 内核相关的更新包

-rw-r--r.. 1 root root 289 Mar 28 2017 CentOS-fasttrack.repo

-rw-r---. 1 root root 630 Mar 28 2017 CentOS-Media.repo

-rw-r--r--. 1 root root 7989 Mar 28 2017 CentOS-Vault.repo

网络yum源配置文件

快速通道

本地yum源配置文件

最近版本加入老本的YUM配置

扩展: 在YUM镜像源中添加阿里云镜像源

第一步: 备份CentOS-Base.repo这个源(更改后缀名.repo => .repo.bak)

# mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bak

第二步:使用wget命令下载阿里云的镜像文件

# wget -0 /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

#### 选项说明:

-0: 指定文件下载的位置以及名称

第三步: 清理YUM缓存 # yum clean all

第四步: 重新建立缓存(让新YUM源生效)

# yum makecache

## 3、yum命令详解

### ☆ 搜索要安装的软件

```
# yum search 软件名称的关键词
```

案例:搜索阿里云仓库中的vim软件

```
# yum search vim
```

案例:搜索firefox火狐浏览器

# yum search firefox

## ☆ 使用yum安装软件

基本语法:

```
# yum install 软件名称关键词 [选项]
选项:
-y : yes缩写,确认安装,不提示。
```

案例:使用yum命令安装vim编辑器

```
# yum install vim -y
```

案例:使用yum命令安装firefox浏览器

```
# yum install firefox -y
```

## ☆使用yum卸载软件

```
# yum remove 软件名称关键词 [选项]
选项:
-y : yes缩写,确认卸载,不提示。
```

案例: 把firefox火狐浏览器进行卸载操作

```
# yum remove firefox -y
```

案例:把httpd软件进行强制卸载

```
# yum remove httpd -y
```

## ☆ 使用yum更新软件

基本语法:

```
# yum update 软件名称关键词 [选项]
选项:
-y : yes缩写,确认更新,不提示
```

案例: 把vim编辑器进行更新操作

# yum update vim -y

案例: 把firefox火狐浏览器进行更新操作

# yum update firefox -y

## 三、LAMP概述

### 1、什么是LAMP

LAMP: ==L==inux + ==A==pache + ==M==ySQL + ==P==HP LAMP 架构(组合)

LNMP: Linux + Nginx + MySQL + php-fpm LNMP 架构 (组合)

LNMPA: Linux + Nginx(80) + MySQL + PHP + Apache Nginx 代理方式












Apache: Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。

PHP: 一种专门用于Web开发的编程语言。

MySQL: MySQL是一个关系型数据库管理系统,主要用于永久存储项目数据。

## 2、AMP三者之间的关系



Apache: 用于接收用户的请求 (输入网址,返回网页=>结果)

PHP: 注册、登录、加入购物车、下单、支付等动态功能(有编程语言的支持)

MySQL: 永久保存数据, 比如你在网站上注册的用户和密码、你加入购物车的产品、你的产品订单

LAMP = Linux + APache + PHP + MySQL

## 四、阿里云详解

要想部署一个互联网上可以访问到的环境,必须先具备以下内容:

服务器 (IP、帐号密码、终端)、相应的软件、域名 (备案、解析)、代码等。



代码: 前端工程师 + 后端工程师进行开发提供的!

## 1、注册阿里云账号

阿里云官网: https://www.aliyun.com/



特别说明:云服务器的厂商特别多,你可以进行任意选择 => 阿里云、百度云、腾讯云、华为云...

注册时建议使用支付宝,方便快捷。最重要:付款方便

## 2、实名认证(上传身份证照片)

第一步: 单击账号下方的实名认证 (选择个人认证)







第二步: 选择支付宝授权认证(及时开通,无需等待)

<返回 | 实名认证 > 个人实名认证



第三步: 勾选同意, 点击提交


☑ 同意阿里云平台读取您在支付宝的认证信息(姓名、身份证号)用于身份认证。

提交

第四步: 使用手机支付宝扫描二维码, 进行授权



第五步: 填写相关信息(住址)



填写完毕,即可完成认证。



#### 恭喜!您已完成阿里云个人实名认证


真实姓名:\*斌证件号码:

## 3、购买阿里云的ECS云服务器

第一步:回到阿里云首页,找到弹性计算 => ECS云服务器



第二步: 单击立即购买, 购买ECS服务器 (选区域、选配置)



第三步:选择付费模式、选择CPU与内存的配置



第四步:选择镜像(CentOS7.6)与云盘(硬盘)



第四步:设置网络、公网IP以及安全组 (重要)



用户 => 阿里云安全组 => firewalld防火墙 => Linux服务器

第五步:设置root账号密码(一定要选择自定义密码)



8 - 30 个字符,必须同时包含三项(大写字母、小写字母、数字、()`~!@#\$%^&\*\_-+=|{}[]:;'<>,.?/中的特殊符号),其中 Windows 实例不能以斜线号 (/) 为首字符

第六步: 设置释放时间 => 什么时候删除这台服务器 (不收钱)




特别说明:只有个人购买的ECS服务器可以设置释放时间,生产环境一定不要设置释放时间,否则后果自负!!!

#### 第七步:进入管理控制台,找到我们刚才购买的ECS服务器,如下图所示:



使用MX软件,直接连接公网IP + root账号 + 自定义的密码即可连接

## 4、使用MX连接ECS服务器



## 5、使用yum安装sl小工具

#### 安装过程:

```
# yum install sl -y
```

#### 使用sl命令:

```
# s1
```