
半同步复制与MHA高可用架构设计

一、半同步复制

1、什么是半同步复制



所谓的半同步复制就是master每commit一个事务(简单来说就是做一个改变数据的操作),要确保slave接受完主服务器发送的binlog日志文件==并写入到自己的中继日志relay log里==,然后会给master信号,告诉对方已经接收完毕,这样master才能把事物成功==commit==。这样就保证了master-slave的==数据绝对的一致==(但是以牺牲==master的性能为代价==).但等待时间也是可以调整的。

2、半同步复制的基本实现

第一步:准备一套M-S的主从架构(建议使用基于GTIDs架构设计)

第二步:给MASTER与SLAVE安装plugin插件(`\$basedir/lib/plugin/)

MASTER:

```
mysql> install plugin rpl_semi_sync_master soname 'semisync_master.so';
mysql> show global variables like 'rpl_semi_sync%';
```

SLAVE:

```
mysql> install plugin rpl_semi_sync_slave soname 'semisync_slave.so';
mysql> show global variables like 'rpl_semi_sync%';
```

第三步: 激活MASTER与SLAVE服务器中的半同步复制插件

MASTER:

```
mysql> set global rpl_semi_sync_master_enabled=on;
mysql> show global status like 'rpl_semi_sync%';
```

SLAVE:

```
mysql> set global rpl_semi_sync_slave_enabled=on;
mysql> show global variables like 'rpl_semi_sync%';
```

第四步:在SLAVE服务器中重启IO线程

```
mysql> stop slave IO_THREAD;
mysql> start slave IO_THREAD;
```

第五步: 测试验证半同步复制

当slave从库的IO_Thread 线程将binlog日志接受完毕后,要给master一个确认,如果超过10s未收到slave的接收确认信号,那么就会自动转换为传统的异步复制模式。

1) master插入一条记录,查看slave是否有成功返回

2) 模拟slave服务器故障

SLAVE:

```
# service mysqld stop
```

MASTER:

```
mysql> insert into db_itheima.tb_student values (null,'k');
mysql> insert into db_itheima.tb_student values (null,'l');
这次插入一个值需要等待10秒 (默认的等待时间)
mysql> insert into db_itheima.tb_student values (null,'m');
现在自动转成了原来的异步模式
```

3) 重新启动半同步复制

SLAVE:

```
# service mysqld start
# mysql -P 3310 -p
mysql> set global rpl_semi_sync_slave_enabled=on;
mysql> stop slave IO_THREAD;
mysql> start slave IO_THREAD;
```

master需要等到slave确认后才能提交,如果等不到确认消息,master等待10s种后自动变成异步同步;slave启起来后,master上改变的数据还是会自动复制过来,数据又回到一致。

3、等待时间的修改 (默认10s)

4、卸载半同步复制插件(不需要时)

```
mysql> select plugin_name,load_option from information_schema.plugins;
mysql> uninstall plugin 插件名称;
```

补充: mysqld重启后, 需要手工启动主从同步

```
# service mysqld stop
# service mysqld start
# mysql -P 3310 -p
mysql> show slave status\G
Slave_IO_Running: No
Slave_SQL_Running: No
```

以上情况代表, mysqld重启后, 主从同步也会随之关闭, 需要手工开启。


```
mysql> start slave;
```

二、MHA简介

1、什么是MHA

MHA(Master High Availability)目前在MySQL高可用方面是一个相对成熟的解决方案,它由日本DeNA公司youshimaton(现就职于Facebook公司)开发,是一套优秀的作为MySQL高可用性环境下==故障切换和主从提升==的高可用软件。在MySQL故障切换过程中,MHA能做到在0~30秒之内自动完成数据库的故障切换操作,并且在进行故障切换的过程中,MHA能在==较大程度==上保证数据的一致性,以达到真正意义上的高可用。

2、MHA工作原理



- 1. 当master出现故障时,通过对比slave之间I/O线程读取master上binlog的位置,选取最接近的slave做为最新的slave(latest slave)。
- 2. 其它slave通过与latest slave对比==生成差异中继日志,并应用==。
- 3. 在latest slave上==应用从master保存的binlog==,同时将latest slave==提升为master==。
- 4. 最后在其它slave上应用相应的差异中继日志并开始从新的master开始复制.

3、MHA组件

• MHA Manager(管理节点)

MHA Manager可以单独部署在一台独立的机器上管理多个==master-slave集群==,也可以部署在一台slave节点上。

• MHA Node (数据节点)

MHA Node运行在==每台MySQL服务器==上,MHA Manager会定时探测集群中的master节点, 当master出现故障时,它可以自动将数据的slave提升为新的master,然后将所有其他的slave重新 指向新的master。整个故障转移过程对应用程序完全透明。

4、MHA组件介绍

• MHA Manager

运行一些工具,比如masterha_manager工具实现==自动监控MySQL Master==和实现==master故障切换==,其它工具手动实现master故障切换、在线mater转移、连接检查等等。一个Manager可以管理多个master-slave集群

• MHA Node

部署在所有运行MySQL的服务器上,无论是master还是slave。主要有三个作用:

1) 保存二进制日志

如果能够访问故障master,会拷贝master的二进制日志

2) 应用差异中继日志

从拥有最新数据的slave上生成差异中继日志,然后应用差异日志。

3) 清除中继日志

在不停止SQL线程的情况下删除中继日志

5、MHA中工具介绍

(-) Manager工具

工具	说明
==masterha_check_ssh==	检查MHA的SSH配置
==masterha_check_repl==	检查MySQL复制
==masterha_manager==	启动MHA
==masterha_check_status==	检测当前MHA运行状态
masterha_master_monitor	监测master是否宕机
masterha_master_switch	控制故障转移(自动或手动)
masterha_conf_host	添加或删除配置的server信息

(二) Node工具

工具	说明
save_binary_logs	保存和复制master的二进制日志
apply_diff_relay_logs	识别差异的中继日志事件并应用于其它slave
filter_mysqlbinlog	去除不必要的ROLLBACK事件(MHA已不再使用这个工具)
purge_relay_logs	清除中继日志(不会阻塞SQL线程)

⁼⁼注意: Node这些工具通常由MHA Manager的脚本触发,无需人手操作==。

三、MHA部署架构

1、部署规划

角色	IP	主机名	server-id	功能	备注
MHA-Manager	10.1.1.40	mha.itcast.cn	_	管理节点	
MHA-Node (Master)	10.1.1.10	master.itcast.cn	10	数据节点	写
MHA-Node (Slave1)	10.1.1.20	slave1.itcast.cn	20	数据节点	读
MHA-Node (Slave2)	10.1.1.30	slave2.itcast.cn	30	数据节点	读

##2、系统和软件版本

系统版本	MySQL版本	MHA版本
CentOS 7.6	MySQL-5.7.31	mha4mysql-manager-0.57 mha4mysql-node-0.57

3、系统环境初始化

第一步: 克隆机器, 首先启动MASTER, 然后在一次启动SLAVE1、SLAVE2以及MHA

第二步: 更改计算机的主机名称

```
# hostnamectl set-hostname master.itcast.cn
# su

# hostnamectl set-hostname slave1.itcast.cn
# su

# hostnamectl set-hostname slave2.itcast.cn
# su

# hostnamectl set-hostname mha.itcast.cn
# su
```

第三步: 更改IP地址以及绑定主机名称及IP地址到/etc/hosts文件

```
# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
...
IPADDR=10.1.1.10、IPADDR=10.1.1.20、IPADDR=10.1.1.30、IPADDR=10.1.1.40
...
# systemctl stop NetworkManager
# systemctl disable NetworkManager
# systemctl restart network
```

使用MX连接4台服务器,绑定IP地址与主机名称到/etc/hosts文件中

```
# vim /etc/hosts
10.1.1.10 master.itcast.cn
10.1.1.20 slave1.itcast.cn
10.1.1.30 slave2.itcast.cn
10.1.1.40 mha.itcast.cn
```

第四步: 关闭防火墙与SELinux

```
# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld
# setenforce 0
# sed -i '/SELINUX=enforcing/cSELINUX=disabled' /etc/selinux/config
```

第五步:配置YUM源

基础源 (略,建议使用腾讯源)

配置epel源

```
# wget -0 /etc/yum.repos.d/epel.repo http://mirrors.cloud.tencent.com/repo/epel-
7.repo
# yum clean all
# yum makecache
```

配置本地自建仓库的yum源

① 上传mha-yum软件包到/soft/mha目录

```
# mkdir -p /soft/mha
```

② 配置本地yum源,当我们使用yum时,可以自动找到mha-yum这个仓库目录

```
# vim /etc/yum.repos.d/local.repo
[mha]
name=mha soft
baseurl=file:///soft/mha/mha-yum
enabled=1
gpgcheck=0
```

测试MHA依赖软件库的安装

```
yum -y install perl-DBD-MySQL \
perl-Config-Tiny \
perl-Time-HiRes \
perl-Mail-Sender \
perl-Mail-Sendmail \
perl-MIME-Base32 \
perl-MIME-Charset \
perl-MIME-EncWords \
perl-Params-Classify \
perl-Params-Validate.x86_64 \
perl-Log-Dispatch \
perl-Parallel-ForkManager \
net-tools
```

第六步: ntpdate时间同步 (非常重要)

```
# ntpdate 182.92.12.11
```

4、部署MySQL主从复制环境

数据库安装位置:/usr/local/mysql

数据库的数据目录: /usr/local/mysql/data

套接字文件: /tmp/mysql.sock

端口设置: 3306

配置文件位置: /usr/local/mysql/my.cnf (MySQL => 安装目录下 => /etc目录下)

☆ MASTER主服务器

第一步:上传软件到/root目录

第二步:使用脚本安装MySQL软件

```
# vim mysql.sh
#!/bin/bash
yum install libaio -y
tar -xf mysql-5.7.31-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz
mv mysql-5.7.31-linux-glibc2.12-x86_64 /usr/local/mysql
useradd -r -s /sbin/nologin mysql
rm -rf /etc/my.cnf
```

```
cd /usr/local/mysql
mkdir mysql-files
chown mysql:mysql mysql-files
chmod 750 mysql-files
bin/mysqld --initialize --user=mysql --basedir=/usr/local/mysql &>
/root/password.txt
bin/mysql_ssl_rsa_setup --datadir=/usr/local/mysql/data
cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld
service mysqld start
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin' >> /etc/profile
source /etc/profile
# source mysql.sh
```

第三步:设置MySQL密码

```
# mysql -p
mysql> set password='123';
mysql> flush privileges;
```

第四步:进行安全初始化

```
# mysql_secure_installation
```

第五步:编写MASTER主机中my.cnf配置文件

```
# vim /usr/local/mysql/my.cnf
[mysqld]
basedir=/usr/local/mysql/data
socket=/tmp/mysql.sock
port=3306
log-error=/usr/local/mysql/data/master.err
log-bin=/usr/local/mysql/data/binlog
server-id=10
character_set_server=utf8mb4
gtid-mode=on
log-slave-updates=1
enforce-gtid-consistency
# service mysqld restart
```

☆ SLAVE1/SLAVE2从服务器

第一步:上传MySQL软件到服务器端

第二步:使用脚本安装MySQL,但是不需要进行初始化

```
# vim mysql.sh
#!/bin/bash
yum install libaio -y
tar -xf mysql-5.7.31-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz
rm -rf /usr/local/mysql
mv mysql-5.7.31-linux-glibc2.12-x86_64 /usr/local/mysql
useradd -r -s /sbin/nologin mysql
```

```
rm -rf /etc/my.cnf
cd /usr/local/mysql
mkdir mysql-files
chown mysql:mysql mysql-files
chmod 750 mysql-files
cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin' >> /etc/profile
source /etc/profile
# source mysql.sh
```

第三步:使用rsync把MASTER服务器中的data数据目录同步到SLAVE1与SLAVE2

MASTER:

```
# rm -rf /usr/local/mysql/data/auto.cnf
# rsync -av /usr/local/mysql/data root@10.1.1.20:/usr/local/mysql/
# rsync -av /usr/local/mysql/data root@10.1.1.30:/usr/local/mysql/
```

第四步: 给SLAVE1与SLAVE2配置my.cnf文件

SLAVE1:

```
# vim /usr/local/mysql/my.cnf
[mysqld]
basedir=/usr/local/mysql/data
socket=/tmp/mysql.sock
port=3306
log-error=/usr/local/mysql/data/slave1.err
log-bin=/usr/local/mysql/data/binlog
relay-log=/usr/local/mysql/data/relaylog
server-id=20
character_set_server=utf8mb4
gtid-mode=on
log-slave-updates=1
enforce-gtid-consistency
skip-slave-start
```

SLAVE2:

```
# vim /usr/local/mysql/my.cnf
[mysqld]
basedir=/usr/local/mysql/data
socket=/tmp/mysql.sock
port=3306
log-error=/usr/local/mysql/data/slave2.err
log-bin=/usr/local/mysql/data/binlog
relay-log=/usr/local/mysql/data/relaylog
server-id=30
character_set_server=utf8mb4
gtid-mode=on
log-slave-updates=1
enforce-gtid-consistency
skip-slave-start
```

```
# service mysqld restart
```

☆ 配置主从数据同步

第一步:在MASTER服务器中创建一个slave同步账号

```
mysql> create user 'slave'@'10.1.1.%' identified by '123';
mysql> grant replication slave on *.* to 'slave'@'10.1.1.%';
mysql> flush privileges;
```

第二步: 创建一个mha账号 (方便后期MHA监控主从同步状态)

```
mysql> create user 'mha'@'10.1.1.40' identified by '123';
mysql> grant all privileges on *.* to 'mha'@'10.1.1.40';
mysql> flush privileges;
```

第三步:在SLAVE1与SLAVE2中配置主从数据同步

```
mysql> change master to
master_host='10.1.1.10',master_port=3306,master_user='slave',master_password='12
3',master_auto_position=1;

mysql> start slave;
mysql> show slave status\G
```

到此整个一主两从就配置完毕了!

5、MHA软件的安装

(一) 不同节点安装软件

说明:在所有节点安装 ==mha-node== 软件包,在 ==mha 管理==端再安装 mha-manager 软件包

```
[root@mha ~]# yum -y install mha4mysql-node-0.57-0.el7.noarch.rpm
[root@master ~]# yum -y install mha4mysql-node-0.57-0.el7.noarch.rpm
[root@slave1 ~]# yum -y install mha4mysql-node-0.57-0.el7.noarch.rpm
[root@slave2 ~]# yum -y install mha4mysql-node-0.57-0.el7.noarch.rpm
[root@mha ~]# yum -y install mha4mysql-manager-0.57-0.el7.noarch.rpm
```

如果已经提前安装依赖软件,则大家可以使用rpm-ivh直接安装

(二) 配置ssh互信 (免密登录)

说明:

- 1. 在生产环境中几乎都是禁止root远程登陆服务器的,所以ssh免密码登陆要在admin用户下进行配置,这是处于安全角度考虑出发。
- 2. admin用户可以是任意普通用户
- 3. 该普通用户用于mha的管理节点远程访问mysql复制组中的所有主机,完成一些其他工作

第一步:在所有机器上创建一个普通账号admin,密码123

```
# useradd admin
# echo 123|passwd --stdin admin
```

第二步:配置mha主机到其他主机的admin用户互信

```
mha端:
[root@mha ~]# su - admin
[admin@mha ~]$ ssh-keygen -P "" -f ~/.ssh/id_rsa
[admin@mha ~]$ cd .ssh/
[admin@mha .ssh]$ ls
id_rsa id_rsa.pub
[admin@mha .ssh]$ mv id_rsa.pub authorized_keys
[admin@mha .ssh]$ for i in 10 20 30;do scp -r ../.ssh/ 10.1.1.$i:~/;done

测试免密登录:
[admin@mha .ssh]$ ssh 10.1.1.10
[admin@mha .ssh]$ ssh 10.1.1.20
[admin@mha .ssh]$ ssh 10.1.1.30
```

疑问: SSH免密只需要拷贝公钥, 但是以上代码是把整个.ssh目录拷贝过去了。

答:因为MHA的互信,要求不仅仅是MHA免密到MASTER、SLAVE1、SLAVE2,MASTER也要免密到MHA、SLAVE1、SLAVE2...

(三) 配置admin用户的sudo权限

MASTER主机 上:

```
[root@master ~]# vim /etc/sudoers.d/admin

#User_Alias 表示具有sudo权限的用户列表; Host_Alias表示主机的列表

User_Alias MYSQL_USERS = admin

#Runas_Alias 表示用户以什么身份登录

Runas_Alias MYSQL_RUNAS = root

#Cmnd_Alias 表示允许执行命令的列表(命令需要使用完整路径)

Cmnd_Alias MYSQL_CMNDS = /sbin/ifconfig,/sbin/arping

MYSQL_USERS ALL = (MYSQL_RUNAS) NOPASSWD: MYSQL_CMNDS
```

把这个权限分发给SLAVE1与SLAVE2一份(当故障发生时,从服务器也可以自己设置VIP)

```
[root@master ~]# for i in 20 30;do scp /etc/sudoers.d/admin
10.1.1.$i:/etc/sudoers.d/;done
```

测试admin用户是否可以挂载VIP (只能在MASTER机器上挂载VIP)

```
# su - admin
[admin@master ~]$ sudo /sbin/ifconfig ens33:1 10.1.1.100 broadcast 10.1.1.255
netmask 255.255.255.0
[admin@master ~]$ sudo /sbin/arping -fqc 5 -w 5 -I ens33 -s 10.1.1.100 -U
10.1.1.10
[admin@master ~]$ ip a

补充:
arping: 用来向局域网内的其它主机发送ARP请求的指令,可以用来测试局域网内的某个IP是否已被使用。
-f: 收到第一个响应包后退出。
```

- -q: quite模式,不显示输出。
- -c: 发送指定的count个ARP REQUEST包后停止。如果指定了-w参数,则会等待相同数量的ARP REPLY包,直到超时为止。
- -w: 指定一个超时时间,单位为秒,arping在到达指定时间后退出,无论期间发送或接收了多少包。在这种情况下,arping在发送完指定的count(-c)个包后并不会停止,而是等待到超时或发送的count个包都进行了回应后才会退出。
- -I: 指定设备名,用来发送ARP REQUEST包的网络设备的名称。
- -D: 重复地址探测模式,用来检测有没有IP地址冲突,如果没有IP冲突则返回0。
- -S: 设置发送ARP包的IP资源地址
- -U: 无理由的(强制的)ARP模式去更新别的主机上的ARP CACHE列表中的本机的信息,不需要响应。
- -h: 显示帮助页。

侧 创建mha相关配置文件

MHA服务器: 创建工作目录

```
[root@mha ~]# mkdir /etc/mha/
[root@mha ~]# mkdir -p /data/mha/masterha/app1
[root@mha ~]# chown -R admin. /data/mha
```

创建mha局部配置文件:

```
[root@mha ~]# vim /etc/mha/app1.conf
[server default]
# 设置监控用户和密码(修改1)
user=mha
password=123
# 设置复制环境中的复制用户和密码(修改2)
repl_user=slave
repl_password=123
# 设置ssh的登录用户名(修改3)
ssh_user=admin
# 设置监控主库,发送ping包的时间间隔,默认是3秒,尝试三次没有回应的时候自动进行failover
ping_interval=3
# 设置mgr的工作目录
manager_workdir=/data/mha/masterha/app1
# 设置mysql master保存binlog的目录,以便MHA可以找到master的二进制日志(修改4)
master_binlog_dir=/usr/local/mysql/data
# 设置master的pid文件(修改5)
master_pid_file=/usr/local/mysql/data/master.itcast.cn.pid
# 设置mysql master在发生切换时保存binlog的目录(在mysql master上创建这个目录)
remote_workdir=/data/mysql/mha
# 设置mgr日志文件(MHA遇到问题,主要看这个日志)
manager_log=/data/mha/masterha/app1/app1-3306.log
# MHA到master的监控之间出现问题,MHA Manager将会尝试从slave1和slave2登录到master上
secondary_check_script=/usr/bin/masterha_secondary_check -s 10.1.1.20 -s
10.1.1.30 --user=admin --port=22 --master_host=10.1.1.10 --master_port=3306
# 设置自动failover时候的切换脚本(故障发生时,自动挂载VIP到SLAVE1或SLAVE2)
master_ip_failover_script="/etc/mha/master_ip_failover.sh 10.1.1.100 1"
# 设置手动切换时候的切换脚本
#master_ip_online_change_script="/etc/mha/master_ip_online_change.sh 10.1.1.100
1"
# 设置故障发生后关闭故障主机脚本
# shutdown_script="/etc/mha/power_manager"
[server1]
hostname=10.1.1.10
```

```
port= 3306
candidate_master=1
[server2]
hostname=10.1.1.20
port= 3306
candidate_master=1
[server3]
hostname=10.1.1.30
port= 3306
candidate_master=1
```

每上传相应脚本/etc/mha目录,然后更改配置信息,授权

```
[root@mha ~]# ls /etc/mha/
app1.conf master_ip_failover.sh
注意: 脚本内容中要修改网卡名字和连接用户为admin
my $vip = shift;
my $interface = 'ens33'; 网卡名 (38行)
my $key = shift;
...
sub stop_vip() {
    my $ssh_user = "admin"; 用户名 (110行)
    print "======$ssh_stop_vip======\n";
    `ssh $ssh_user\@$orig_master_host \" $ssh_stop_vip \"`;
}
[root@mha ~]# chmod +x /etc/mha/master_ip_*
```

6、检测SSH互信以及MySQL主从状态

MHA:

```
# su - admin
# 检测SSH互信
[admin@mha ~]$ masterha_check_ssh --conf=/etc/mha/app1.conf
# 检测集群状态
[admin@mha ~]$ masterha_check_repl --conf=/etc/mha/app1.conf
```

7、检查MHA状态,然后运行MHA(监控开始)

MHA:

```
[admin@mha ~]$ masterha_check_status --conf=/etc/mha/app1.conf app1 is stopped(2:NOT_RUNNING).

开启MHA Manager监控(关键,代表启动MHA):
[admin@mha ~]$ nohup masterha_manager --conf=/etc/mha/app1.conf --remove_dead_master_conf --ignore_last_failover &

再次查看监控状态:
[admin@mha ~]$ masterha_check_status --conf=/etc/mha/app1.conf app1 (pid:8913) is running(0:PING_OK), master:10.1.1.10
```

```
1. 如果正常,会显示"PING_OK",否则会显示"NOT_RUNNING",说明 MHA监控没有开启
```

- 2. 使用admin用户启动监控,否则会报权限拒绝
- 3. 手动停止监控命令:masterha_stop --conf=/etc/mha/app1.conf

其实到此,咱们MHA就已经配置完毕了!

四、自动Failover测试

1、在MASTER服务器安装测试工具

```
[root@master ~]# yum -y install sysbench
```

2、插入测试数据

```
master服务器上创建测试库test
mysql> create database test charset utf8mb4;
Query OK, 1 row affected (0.17 sec)
mysql> grant all on *.* to 'mha'@'localhost' identified by '123';
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
mysql> exit
Bye
[root@master ~]# sysbench /usr/share/sysbench/oltp_read_only.lua \
--mysql-host=10.1.1.10 --mysql-port=3306 --mysql-user=mha \
--mysql-password=123 --mysql-socket=/tmp/mysql.sock \
 --mysql-db=test --db-driver=mysql --tables=1 \
--table-size=100000 --report-interval=10 --threads=128 --time=120 prepare
mysql> select count(*) from sbtest1;
+----+
count(*)
+----+
  100000
+----+
1 row in set (0.01 sec)
```

3、拍摄快照

MHA、MASTER、SLAVE1、SLAVE2

4、模拟MASTER服务器故障

MHA服务器: 监控日志

```
[root@mgr ~]# tail -f /data/mha/masterha/app1/app1-3306.log
```

```
# service mysqld stop
```

MHA日志显示结果:

故障切换:

```
Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info]
Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] * Phase 3.3: New Master Recovery Phase..

Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info]
Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] Waiting all logs to be applied..

Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] done.

Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] Getting new master's binlog name and position..

Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] binlog.000002:19092502

Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] All other slaves should start replication from here. Statement should be: C

HANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.1.1.20', MASTER_PORT=3306, MASTER_AUTO_POSITION=1, MASTER_USER='slave', MASTER

_PASSWORD='xxx';

Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] Master Recovery succeeded. File:Pos:Exec_Gtid_Set: binlog.000002, 19092502, d13018b2-ecld-1lea-ab5b-000c29d1f40a:1-50

Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] Executing master IP activate script:

Tue Sep 1 17:40:41 2020 - [info] /etc/mha/master_ip_failover.sh 10.1.1.100 1 --command=start --ssh_user=adm in --orig_master_host=10.1.1.10 --orig_master_port=3306 --new_master_port=3306 --new_master_port=3306 --new_master_port=3306 --new_master_port=3306 --new_master_post=10.1.1.20

Unknown option: new_master_password

Enabling the VIP - 10.1.1.100 on the new master - 10.1.1.20
```

VIP漂移:

常见问题

###1、管理节点配置文件错误

```
[root@mgr ~]# cat /etc/mha/app1.conf
[server default]
# 设置监控用户和密码,该用户是master上创建的数据库管理账号,拥有所有权限
user=mha
password=123
# 设置复制环境中的复制用户和密码,注意需要有以下权限:
#REPLICATION SLAVE和REPLICATION CLIENT
repl_user=slave
repl_password=123
# 设置ssh的登录用户名
ssh_user=admin
[server1]
hostname=10.1.1.10
port= 3306
candidate_master=1
[server2]
hostname=10.1.1.20
port= 3306
candidate_master=1
[server3]
```

```
hostname=10.1.1.30
port= 3306
candidate_master=1
注意: 一定要配置正确的IP和端口号
```

2、配置MHA时数据只读设置

```
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info]
                                                                        10.1.1.20(10.1.1.20:3307) Version=5.7.25-log (oldest major version between slaves)
log-bin:enabled
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info]
                                                                              GTID ON
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info]
                                                                              Replicating from 10.1.1.10(10.1.1.10:3307)
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info]
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info]
                                                                         Primary candidate for the new Master (candidate_master is set) 10.1.1.30(10.1.1.30:3307) Version=5.7.25-log (oldest major version between slaves)
log-bin:enabled
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info]
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info]
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] Replicating from 10.1.1.10(10.1.1.10:3307)
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] Current Alive Master: 10.1.1.10(10.1.1.10:3307)
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] Current Alive Master: 10.1.1.10(10.1.1.10:3307)
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] Checking slave configurations..
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] read_only=1 is not set on slave 10.1.1.20(10.1.1.20:3307).
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] read_only=1 is not set on slave 10.1.1.30(10.1.1.30:3307).
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] Checking replication filtering settings.
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] binlog_do_db= , binlog_ignore_db=
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] binlog_do_db= , binlog_ignore_db=
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] Replication filtering check ok.
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [error][/usr/share/perl5/vendor_perl/MHA/Server.pm, ln398] 10.1.1.20(10.1.1.20:3307): User sl
ave does not exist or does not have REPLICATION SLAVE privilege! Other slaves can not start replication from this host.
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [error][/usr/share/perl5/vendor_perl/MHA/MasterMonitor.pm, ln427] Error happened on checking
configurations. at /usr/share/perl5/vendor_perl/MHA/ServerManager.pm line 1403.
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [error][/usr/share/perl5/vendor_perl/MHA/MasterMonitor.pm, ln525] Error happened on monitorin
Sat Apr 11 22:28:22 2020 - [info] Got exit code 1 (Not master dead).
MySQL Replication Health is NOT OK!
```

解决办法:设置从服务器为只读

3、复制用户权限密码错误

- 1. 复制用户slave没有相关权限,REPLICATION SLAVE和==REPLICATION CLIENT==
- 2. 从服务器没有创建复制用户

###4、其他错误

MHA集群至少需要2个slave,所以如果只有一台slave的话,检查也是通不过的!