
# 一、Linux下软件包管理

## (-) 软件包类型

### 1、二进制包

- 什么是二进制包? 有什么特点?
  - 1. 二进制包,指的是已经 1 好了的软件包,只需要==直接安装==就可以使用。
  - 2. 二进制包, ==不需要编译==, 直接下载安装即可
  - 3. 二进制包,需要根据自己的计算机CPU以及操作系统去==选择合适==的
  - 4. 二进制包, 命名方式一般为: xlockmore-5.31-2.el6.x86\_64.rpm



#### 2、源码包

- 什么是源码包?有什么特点?
  - 1. 源码包,指的是程序员写的原始的==程序代码文件==,==不能==够==直接==在计算机上== 运行==。
  - 2. 源码包,需要进行==编译==,变成==二进制的软件包后==,才可安装使用
  - 3. 源码包,一般可以在任何的计算机上安装使用
  - 4. 源码包, 命名方式一般为:
    - 软件包名.tar.gz
    - 软件包名.tar.bz2
    - 软件包名.tar.xz
    - 软件包名.zip

## 3、 二进制源码包(了解)

- 什么是二进制源码包? 有什么特点?
  - 1. 二进制源码包, 是一个==半成品==, 安装后不能直接使用
  - 2. 二讲制源码包,需要使用 rpmbuild 工具重建成真正的 rpm 包或者重建成源码包才可安装使用
  - 3. 二进制源码包, 命名方式一般为:
    - mysql-community-5.7.25-1.el6.==src.==rpm
    - mysql-community-5.7.25-1.el7.==src==.rpm

## (二) 常见的二进制包

系统平台	包类型	工具	在线安装
RedHat/Centos/Fedora/SUSE	rpm	rpm,rpmbuild	yum
Ubuntu/Debian	deb	dpkg	apt

## (三) 总结二进制包和源码包区别

软件包类型	是否编译	安装难易程度	可定制性
二进制包	否	易(直接安装)	差
源码包	是	难(配置—>编译—>安装)	好

# 二、Linux系统中软件包安装方式

## (一) 二进制包

## 1、==rpm工具安装==

- 首先,需要下载好rpm包到本地
- 然后,直接使用rpm工具安装

## 2、yum工具安装

- 首先, 需要配置软件仓库(里面存放很多软件包, 但不一定在本地)
- 然后,使用yum工具安装

## (二)源码包

## 1、根据需求配置

功能的定制

## 2、编译

使用编译器编译成二进制的软件包

## 3、安装

将软件包安装到指定位置

## 4、源码包安装优点

- 1. 可以在==任意平台==上编译安装,编译出来的软件包非常适应所在机器。
- 2. 可以在编译的时候,通过配置, ==对某些功能进行定制==, 开启或关闭相应的功能。

# 三、==二进制rpm包如何管理(重点)==

# (一) 如何获取rpm包

Linux只是内核, Linux发行版本: GNU/Linux

1. RedHat/Centos光盘或官方网站 ftp://ftp.redhat.com

- 2. 推荐网站
  - o www.rpmfind.net
  - o rpm.pbone.net
- 3. 相应软件官方网站
  - http://www.mysql.com
  - http://nginx.org/packages/

## 二 如何选择合适的rpm包

- 1. 选择==适合当前系统==的版本号
  - 。 找不到适合的, 才去尝试别的系统版本号
  - o el6兼容el5; el5无法安装 el6
- 2. 选择==适合当前计算机cpu==的架构
  - o x86 64包,只能安装在64位的系统上
  - 。 i386,i586,i686的软件包可以安装在32和64位系统上
  - o noarch表示这个软件包与硬件构架无关,可以通用
  - 。 32位系统不能安装64位包

建议:建议不要跨大版本号去安装软件包,尽量使用当前系统版本自带软件包安装

## 囯 如何管理rpm包

## 1、==rpm工具管理==

### ① rpm工具安装rpm包

```
# rpm -ivh 软件包
# rpm -ivh xlockmore-5.31-2.el6.x86_64.rpm
注意: 软件包的名字必须写全, xxx.rpm
```

### ② rpm工具卸载rpm包

```
# rpm -e 软件包名字
# rpm -e xlockmore
注意: 卸载软件只需要跟软件包名字即可
```

## ③ rpm包的升级rpm包

```
# rpm -Uvh 软件包或者
# rpm -Fvh 软件包选项说明:
-v:输出详细信息
-h:打印散列标记,一般和-v一起使用
-U:升级软件包,如果该软件包没安装,会自动帮你安装
-F:升级软件包,如果该软件包没安装,不会自动帮你安装
```

#### ④ 查看rpm包相关信息

```
查看已经安装的软件的文件列表
rpm -ql 软件包名
查看未安装的rpm包里的文件列表
rpm -qlp 软件包(xxx.rpm)
查看已经安装的所有rpm包
rpm -qa 软件包名
查看已经安装软件的文档列表
rpm -qd 软件包名
查看已经安装软件的配置文件
rpm -qc 软件包名
查看已经安装软件的详细信息
rpm -qi 软件包名
查看已经安装软件的详细信息
rpm -qi 软件包名
查看指定文件来自哪个rpm包
rpm -qf 文件名
```

### ⑤ rpm工具其他安装选项

```
--force 表示强制
rpm -ivh 软件包 --force 强制安装软件包
rpm -e 软件包名 --force 强制卸载软件包

--nodeps 忽略依赖关系
rpm -ivh 软件包 --nodeps 忽略依赖关系安装
rpm -e 软件包 --nodeps 忽略依赖关系卸载

其他了解:
rpm --import key_file 导入公钥用于检查rpm文件的签名
rpm --checksig package.rpm 检查rpm包的签名
```

## 2、yum工具管理

核心: 需要有一个==软件仓库==,软件仓库指的是来存放软件包和软件包之间的依赖关系地方。

## ① yum工具安装rpm包

```
# yum -y install 软件包名
# yum -y groupinstall "包组名"
注意:
1.其中, -y选项表示取消交互
2.包组里面包含很多的软件包。
```

## ② yum工具卸载rpm包

```
# yum -y remove 软件包名
# yum -y groupremove "包组名"
```

## ③ yum工具升级rpm包

```
# yum update 软件包名
```

### ④ yum工具其他相关选项

```
# yum list   列出仓库里的软件包

# yum repolist   列出可用仓库

# yum clean all   清空yum缓存

# yum makecache   创建yum缓存
```

# 四、源码安装

## (一) 根据需求配置

```
--prefix=... Directories to put files in /usr/local 软件家目录
--bindir=... $prefix/bin 命令的目录
--etcdir=... $prefix/etc 配置文件的目录
--mandir=... $prefix/share/man man 文档路径
--locale=... $prefix/share/locale 语言编码
...
```

#### ##(二) 编译

```
make (使用gcc编译器进行编译)
```

#### ##(三) 安装

```
make install 类似 rpm -ivh
```

## 四 源码安装示例

## 1、安装需求

- 1. 将==axel软件==安装到/opt/axel目录下
- 2. 安装好后可以正常使用

## 2、安装步骤

#### ① 下载软件并解压

```
[root@localhost soft]# tar xf axel-1.0a.tar.gz
[root@localhost soft]# ls
axel-1.0a axel-1.0a.tar.gz
```

## ② 进入到解压目录进行安装

```
[root@localhost soft]# cd axel-1.0a
[root@localhost axel-1.0a]# ls

[root@localhost axel-1.0a]# ls
```

```
API axel.h conf.c conn.c CREDITS ftp.h http.h README tcp.c axel.1 axelrc.example conf.h conn.h de.po gui Makefile search.c tcp.h axel.c CHANGES configure COPYING ftp.c http.c nl.po search.h text.c [root@localhost axel-1.0a]#
```

#### 1) 根据需求配置

```
[root@localhost axel-1.0a]# ./configure --prefix=/opt/axel
```

#### 2) 编译

```
[root@localhost axel-1.0a]# make
```

#### 3) 安装

```
[root@localhost axel-1.0a]# make install

确认成功安装:
[root@localhost axel-1.0a]# ls /opt/axel/
bin etc share
[root@localhost axel-1.0a]# ls /opt/axel/bin/
axel
```

### 3、测试使用

```
使用axel下载文件:
[root@localhost axel]# axel http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
-bash: axel: command not found
```

- ==分析错误产生的可能原因==
  - 1. 命令没有安装
  - 2. ==命令安装了但是找不到==

原因:命令安装了但是不能找到,原因是不知道去/opt/axel/bin目录里找。 说明:系统中有==PATH==环境变量,该变量里保存的是命令的路径,只要PATH中有命令的 所在路径,就可以找到。

- 3. 命令敲错了
- 解决问题

```
查看当前系统默认的环境变量:
[root@localhost axel-1.0a]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
将axel命令临时添加到环境变量中:
[root@localhost axel-1.0a]# export PATH=$PATH:/opt/axel/bin
[root@localhost axel-1.0a]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/root/bin:/opt/axel/bin

永久添加到环境变量:
[root@localhost axel-1.0a]# vi /etc/profile
在文件最后增加如下内容:
export PATH=$PATH:/opt/axel/bin

重新读取配置文件:
[root@localhost axel-1.0a]# source /etc/profile
```

• 再次测试使用

```
再次下载——>成功
[root@localhost axel-1.0a]# axel http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
Initializing download: http://mirrors.163.com/centos/6/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
File size: 1706 bytes
Opening output file RPM-GPG-KEY-CentOS-6
Starting download
```

• man手册后续配置 (可选)

```
查看axel更详细的帮助:
[root@localhost axel]# man axel
No manual entry for axel
原因: 找不到指定的man文档

解决:
[root@localhost axel]# vim /etc/man.config
...
增加如下內容:
MANPATH /opt/axel/share/man
```

### 4、源码卸载软件

```
进入到解压包目录里:

[root@localhost axel-1.0a]# make uninstall //卸载安装

rm -f /opt/axel/bin/axel

rm -f /opt/axel/etc/axelrc

rm -f /opt/axel/share/man/man1/axel.1

[root@localhost axel-1.0a]# make distclean //卸载编译和配置过程

rm -f *.o axel search core *.mo

rm -f Makefile.settings config.h
```

<sup>1.</sup> 编译,就是通过编译工具,把高级语言变成计算机可以识别的2进制语言,计算机只认识1和0。编译程序,就是使用编译工具,把高级语言开发的程序变成计算机可以识别的二进制程序。 <u>2</u>