企业架构双点服务器HA

学习目标和内容

- 1、能够描述高可用HA的作用
- 2、能够理解VIP的切换
- 3、能够描述keepalived作用
- 4、能够理解主master和备backup服务器关系
- 5、能够实现主备服务器高可用配置
- 6、能够实现模拟业务宕机服务切换

一、背景描述及其方案设计

1、业务背景描述

时间: 2009.6-2010.9

发布产品类型: 互联网动态站点 商城

用户数量: 2000-4000 (用户量猛增翻了4倍)

PV: 8000-50000 (24小时访问次数总和)

QPS: 50-100* (每秒访问次数)

DAU: 200-400 (每日活跃用户数)

随着用户量增多,单台WEB服务器,压力越来越大。虽然单台WEB服务器,目前可以完成工作任务。但是如果一旦宕机,用户就完全失去服务了,用户体验特别不好。需要备用一台服务器进行使用, 主服务器宕机之后,快速切换为备用服务器


2、模拟运维设计方案

在之前架构中, 先将数据库服务器单独迁移

LNMP WEB服务器和数据库服务器分离



LNMP WEB服务器实现HA



二、数据库服务器迁移

1、克隆复制虚拟机

server01 WEB服务器 master 192.168.17.102 server02 数据库服务器 192.168.17.100 server03 WEB服务器 backup 192.168.17.101

2、服务器基本配置

根据之前的服务器基本环境的要求进行配置

因为是克隆获取虚拟机,所以只需要进行IP和MAC地址的修改即可。

```
#1、删除原有网卡mac地址记录信息
shell > cd /etc/udev/rules.d
shell > rm -rf 70-persistent-net.rules
#2、删除eth0里的mac地址项 HWADDR参数
#3、修改主机名称
shell > sed -i "s/server01/server02/" /etc/sysconfig/network;
#4、启动之后,把hosts文件对应也做解析
```

##3、数据备份和迁移

①源数据库服务器导出数据

```
#源数据库是server01 在server01上操作
shell > mysqldump -uroot -p --database tp5shop > /root/tp5shop.sql
```

②导入数据到新数据库服务器

```
#因为数据库服务器克隆来的,所有本身具有数据 可以删除了库,模拟新机器,重新导入
mysql > drop database tp5shop;
#创建数据库并导入数据
mysql > create database tp5shop;
mysql > use tp5shop;
mysql > source /root/tp5shop.sql;
```

③在server02 MySQL服务器中建立远程连接用户并授予权限

```
mysql > grant all on tp5shop.* to 'tp5shop'@'192.168.17.%' identified by
'$Abc3721';
```

④修改项目数据库配置文件

```
shell > vim /usr/local/nginx/html/tp5shop/application/database.php
```

修改参考示例:

```
return [
  // 数据库类型
  'type'
               => 'mysql',
  // 服务器地址
  'hostname' => '192.168.17.100',
  // 数据库名
  'database'
                => 'tp5shop',
  // 用户名
  'username' => 'tp5shop',
  // 密码
               => '$Abc3721',
  'password'
  // 端口
   'hostport' => '3306',
```

⑤访问页面,查看业务使用情况

三、高可用服务搭建

1、HA高可用


高可用HA(High Availability)是分布式系统架构设计中必须考虑的因素之一,它通常是指通过设计,减少系统服务不可用的时间。假设系统一直能够提供服务,我们说系统的可用性是100%。如果系统每运行100个时间单位,会有1个时间单位无法提供服务,我们说系统的可用性是99%。==很多公司的高可用目标是4个9,也就是99.99%,这就意味着,系统的年停机时间为0.876个小时==。

描述	通俗叫法	可用性级别	年度停机时间
基本可用性	2个9	99%	87.6小时
较高可用性	3个9	99.9%	8.8小时
具有故障自动恢复能力的可用性	4个9	99.99%	53分钟
极高可用性	5个9	99.999%	5分钟

- ①冗余(多台服务器)
- ②自动切换

备份服务器:

冷备 服务器不启用(域名不解析),使用的时候再开启,需要手动切换 热备 服务器在等待状态(监控主服务器状态),一旦主宕机,备就接管,自动切换 实现热备,引入VIP的切换



通过VIP的方式, 切换主备服务器

- ①默认VIP绑定在主服务器 (master)
- ②master不可用,就切换VIP到备份服务器 (backup)
- ③用户可以使用到连续性更好的服务,通过VIP访问服务器

常用来单独实现高可用的软件:

- ==①keepalived==
- ②heartbeat 较早 属于redhat HA工程的一部分

2、keepalived介绍


Keepalived软件起初是专为LVS负载均衡软件设计的,用来管理并监控LVS集群系统中各个服务节点的状态,后来又加入了可以实现高可用的VRRP功能。因此,Keepalived除了能够管理LVS软件外,还可以作为其他服务(例如:Nginx、Haproxy、MySQL等)的高可用解决方案软件


3、keepalived组成和原理

Keepalived软件主要是通过VRRP协议实现高可用功能的。

VRRP是Virtual Router RedundancyProtocol(虚拟路由器冗余协议)的缩写,VRRP出现的目的就是为了解决静态路由单点故障问题的,它能够保证当个别节点宕机时,整个网络可以不间断地运行。

虚拟路由冗余协议,可以认为是实现路由器高可用的协议,即将N台提供相同功能的路由器组成一个路由器组,这个组里面有一个master和多个backup,master上面有一个对外提供服务的vip(该路由器所在局域网内其他机器的默认路由为该vip),master会发组播,当backup收不到vrrp包时就认为master岩掉了,这时就需要根据VRRP的优先级来选举一个backup当master。这样的话就可以保证路由器的高可用了。





Keepalived的功能体系结构,大致分两层: 用户空间 (user space) 和内核空间 (kernel space)。

内核空间:

主要包括IPVS (IP虚拟服务器,用于实现网络服务的负载均衡)和NETLINK (提供高级路由及其他相关的网络功能)两个部份。

用户空间:

WatchDog: 负载监控checkers和VRRP进程的状况

VRRP Stack: 负载均衡器之间的失败切换FailOver, 如果只用一个负载均衡器,则VRRP不是必须

的。

Checkers: 负责真实服务器的健康检查healthchecking, 是keepalived最主要的功能。换言之,

可以没有VRRP Stack,但健康检查healthchecking是一定要有的。

IPVS wrapper: 用户发送设定的规则到内核ipvs代码

Netlink Reflector: 用来设定vrrp的vip地址等。

keepalived主要使用三个模块,分别是core、check和vrrp。

core模块为keepalived的核心,负责主进程的启动、维护以及全局配置文件的加载和解析。

check负责健康检查,包括常见的各种检查方式。

vrrp模块是来实现VRRP协议的。

4、安装配置启动keepalived

master和backup都需要进行安装,也就是server01和server03机器

#安装keepalived

shell > yum -y install keepalived

主机名称	服务器IP	
server01	192.168.17.102	master
server03	192.168.17.101	backup

keepalived需要使用的目录和文件:

文件或者目录	作用
/etc/keepalived/keepalived.conf	生效的配置文件
/etc/init.d/keepalived	服务器管理脚本
/var/log/messages	日志信息

配置keepalived

①备份主备服务器的配置文件

```
shell > cd /etc/keepalived
shell > cp keepalived.conf keepalived.conf_bak
```

②分别修改主备服务器配置文件

```
shell > vim keepalived.conf
```

示例配置文件说明

```
! Configuration File for keepalived
#发送邮件的配置
global_defs {
```

```
notification_email {
    acassen@firewall.loc
    failover@firewall.loc
    sysadmin@firewall.loc
  notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
  smtp_server 192.168.200.1
  smtp_connect_timeout 30
  router_id LVS_DEVEL
#vrrp协议的配置
vrrp_instance VI_1 {
   #工作模式
   state MASTER
   #监听的网卡
   interface eth0
   #虚拟路由id 需要和备服务器一致
   virtual_router_id 51
   #权重 优先级
   priority 100
   #vrrp包的发送周期 1s
   advert_int 1
   #权限验证
   authentication {
       auth_type PASS
       auth_pass 1111
   }
   #需要绑定切换的VIP
   virtual_ipaddress {
       192.168.200.16
       192.168.200.17
       192.168.200.18
   }
}
```

主服务器

```
! Configuration File for keepalived
global_defs {
   notification_email {
     acassen@firewall.loc
     failover@firewall.loc
     sysadmin@firewall.loc
   }
   notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
   smtp_server 192.168.200.1
   smtp_connect_timeout 30
   router_id LVS_DEVEL
}
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
```

```
auth_pass 1111
}
#master默认只需要修改使用VIP即可
virtual_ipaddress {
    192.168.17.200
}
```

备服务器

```
! Configuration File for keepalived
global_defs {
  notification_email {
    acassen@firewall.loc
    failover@firewall.loc
    sysadmin@firewall.loc
   notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
   smtp_server 192.168.200.1
   smtp_connect_timeout 30
  router_id LVS_DEVEL
}
vrrp_instance VI_1 {
   #修改工作模式为备
   state BACKUP
   interface eth0
   virtual_router_id 51
   priority 100
   advert_int 1
   authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1111
   }
   #注意修改VIP
   virtual_ipaddress {
       192.168.17.200
   }
}
```

③分别按照顺序启动主服务器和备服务器的keepalived

```
shell > service keepalived start
```

④ 查看主备服务器的网卡信息

```
#需要通过ip a命令查看 分别在server01和server03查看 shell > ip a
```

##5、模拟服务器不可用VIP切换

服务器整机不可用,常见于服务器断网,或者断电关机等。

方法一: 模拟主服务器断电关闭

```
#关闭主服务器 VIP所在服务器
```

shell > poweroff

方法二: 模拟主服务器断网

```
#关闭VIP所在服务器的网卡 使其不能够联网 shell > service network stop
```

通过以上实验检测,发现当主服务器整机不可用时, VIP会切换到备用服务器

四、实现服务HA

通过keepalived可以直接实现主服务器整机不可用,实现VIP的切换。保证用户可以通过VIP进行访问服务。

但是实际情况下,往往并不是服务器整机不可用,只是对应的服务或者软件不可用。

比如说: nginx提供的web服务, nginx进程关闭

就需要检测当nginx不可用时,就切换VIP

实现过程分析:

VIP实际是由keepalived进行绑定的,所以当nginx服务不可用时,就关闭当前机器的keepalived即可, 释放VIP。进而绑定到其他备用服务器。

- ①编写服务检测脚本,实现检测nginx是否可用,不可用则关闭当前所在主机的keepalived
- ②在keepalived配置中调用检测服务脚本

1、Nginx服务可用检测脚本

主备服务器都要实现此脚本

①编写测试脚本 赋予执行权限

```
shell > cd /etc/keepalived
shell > vim check_nginx.sh
```

脚本内容:

```
#!/bin/bash
nginx_status=`ps -C nginx --no-header | wc -1`
if [ $nginx_status -eq 0 ];then
    service keepalived stop
fi
```

赋予脚本执行权限 方便之后其他软件调用执行

```
shell > chmod +x check_nginx.sh
```

②测试脚本可用性

启动nginx和keepalived

关闭nginx 执行脚本 查看keepalived是否也关闭

2、模拟宕机实现服务切换

在多台服务器中配置keepalived定时触发检测nginx的脚本模块

```
#在vrrp_instance外上面定义
vrrp_script check_nginx {
    #调用脚本地址
    script /etc/keepalived/check_nginx.sh
    #检测间隔时间
    interval 3
}
#在vrrp_instance里调用
track_script {
    #上线定义的名称
    check_nginx
}
```

##3、实现web服务器高可用

以上案例已经实现了,服务不可用VIP切换到可用服务器。

现在需求用户的服务是连续不间断的,故用户需要通过VIP进行访问

- ①解析域名到VIP
- ②模拟用户访问

五、keepalived的配置补充

脑裂(裂脑): vip出现在了多台机器上。网络不通畅,禁用了数据包,主备服务器没法通讯,造成备服务器认为主服务器不可用,绑定VIP,主服务器VIP不会释放。

解决方案:

- ①双备或者多备模式 BACKUP 通过priority权重来区分谁的优先级更高
- ②单播(定向广播)的方式 (一些特定环境禁用了组播方式)
- ③时间不同步 服务器时间校时

1、非抢占模式

①nopreempt

在主备服务器的配置文件, vrrp_instance段中

②设置state工作模式为BACKUP

两个keepalived节点都启动后,默认都是BACKUP状态,双方在发送组播信息后,会根据优先级来选举一个MASTER出来。由于两者都配置了nopreempt,所以MASTER从故障中恢复后,不会抢占vip。这样会避免VIP切换可能造成的服务延迟。

2、单播模式

一些特定环境下不允许发送组播,造成备服务器无法收到vrrp包,可能会造成脑裂现象。可以通过单播的方式解决。

单播示例配置:注意此语法在keepalived1.2.11版本以上支持

主服务器server01配置

```
#在vrrp_instace段中加入
#本地IP
unicast_src_ip 192.168.17.102
unicast_peer {
    #对象IP 发送vrrp包给备服务器
    192.168.17.101
}
```

备服务器server03配置

```
#在vrrp_instace段中加入
#本地IP
unicast_src_ip 192.168.17.101
unicast_peer {
    #对象IP 发送vrrp包给备服务器
    192.168.17.102
}
```

tcpdump抓vrrp包的方式:

```
shell > tcpdump vrrp -n
```