

나의 여가 사용 설명서

특수교육대상학생을 위한 여가생활 웹앱 · 교사용

「나의 여가」는 학생이 여가를 스스로 **고르고 · 계획하고 · 해 보고 · 기록하고 · 모아 두는** 한 바퀴를 경험하도록 만든 웹앱입니다. 잘 만든 결과물보다 **내가 골랐다 · 내가 했다**는 경험이 목적입니다. 실내 20가지 · 실외 20가지 활동을 담았고, 학생마다 **일기 수준(3단계)**과 **계획 방식**을 따로 정할 수 있습니다. 설치할 것은 없고 인터넷 주소만 열면 바로 씁니다.

1. 시작하기

항목	내용
여는 방법	브라우저 주소창에 안내받은 웹 주소 를 입력합니다. 설치·로그인은 없습니다. 크롬 이나 엣지 를 권장합니다.
기기	전자칠판 · 태블릿 · 노트북 모두 됩니다. 화면 크기에 맞춰 저절로 조정됩니다. 태블릿은 가로로 눕혀 주세요 — 가로 화면에 맞춰 만든 앱입니다.
인터넷	처음 열 때만 필요합니다. 학생 기록은 인터넷 없이 그 기기 안에 저장됩니다.

가장 먼저 하실 일 — 표지 오른쪽 위 **톱니바퀴(선생님 설정)**를 누르고 순서대로 하시면 됩니다.

- 13. 예시 자료 · 초기화**에서 **「예시 자료 모두 지우기」** — 처음 열면 맛보기용 「학생 1」과 예시 기록이 들어 있습니다. 눌러 보며 익히신 뒤 지우셔도 됩니다.
- 1. 우리 반 학생**에서 학생을 추가하고 캐릭터를 정합니다.
- 2번에서 학생을 고른 다음 3. 일기 쓰기 수준과 4. 계획 방식**을 정합니다 (학생마다 따로 저장됩니다).
- 7. 함께하는 사람** 선택지에서 그 학생이 쓸 사람만 겁니다 — 언니·누나·형·오빠가 모두 있으니 맞는 것만 남기시면 됩니다.

2. 화면 둘러보기

표지 → 학생 고르기 → 캐릭터 고르기 → **나의 여가**(네 코너) 순서로 들어갑니다. 네 코너가 한 줄에 넷으로 놓이며, 여기가 모든 활동의 출발점입니다.

코너	이름	하는 일
계획하GO!	여가 계획하기	오늘 하고 싶은 여가를 고르고 계획표를 만듭니다.
알아보GO!	여가 지도	실내·실외 섬을 다니며 활동에 표시를 합니다.
기록하GO!	여가 일기	한 일과 기분을 기록하고 그림일기를 만듭니다.
모아보GO!	여가 포트폴리오	네 가지를 한곳에 모아 보고 인쇄·전시합니다.

※ 「○○하GO!」는 선생님이 부르는 이름입니다. 학생 화면에는 하는 일(여가 계획하기)만 나옵니다. 「오늘은 계획하GO! 해 볼까?」처럼 말로 부르시면 활동이 이어집니다.

어디서나 같은 규칙

- 왼쪽 위 **파란 화살표**는 앞 단계로. 오른쪽 위에는 늘 **홈 · 전체 화면 · 선생님 설정 · 학생 이름표**가 있습니다 — **홈**은 어느 화면에서든 네 코너로, **학생 이름표**는 어디서든 다른 학생으로 바꿉니다.
- 스피커 그림**은 그 화면의 말을 읽어 줍니다. 글을 못 읽는 학생도 혼자 할 수 있습니다.
- 고른 것은 진한 파랑, 묻는 자리는 연한 파랑** 알약입니다.
- 화면에 **스크롤이 생기지 않습니다**. 고를 것이 많으면 좌우 ◀ ▶ **화살표**로 넘깁니다.
- 계획·일기를 쓰다가 **나가면 「여기까지 저장할까요?」**를 묻고, 다음에 **이어서** 할 수 있습니다.

3. 계획하GO! — 여가 계획하기

실내·실외 고르기 → 활동 고르기 → 함께하는 사람·날짜·장소 순으로 묻고, 마지막에 **계획표 한 장**이 만들어집니다. 고를 수 있는 것은 **활동 40가지**(실내 20·실외 20) · **함께하는 사람 16** · **장소 20**이며, 목록에 없는 것은 **직접 쓰기**로 써 넣습니다.

계획 방식	묻는 내용
쉬운 계획	활동 · 함께하는 사람 · 날짜 · 장소
자세한 계획	쉬운 계획에 더해 시간 · 준비물 · 메모 까지 — 쉬운 계획의 계획표에는 준비물 줄이 나오지 않습니다. 묻지 않은 것을 달한 것처럼 적지 않기 위해서입니다.

계획표를 인쇄하면 학습지가 함께 나옵니다. 아래 반쪽에 그 학생 단계에 맞는 쓰기 칸이 붙어, 종이 한 장이 곧 학습 자료가 됩니다.

- 1단계 따라 쓰기 — 같은 문장이 연한 글씨로
- 2단계 빠진 낱말 찾아 쓰기 — 낱말 상자를 보고 채움
- 3단계 나만의 문장으로 다시 쓰기 — 빈 줄만

활용 팁 계획을 세운 날에는 나의 여가 첫 화면에 오늘의 여가 계획 카드가 나타납니다. 활동을 마친 뒤 **활동을 했어요**를 누르면 계획 내용이 일기에 그대로 옮겨져 다시 고르지 않아도 됩니다. 계획이 여럿이면 ◀ ▶로 넘겨 봅니다.

4. 알아보GO! — 여가 지도

여가 섬(실내)과 여가 섬(실외)을 다니며, 활동마다 나에게 어떤 활동인지 표시하는 곳입니다. 표시한 것만 모아 보는 모아보기도 있습니다.

표시	그림	뜻	표시	그림	뜻
해봤어요	발바닥	한 번이라도 해 본 활동	도전하고 싶어요	별	다음에 해 보고 싶은 활동
좋아해요	하트	내가 좋아하는 활동	잘 모르겠어요	물음표	더 해 보고 정하고 싶은 활동

나의 여가 도장판 지도 맨 위에 있습니다. 5개를 해볼 때마다 발자국 도장이 하나씩 찍히고, 40개를 다 해보면 도장 여덟이 찹니다. 「3 / 40개」는 활동 40개 가운데 3개를 해봤다는 뜻입니다.

여기서 한 표시가 다른 코너로 이어집니다. 일기를 저장하면 그 활동에 해봤어요가 저절로 표시되고, 일기의 마지막 물음 「또 하고 싶나요?」도 지도 표시로 이어집니다. 포트폴리오의 지도도 이 표시를 그대로 씁니다.

5. 기록하GO! — 여가 일기

학생 수준에 따라 세 단계로 나뉩니다. 묻는 내용은 세 단계가 똑같고, 다른 것은 학생이 스스로 하는 정도뿐입니다. 공통 뼈대는 언제 → 누구와 → 어디에서 → 무엇을 → 기본입니다.

단계	이름	학생이 하는 일
1단계	그림으로 골라 쓰기	질문마다 그림을 골라 문장이 저절로 만들어집니다.
2단계	문장 틀 완성하기	낱말을 골라 빈칸을 채워 문장을 완성합니다. 「가장 기억에 남는 것」과 「다음에는」을 더 묻습니다.
3단계	자유롭게 쓰기	뼈대를 한 줄씩 쓴 뒤 내 말로 일기를 씁니다. 키보드 / 손글씨를 고릅니다.

완성 화면 — 여기서 고치고 저장합니다

자리	하는 일
왼쪽 「그림」	그림 자리·크기 바꾸기(끌어서 옮김) · 그림 다시 그리기
왼쪽 「글」	노란 칸을 눌러서 바로 고쳐 씁니다. 고른 낱말로 되돌리기로 되돌릴 수 있고, 그 아래 「원고지에 손으로 쓰기」가 있습니다.
왼쪽 아래	낱짜·사람·장소 바꾸기 · 일기 저장하기
오른쪽	완성된 그림일기. 왼쪽에서 고치면 바로 바뀝니다.

원고지에 손으로 따라 쓰기 — 전자칠판 · 태블릿

「글」 칸의 「원고지에 손으로 쓰기」를 누르면 흐린 글자가 깔린 원고지가 열립니다. 손가락이나 펜으로 그 위를 덮어 씁니다(색·굵기 고르기, 지우개 있음). 다 썼어요를 누르면 쓴 글씨가 그림일기의 원고지 자리를 그대로 대신하고, 인쇄와 포트폴리오에도 학생 글씨로 나옵니다. ※ 손으로 쓴 것은 그림으로 남습니다. 따라 쓰기 · 힌트 보고 쓰기 · 빈 칸으로 인쇄할 때는 손글씨가 빠지고 빈 칸이 나옵니다 — 학생이 새로 쓸 종이이기 때문입니다.

글 칸을 비워 두어도 다음으로 넘어갑니다. 한 칸에서 막힌 학생도 일기를 끝낼 수 있게 한 것입니다. 안 쓴 칸은 마지막 화면에서 모아 알려 주고, 누르면 그 질문으로 바로 돌아옵니다. 1·2단계 「가장 기억에 남는 것」에는 직접 쓰기 칸이 있어 글과 사진을 넣을 수 있습니다.

6. 그림일기와 인쇄

일기를 저장하면 A4 그림일기 한 장이 만들어집니다. 인쇄 모양은 단계마다 다릅니다.

단계	칸 모양	고를 수 있는 인쇄 모양
1단계	원고지 칸	글자(완성된 글이 다 나옴) · 따라 쓰기(연한 글씨 위에 따라 씀)
2단계	원고지 칸	따라 쓰기 · 힌트 보고 쓰기 — 이 모양을 고르면 힌트 보기 단추가 나타나고, 그림 자리에 완성된 문장이 원고지 칸 모양 그대로 크게 떠서 띄어쓰기 자리까지 보고 베낄 수 있습니다.

그림일기 화면 아래에 **A4 인쇄하기 · 원고지에 손으로 쓰기 · 나의 일기 모음 보기**가 있습니다. **일기 모음**에서는 날짜별로 쌓인 일기를 보고 고칠 수 있으며, **책으로 인쇄**도 여기서 합니다 (위 표의 인쇄 모양 그대로 — 1·2단계는 둘, 3단계는 셋).

7. 모아보GO! — 여가 포트폴리오

네 코너에서 만든 것을 **한곳에 모아 두는 곳**입니다. 첫 화면은 왼쪽에 **나**(캐릭터·이름), 오른쪽에 **큰 창** 넷이 놓입니다.

창	내용
내가 세운 계획	계획을 한 줄에 셋씩 봅니다. 누르면 내가 쓴 계획표가 그대로 열리고, 아래 계획 모음 인쇄 하기로 한 번에 냅니다.
나의 여가지도	표시한 활동을 실내 창 · 실외 창 으로 나누어 봅니다. 여기에서 나만의 여가 지도 직접 완성 하기로 들어갑니다 (8번).
나의 일기장	일기 카드마다 전시할래요 · 그림일기 · 일기 고치기 가 있습니다. 아래 일기장 모두 인쇄 는 그 학생 단계에 맞는 인쇄 모양으로 나옵니다.
나의 한마디	학생이 스스로 쓰는 마무리 글 입니다. 일기와 같은 세 단계이며 세 칸으로 이어집니다 — 나의 한마디(「나는 ○○○을 할 때 △△△」 문장 만들기 · 고른 그림이 함께 나와 글을 못 읽는 학생도 압니다) → 돌아보기(네 문장의 빈칸 채우기 · 줄마다 읽어주기) → 나의 한마디 모음(인쇄에 나가는 종이 그대로 보고 인쇄).

나의 여가 포트폴리오 책자 — 첫 화면 **나 칸** 바로 아래 단추를 누르면 네 코너가 한 권으로 이어져 나옵니다 (표지 → 내가 세운 계획 → 나의 여가지도 → 나의 일기장 → 나의 한마디). 표지에는 학생의 캐릭터·이름·기간이 들어가고, 아무것도 없는 코너는 건너뛴니다.

선생님 도구 — 모아서 인쇄 · 전시

맨 위 줄의 **선생님 도구**를 누르면 한 창에 모여 있습니다. (학생 화면에 보일지는 **선생님 설정** → 6번에서 정합니다.)

단추	나오는 것
전시판형	A3 가로 두 장 . 앞장은 대표 사진·좋아하는 활동·새롭게 도전한 활동 요약, 뒷장은 여가 지도 한 장 입니다. 둘을 나란히 붙이면 교실 게시판 한 칸이 됩니다.
책자형	표지 · 학생 소개 · 활동 기록 · 전시 일기 · 좋아하는 활동을 A4 여러 쪽 으로 이어서 내고, 마지막에 여가 지도가 A4 가로 한 장 으로 붙습니다. 칸이 이어져 채워지므로 아래가 텅 빈 종이가 나오지 않습니다.
교실 TV 전시	전시하기로 고른 일기를 화면에 한 장씩 넘겨 보여 줍니다 (← → 로도 넘김).
일기장 인쇄	이 기간의 그림일기를 한꺼번에 — 따라쓰기 판 · 빈칸 판 도 여기서 바로 뽑습니다.

8. 나만의 여가 지도 직접 완성하기

여가 포트폴리오 → 나의 여가지도로 들어가 위쪽 큰 알약을 누르면, 학생이 활동을 **직접 끌어다 붙이는 지도**가 열립니다.

순서	사용 방법
1	지도 안 아래쪽 띠 에서 활동을 누르면 지도에 붙습니다. 남은 활동이 없으면 띠가 사라집니다 . 지도에는 지도에서 표시한 활동만 붙일 수 있습니다.
2	붙은 활동을 끌어서 실내 섬·실외 섬 원하는 자리로 옮깁니다.
3	활동을 한 번 누르면 크게 · 작게 · 지도에서 빼기 가 나타납니다.
4	맨 위 A3로 인쇄 하기로 완성한 지도를 뽑습니다. 테두리 색 — 갈색 해봤어요 · 분홍 좋아해요 · 노랑 도전 · 회색 모르겠어요.

지도 종이는 어디에서 뽑느냐에 따라 **저절로** 갈립니다 — **벽에 붙일 것은 A3 가로**(이 화면의 「A3로 인쇄하기」 · 선생님 설정의 「빈 여가 지도」 · 전시판형)로 크게 뽑고, **포트폴리오 책자 안에서는 A4 가로**입니다. 책은 묶을 것이라 한 장만 A3면 접어 넣어야 하고, 넘길 때마다 펼쳤다 접다가 그 장이 먼저 찢어집니다.

종이로 하기 — 빈 지도와 활동 라벨

화면에서 끌어 붙이는 것과 **같은 일을 종이로**도 합니다. **선생님 설정** → **종이로 하기**에 있습니다.

인쇄	내용
빈 여가 지도	A3 가로 한 장 . 두 섬만 있고 활동은 비어 있습니다. 이름 쓰는 자리와 네 표시 설명이 함께 나옵니다.
활동 라벨 40개	A4 석 장 이 이어져 나오고, 실내 20 · 실외 20이 한 장(40칸) 에 딱 들어갑니다. 1장 그림만 (글을 아직 못 읽는 학생) · 2장 그림+글자 · 3장 글자만 (글을 읽는 학생) — 학생에 맞는 한 장만 골라 쓰시면 됩니다.

라벨지 규격을 고를 수 있습니다 — 가지고 계신 라벨지에 맞춰 고르시면 그 칸 크기대로 인쇄됩니다. 폼텍 **LS-3102** 40칸 47×26.9mm (기본) · **48칸** 33×33mm · 폼텍 **LS-3104** 27칸 62.7×30.1mm · 폼텍 **LS-3106** 24칸 64×34mm.

칸 수만 같고 크기가 다른 제품이 많습니다. 사시기 전에 칸 크기를 확인하시고, 먼저 일반 종이에 한 장 뽑아 라벨지에 대어 보세요. 라벨지가 없으면 일반 종이에 인쇄해 오려 붙여도 됩니다.

※ A3 지도의 섬 하나에는 기본 칸 크기로 **15개쯤** 붙습니다. 활동은 40개이니 다 붙지는 않습니다 — 라벨은 40개를 다 뽑아 드리니 학생과 함께 골라 붙이시면 됩니다.

9. 선생님 설정

표지 오른쪽 위의 **톱니바퀴**를 누르면 열리고, 고친 내용은 **바로 저장**됩니다. 표지로 돌아가려면 맨 위 줄의 「**처음 화면(표지)**」으로」를 누릅니다. **2번에서 학생을 고른 다음** 아래 항목을 정하면 학생별로 따로 저장됩니다.

항목	내용	항목	내용
1. 우리 반 학생	추가·수정·삭제. 캐릭터 단추로 캐릭터 화면에 갑니다.	8. 기본 선택지	보여 줄 기분을 고르고 직접 추가
2. 어느 학생의 설정	아래 설정을 적용할 학생	9. 보여줄 활동	활동 숨기기 · 우리 반 활동 더하기
3. 일기 쓰기 수준	1 · 2 · 3단계 (인쇄 모양도 여기에 따름)	10. 포트폴리오 기간	한 달 · 두 달 · 한 학기 · 일 년 · 직접
4. 계획 방식	쉬운 계획 / 자세한 계획	11. 학생의 기록	계획·일기·표시를 한 눈에
5. 음성 · 사진 · 목소리	읽어주기·사진 켜고 끄기. 이 기기에 깔린 목소리를 눌러 들어 보고 고릅니다.	12. 백업 · 불러오기	가장 중요합니다 (10번 참고)
6. 학생 화면에 도구 보이기	포트폴리오의 인쇄·판형 도구	13. 예시 자료 · 초기화	예시 자료 넣기·지우기 · 전체 초기화
7. 함께하는 사람	보여 줄 사람 고르기 · 남/여 그림 고르기	종이로 하기	빈 여가 지도 · 활동 라벨 (8번 참고)

「**내 그림 넣기**」 우리 반 활동 · 사람 · 기분을 더할 때 **이 컴퓨터의 그림 파일**을 골라 넣을 수 있습니다. 넣은 그림은 학생 사진과 같은 곳에 저장되고 **백업 파일에 함께 담겨** 다른 컴퓨터로도 옮겨집니다 — 앱 폴더에 파일을 넣을 필요가 없습니다. ※ 사람·기분·활동을 모두 끌 수는 없습니다 — 학생 화면에 고를 것이 없어지므로 마지막 하나는 남습니다.

10. 자료 저장 및 백업 (가장 중요합니다)

항목	확인 사항
저장 위치	학생 기록·사진은 그 기기의 브라우저 안에 저장되며 밖으로 전송되지 않습니다.
백업	학기당 한 번 이상 선생님 설정 → 12. 백업 · 불러오기 → 전체 백업 내보내기 로 파일을 보관해 주세요.
옮기기	다른 컴퓨터에서 이어 쓰려면 백업 불러오기 로 넣습니다.

꼭 기억해 주세요

학생 기록은 **기기 안에만** 있습니다. 컴퓨터를 바꾸거나 교실을 옮기기 전에는 **반드시 백업 파일을 먼저 내보내** 주세요.

브라우저의 **인터넷 사용 기록·쿠키·사이트 데이터**를 삭제하면 그 동안 쌓인 기록도 함께 사라지며 **되돌릴 수 없습니다**.

11. 자주 묻는 질문

학생 기록이 어디에 저장되나요?

인터넷이 아니라

사용한 기기의 브라우저 안

입니다. 다른 컴퓨터에서 열면 보이지 않습니다. 옮기려면

선생님 설정 → 12. 백업 · 불러오기

를 쓰세요.

화면이 이전 상태로 보여요.

Ctrl + Shift + R 로 새로고침해 주세요. 브라우저에 저장된 이전 화면이 나타난 것입니다.

인쇄했더니 색과 바탕이 안 나와요.

인쇄 창에서

「배경 그래픽」

을 켜 주세요. 브라우저는 기본으로 꺼 둡니다.

소리가 나오지 않아요.

오른쪽 위

소리 끄기

가 켜져 있는지,

선생님 설정 → 5. 음성 안내

가 꺼져 있지 않은지 확인해 주세요. 받쳐 주지 않는 브라우저도 있습니다 —

크롬

이나

엣지

로 여시면 됩니다.

기기마다 읽어 주는 목소리가 달라요.

목소리는 앱이 아니라 기기가 가진 것

입니다.

선생님 설정 → 5번

에서

기기마다 한 번씩

같은 이름의 목소리를 골라 주시면 세 기기가 같은 소리로 읽어 줍니다.

글씨나 그림이 작아 보여요.

오른쪽 위

전체 화면

을 눌러 주세요.

태블릿은 가로로 눕혀

주시고, 브라우저 확대(**Ctrl** + **+**)도 됩니다.

저장한 일기를 고치고 싶어요.

포트폴리오 → 나의 일기장

에서

일기 고치기

를 누르면 완성 화면이 열립니다. 고친 뒤 왼쪽 위

나의 일기장으로 돌아가기

로 돌아옵니다.

수업 중에 다른 학생으로 바꾸고 싶어요.

오른쪽 위

학생 이름표

를 누르면 「누가 할까요?」가 뜹니다. 이름을 누르면 바로 바뀝니다.

학생이 일기를 쓰다 말고 나가면?

나가기 전에

「여기까지 저장할까요?」

를 묻습니다. 저장하면 다음에

「이어서 할까요?」

를 묻고 쓰던 자리 그대로 이어집니다. (이 임시 기록은 백업 파일에 담기지 않습니다.)

계획을 세웠는데 포트폴리오에 안 보여요.

앞으로 할 계획

도 함께 나옵니다. 그래도 안 보이면

선생님 설정 → 10. 포트폴리오 기간

이 그 날짜를 담고 있는지 확인해 주세요.

이 웹앱은 특수교육 현장에서 활용할 수 있도록 제작했습니다. 학급과 학생의 특성에 맞게 설정하여 활용해 주세요.