## Triggery

## Trigger

- Trigger je procedurální kód, který lze spouštět automaticky před/namísto/po každém provedení příkazu INSERT, DELETE nebo UPDATE na vybrané tabulce.
- Spouští se automaticky na základě některé z uvedených událostí, ručně se nespouští.
- Trigger je navázán na tabulku, při zrušení tabulky příkazem DROP je zrušen i trigger.
- Použití: Pokročilé kontroly integrity databáze (např. správnosti vkládaných dat při kontrole lze uvažovat související data z více tabulek), automatické archivování starých dat, kopírování dat, logování do souboru nebo tabulky (audit, žurnál), plnění atributu primárního klíče číslem ze sekvence apd.

## Trigger – vytvoření

```
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER <název triggeru>
{BEFORE|AFTER|INSTEAD OF} {INSERT|DELETE|UPDATE}
[OF <seznam atributů>] ON <název tabulky>
[FOR EACH ROW [WHEN <podmínka>]]
[DECLARE
    -- u triggeru se uvádí DECLARE (oproti proc./funkcím)]
BEGIN
    výkonná sekce
[EXCEPTION
    sekce pro zpracování výjimek]
END;
```

 Pokud neuvedeme FOR EACH ROW, trigger se vyvolá jen jednou pro danou událost; jinak se vyvolá vícekrát – pro každý řádek tabulky ovlivňovaný INSERTem/UPDATEm/DELETEm a v kódu triggeru budou pak dostupné pseudoobjekty :NEW a :OLD (s původními a novými hodnotami v řádku).

### Trigger – zrušení

• Syntaxe:

DROP TRIGGER <název triggeru>;

nebo automaticky při rušení tabulky:

```
DROP TABLE <název tabulky>;
```

## Typy triggerů

- Existují následující typy triggerů:
  - DDL triggers: Před, po nebo místo zavolání nějakého DDL příkazu (například GRANT, REVOKE, TRUCATE apod.) se zavolá trigger.
  - Statement-level triggers: Takový trigger se zavolá při změně tabulky pomocí DML příkazu (INSERT / UPDATE / DELETE).
     Nemá ale informace o tom, co se bude přidávat / měnit v databázi ... hodí se pouze pro logování jaký uživatel kdy zavolal nějakou DML operaci.
  - Row-level triggers: Tyto triggery se používají pro auditování změn v nějaké tabulce, protože se volají pro každý zpracovaný řádek.
  - Compound triggers: Kombinace statement a row-level triggers.
  - System-level triggers: Umožňují auditování server startup / shutdown, user logon / logoff apod.

#### Trigger FOR EACH ROW

- Pokud je trigger prováděn pro každý řádek ovlivňovaný INSERTem/UPDATEm/DELETEm (FOR EACH ROW), v těle triggeru jsou dostupné předdefinované pseudoobjekty:
  - :NEW reprezentující nový záznam s novými hodnotami v řádku (po provedení INSERT/UPDATE/DELETE),
  - :OLD reprezentující původní záznam s původními hodnotami (před provedením I/U/D).
- Nepovinná část WHEN <podmínka> umožňuje spouštět FOR EACH ROW trigger navíc pouze pro takové řádky, jejichž atributy vyhovují zadané podmínce.

## Trigger FOR EACH ROW – příklad

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TR_zaloha_zamestnancu
BEFORE DELETE ON zamestnanec FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO byvaly_zamestnanec(id, jmeno,
   prijmeni, ukonceni_pomeru)
   VALUES (:OLD.id, :OLD.jmeno, :OLD.prijmeni, SYSDATE);
END;
```

#### BEFORE/AFTER ... FOR EACH ROW

- Pokud se jedná o BEFORE trigger (trigger je volán ještě před provedením I/U/D), údaje v záznamu :NEW lze v triggeru měnit (modifikovat výsledné hodnoty, které budou v řádku po provedení I/U/D). To samozřejmě pro DELETE nemá smysl.
- V AFTER triggeru nemůžeme již modifikovat hodnoty v :NEW (změna se do tabulky nepromítne), ale máme zde každopádně dostupné hodnoty z :OLD.
- Vyvoláním výjimky ven z BEFORE triggeru lze zabránit provedení následného dotazu I/U/D (lze zabránit např. vložení řádku při dosažení určitého "maximálního povoleného" počtu záznamů, za určitých podmínek zabránit smazání…). Pro AFTER trigger také funguje zabránění provedení I/U/D vyvoláním a neošetřením výjimky.

## Použití triggeru pro zajištění autoinkrementace I.

- Chceme, aby se číslo ve sloupci tabulky automaticky navyšovalo pro každý nově vložený řádek (typické pro celočíselný primární klíč), aniž bychom při INSERTu museli sami volat sekvenci (<jméno sekvence>.NEXTVAL).
- Některé databázové systémy mají možnost označit takový sloupec jako AUTOINCREMENT (MySQL), Oracle nikoliv.
- V Oracle použijeme sekvenci a trigger, který zajistí, že se při každém INSERTu použije další číslo ze sekvence – viz. následující.

## Použití triggeru pro zajištění autoinkrementace II.

• Nadefinujeme sekvenci:

**CREATE SEQUENCE** AERO.zamestnanec\_seq;

# Použití triggeru pro zajištění autoinkrementace III.

 Nadefinujeme trigger automaticky spouštěný před INSERTem pro každý řádek – trigger doplní do nově vkládaného řádku číslo ze sekvence:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER tr_zamestnanec_seq
BEFORE INSERT ON zamestnanec FOR EACH ROW

BEGIN
if :new.zamestnanec_id is null then
:new.zamestnanec_id := zamestnanec_seq.nextval;
end if;

END;

Poznámka: dříve bylo nutné použít tento zápis:
SELECT zamestnanec seq.NEXTVAL
```

INTO : NEW.zamestnanec id FROM dual;

## Použití triggeru pro zajištění autoinkrementace IV.

 Volitelně můžeme také chtít zabránit pokusu o UPDATE hodnoty získané ze sekvence:

#### CREATE OR REPLACE TRIGGER

```
AERO.tr_zamestnanec_seq_upd AFTER UPDATE OF
zamestnanec_id ON AERO.zamestnanec FOR EACH ROW
BEGIN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010,'Cannot update
column zamestnanec_id in table AERO.zamestnanec
as it uses sequence.');
END;
```

## Trigger pro více událostí (I/U/D)

Trigger může být spouštěn např. po každém I, U a D:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TR zaznam historie
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON moje tabulka FOR EACH ROW
BEGIN
  IF INSERTING THEN
    INSERT INTO historie (typ akce, cas, uzivatel, ...)
   VALUES ('INSERT', SYSDATE, USER, :NEW.atr1, ...);
 ELSIF UPDATING THEN
    -- ulozeni puvodnich hodnot z :OLD
    INSERT INTO historie (typ akce, cas, uzivatel, ...)
    VALUES ('UPDATE-OLD', SYSDATE, USER, :OLD.atr1, ...);
    -- ulozeni novych hodnot z :NEW
    INSERT INTO historie (typ akce, cas, uzivatel, ...)
   VALUES ('UPDATE-NEW', SYSDATE, USER, :NEW.atr1, ...);
 ELSIF DELETING THEN
    INSERT INTO historie (typ akce, cas, uzivatel, ...)
   VALUES ('DELETE', SYSDATE, USER, :OLD.atr1, ...);
 END IF;
END;
```

Aktuální datum a čas

Jméno DB uživatele

#### Použití triggeru pro zajištění integrity dat

 Pomocí triggerů lze provádět nejrůznější kontroly pro zajištění správnosti dat v databázi – přehledně na jednom místě, doplňková kontrola ke kontrole v aplikaci nad DB:

```
/* Trigger kontrolujici interval
<datum porizeni letadla, cas odletu> */
CREATE OR REPLACE TRIGGER AERO.TR let int porizeni casodl
BEFORE INSERT ON AERO.let FOR EACH ROW
DECLARE
  datum porizeni letadla DATE;
BEGIN
  SELECT datum porizeni INTO datum porizeni letadla
  FROM AERO.letadlo
  WHERE letadlo id = :NEW.letadlo id;
  IF datum porizeni letadla > :NEW.cas odletu THEN
    RAISE APPLICATION ERROR (-20103,
    'Letadlo nemuze odletat v dobu, kdy jeste neni koupeno.');
  END IF;
END;
```