Ubuntu更换清华源与搭建共享文件夹的教程

1. Ubuntu官方源下载速度缓慢,需要更换国内源

【解决】:通过网络查询,笔者找到了更换国内源的方法

操作步骤:

拷贝系统源

sudo cp /etc/apt/sources.list /mnt/hgfs/UbuntuShare/

打开系统源文件,将其中的内容替换为国内源,保存

sudo gedit /etc/apt/sources.list

更新

sudo apt update

这里笔者使用的是清华源,等待更新后就可以使用了。

2. Ubuntu虚拟机与Windows主系统之间的文件通信不便。

【解决】:通过网络查询,笔者采用"共享文件夹"的方式,实现了Ubuntu虚拟机与Windows系统的文件通信。其中操作参考了<u>Vmware设置共享文件夹</u>这篇博客。

操作步骤:

- # VMware WorkStation界面下,选中需要共享文件夹的虚拟机,右键,设置
- # 在设置界面顶端,选项-共享文件夹-总是启用
- # 在共享文件夹标签下,添加共享文件夹路径,启用,不勾选只读
- # 启动虚拟机
- # 在/mnt目录下建立子目录/hgfs

cd /mnt

sudo mkdir hgfs

将共享文件夹挂载到/mnt/hgfs目录下,并将其权限设置为用户权限

sudo /usr/bin/vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other -o uid=1000 -o
gid=1000 -o umask=022

注意这里的uid与gid需要根据用户的id来决定,可以使用id命令查看

这样我们就实现了共享文件夹这一功能,但是到这里该操作还有缺陷,每当虚拟机重新启动,挂载的共享文件夹会解挂,需要重新挂载。

于是笔者考虑能否开机运行挂载指令,经过网络查询,在<u>Ubuntu20.04开机自动运行脚本(命令)</u>这篇博客中笔者找到了具体操作。

操作步骤:

创建rc-local.service文件

sudo cp /lib/systemd/system/rc-local.service /etc/systemd/system

修改/etc/systemd/system/rc-local.service

sudo gedit /etc/systemd/system/rc-local.service

创建rc.local文件,写入挂载命令

sudo gedit /etc/rc.local

给rc.local加上可执行权限

sudo chmod +x /etc/rc.local

重启虚拟机检查共享文件夹目录

rc.local 文件:

```
#!/bin/sh
sudo /usr/bin/vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other -o uid=1000 -o
gid=1000 -o umask=022
exit 0
```

笔者在加入了开机运行挂载指令后,/mnt/hgfs 目录下就一直存在与Windows系统实时通信的文件夹/UbuntuShare 了,同时/UbuntuShare 文件夹也在我的VScode工作目录下,一定程度上提高了我的学习与工作效率。