13

CHAPTER

웹 서버와 FTP 서버



Contents

- **01** APM의 개요와 설치
- 02 XE를 활용한 웹 사이트 구축
- 03 FTP 서버 설치와 운영

학습목표

- APM을 이해하고 웹 서버를 설치한다.
- XE를 활용하여 웹 사이트를 구축하는 방법을 익힌다.
- FTP 서버를 설치하고 설정을 변경한다.

1-1 리눅스의 웹 서버

- 웹 사이트 구축
 - Apache, MySQL, PHP는 줄여서 APM이라고 함
 - Apache는 웹 서버 기능을, MySQL은 데이터베이스 기능을, PHP는 웹 프로그래밍 기능을 제공
 - 많은 웹 사이트는 이 세 가지를 조합한 환경으로 웹 서비스를 제공
 - apt-get 명령어로 설치 방법을 살펴본 후, 게시판이나 블로그를 쉽게 운영하는 웹 서비스를 구현할 것

- 1. Server 초기화하기
 - 1-1 VMware 종료

C:₩Linux₩Server 폴더 삭제

C:₩Linux(백업)₩Server 폴더를 C:₩Linux₩ 폴더에 통째로 복사

1-2 부팅하면 root 사용자로 자동 접속


- 2. 고정 IP 할당하기
 - 2-1 터미널 열기, ifconfig ens32 명령으로 IP 주소의 앞 세 자리 확인 nm-connection-editor 명령으로 [네트워크 연결] 창 불러오기

```
root@server:~

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

root@server:~# ifconfig ens32
ens32: flags=4163<UP_BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.111 184 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.111.255
    inet6 fe80::c8c6:fb2e:16d8:552e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:8b:32:6a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 285144 bytes 382175980 (382.1 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 87350 bytes 8887986 (8.8 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

2-2 [네트워크 연결] 창이 나타나면 설정된 네트워크 정보 확인 장치의 이름은 '유선 연결 1'이며, 현재는 자동으로 IP 주소 할당됨



2-3 방식을 '수동'으로 변경, <추가> 클릭 주소에는 '192.168.〇〇〇.100', 넷마스크에는 '255.255.255.0', 게이트웨이에는 '192.168.〇〇〇.2' 입력 〇〇〇에는 [그림 13-1]에서 확인한 자신의 숫자를 넣어야 함 DNS 서버에는 '8.8.8.8' 입력



- 2-4 <저장> 클릭, 입력 내용을 저장하고 [네트워크 연결] 창 닫기
- 2-5 설정을 적용하기 위해 reboot 명령으로 컴퓨터 재부팅

- 3. apt-get 명령어로 APM 설치하기
 - 3-1 dpkg -l apache2, dpkg -l php-common, dpkg -l mysql-server 명령 실행 APM이 설치되어 있는지 확인 → 모두 설치되어 있지 않을 것

```
root@server: ~

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

root@server: ~# dpkg -l apache2

dpkg-query: no packages found matching apache2

root@server: ~# dpkg -l php-common

dpkg-query: no packages found matching php-common

root@server: ~# dpkg -l mysql-server

dpkg-query: no packages found matching mysql-server

root@server: ~#
```

3-2 apt-get -y install lamp-server^ 명령으로 아파치, PHP, MySQL을 한 번에 설치

```
root@server: ~

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

root@server: ~# apt-get -y install lamp-server^
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
주의, 작업 'lamp-server'에 대해 'libgssapi3-heimdal'을(를) 선택합니다
주의, 작업 'lamp-server'에 대해 'libhttp-message-perl'을(를) 선택합니다
주의, 작업 'lamp-server'에 대해 'libnghttp2-14'을(를) 선택합니다
주의, 작업 'lamp-server'에 대해 'php7,2-common'을(를) 선택합니다
```


3-3 설치된 아파치, PHP, MySQL의 버전을 dpkg -l 패키지이름 명령으로 확인

```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:~# dpkg -l apache2
희망상태=알수없음(Ū)/설치(İ)/지우기(R)/깨끗이(P)/고정(H)
| 상태=아님(N)/설치(I)/설정(C)/풀림(U)/절반설정(F)/일부설치(H)/트리거대기(W)/
      트리거밀림(T)
/ 오류?=(없음)/다시설치필요(R)(상태, 오류가 대문자=불량)
                            Architecture 설명
                 2.4.29-1ubun amd64
                                        Apache HTTP Server
root@server:~# dpkg -l php7.2-common
희망상태=알수없음(U)/설치(I)/지우기(R)/깨끗이(P)/고정(H)
| 상태=아님(N)/설치(I)/설정(C)/풀림(U)/절반설정(F)/일부설치(H)/트리거대기(W)/
      트리거밀림(T)
|/ 오류?=(없음)/다시설치필요(R)(상태, 오류가 대문자=불량)
                            Architecture 설명
   php7.2-common 7.2.3-1ubunt amd64
                                       documentation, examples and commo
root@server:~# dpkg -l mysql-server
희망상태=알수없음(Ū)/설치(Í)/지우기(R)/깨끗이(P)/고정(H)
| 상태=아님(N)/설치(I)/설정(C)/풀림(U)/절반설정(F)/일부설치(H)/트리거대기(W)/
      트리거밀림(T)
|/ 오류?=(없음)/다시설치필요(R) (상태, 오류가 대문자=불량)
                            Architecture 설명
ii mysql-server
                5.7.21-1ubun all
                                        MySQL database server (metapackag
root@server:~#
```


- 4. APM 관련 서비스 가동 후 설정하기
 - 4-1 systemctl restart apache2, systemctl enable apache2, systemctl status apache2

명령으로 웹 서비스를 작동하고 확인


Q를 누르면 프롬프트가 다시 나타남



4-2 systemctl restart mysql, systemctl enable mysql, systemctl status mysql 명령으로 mysql 서비스 시작, 상시 작동하도록 설정



- 5. 웹 서버와 PHP의 작동 확인하기
 - 5-1 파이어폭스 실행, 주소 창에 http://localhost/ 또는 http://127.0.0.1/ 입력
 - → 다음과 같은 창이 나타나면 apache2 서비스가 정상적으로 작동하는 것



5-2 gedit/ var/www/html/phpinfo.php 명령으로 새 파일에 다음 PHP 코드를 입력하고 저장

<?php phpinfo(); ?> -- 웹 서버에 설치된 PHP 정보 출력

5-3 웹 브라우저에 http://localhost/phpinfo.php를 입력했을 때다음과 같은 창이 나타나면 PHP 모듈도 정상적으로 작동하는 것



5-4 외부에서 웹 서버에 접근할 수 있도록 ufw allow 80 명령으로 포트 허용 ifconfig ens32 명령으로 Server 가상머신의 IP 주소 확인

- 6. Client 초기화하고 접속하기
 - 6-1 C:₩Linux₩Server 폴더 삭제

C:₩Linux(백업)₩Server 폴더를 C:₩Linux₩ 폴더에 통째로 복사

6-2 부팅하면 ubuntu 사용자로 자동 접속


6-3 웹 브라우저 실행, http://서버IP주소/phpinfo.php를 입력하면 다음과 같이 접속됨




2-1 XE 설치와 운영

- XE
 - 웹 사이트를 통합적으로 구성하도록 도와주는 오픈 소스 도구
 - 자료실, 블로그, 카페, 회원 관리, 플래닛 등의 기능도 포함함

- 1. Server에서 XE가 작동하도록 준비하기
 - 1-1 [실습 13-1]에 이어서 진행 apt-get -y install php php-gd php-xml 명령 입력
 - 1-2 systemctl restart apache2 명령으로 서비스 다시 시작
- 2. Server에 XE 설치하기
 - 2-1 https://www.xpressengine.com/에 접속 [Download]-[XE 자료실] 선택, [XE Core] 클릭



2-2 XE Core 페이지가 나타나면 [모든 버전 보기] 클릭 버전 중에서 1.11.5의 XE Core 파일 다운로드 다운로드 창의 'Save File' 선택, 폴더에 저장, 웹 브라우저 닫기



[실습 13-2] XE 설치하고 운영하기

2-3 다운로드한 xe.zip 파일을 /var/www/html 디렉터리로 이동, 압축 풀기

```
cd /var/www/html
mv /root/다운로드/xe* · -- 끝의 마침표(.) 주의
ls -l
unzip xe*
```

2-4 외부에서 xe 디렉터리에 접근하도록 허용하기 위해 xe 디렉터리의 퍼미션을 707로 변경

```
ls -l
chmod 707 xe
ls -l
```

```
root@server: /var/www/html
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:/var/www/html# ls -l
합계 11000
                         10918 8월
                                    1 18:36 index.html
-rw-r--r-- 1 root root
                                8월
                            22
-rw-r--r-- 1 root root
                                     1 18:54 phpinfo.php
                                4월
drwxrwxr-x 13 root root
                           4096
                                     2 12:53 xe
-rw-r--r-- 1 root root 11240043 8월
                                    2 18:18 xe.zip
root@server:/var/www/html# chmod 707 xe
root@server:/var/www/html# ls -l
합계 11000
                                8월
-rw-r--r-- 1 root root
                         10918
                                     1 18:36 index.html
                                8월
-rw-r--r-- 1 root root
                            22
                                     1 18:54 phpinfo.php
                           4096 4월
drwx---rwx 13 root root
                                     2 12:53
-rw-r--r-- 1 root root 11240043 8월
                                     2 18:18 xe.ztp
root@server:/var/www/html#
```

[실습 13-2] XE 설치하고 운영하기

2-5 cd /var/www/html/xe/modules/ 명령과 ls 명령 입력

게시판 용도로 사용할 board라는 디렉터리가 있는지 확인

```
root@server: /var/www/html/xe/modules
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:/var/www/html# cd /var/www/html/xe/modules/
root@server:/var/www/html/xe/modules# ls
addon
             comment
                           file
                                               layout
                                                              session
                                                        page
admin
             communication importer
                                               member
                                                        point
                                                              spamfilter
adminlogging counter
                           install
                                                        poll
                                                              tag
                                               menu
autoinstall document
                           integration_search message
                                                              trash
                                                        rss
board
             editor
                            krzip
                                               module
                                                              widget
                                                        seo
root@server:/var/www/html/xe/modules#
```

2-6 다음 명령과 SQL문 입력

XE에서 이용할 데이터베이스 사용자 xeUser와 xeDB 데이터베이스 생성

```
# mysql -u root
mysql> GRANT ALL ON xeDB.* TO xeUser@localhost IDENTIFIED BY '1234';
mysql> exit
# mysql -u xeUser -p1234
mysql> CREATE DATABASE xeDB;
mysql> exit
```


```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:~# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g.
Your MvSOL connection id is 4
        cion: 5.7
                           💙 (Ubuntu)
Type 'help;' or \n' for help. Type \c' to clear the corrent input statement.
mysql> GRANT ALL ON xeDB.* TO xeUser@localhost IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.07 sec)
mysql> exit
Bve
root@server:~# mysql -u xeUser -p1234
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
        connection
Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.
mysql> CREATE DATABASE xeDB;
Ouery OK, 1 row affected (0.02 sec)
mysql> exit
```

- 3. Client에서 웹 서버에 접속하여 설정하기
 - 3-1 웹 브라우저 실행, http://서버IP주소/xe/에 접속 [설치 언어 선택]에서 '한국어' 선택, <다음> 클릭 나중에 관리자 사이트에 다시 접속하려면 http://서버IP주소/xe/admin에 접속하면 됨



3-2 [사용권 동의]에서 사용권에 동의하고 <다음> 클릭

3-3 [설치 조건 확인]에서는 모든 필수 설치 조건을 만족하는지 확인 <설치를 진행합니다> 클릭



3-4 [DB 선택]에서는 'mysqli'가 선택된 상태로 <다음> 클릭



3-5 [DB 정보 입력]에서는 DB 아이디에 'xeUser', DB 암호에 '1234', DB 이름에 'xeDB' 입력 나머지 값은 그대로 둔 채 <다음> 클릭




3-6 [환경 설정]에서는 시간이

'[GMT +09:00] Korea Standard Time, Japan Standard Time' 으로 되어 있는지 확인, <다음> 클릭




3-7 [관리자 정보 입력]에서는 관리자 정보 입력
Client 가상머신의 한글/영문 전환은 [한/영] 키 누르면 됨
정보를 모두 입력한 후 <완료> 클릭



- 4. XE 관리를 위한 초기 화면 설정하기
 - 4-1 초기 화면이 출력됨



4-2 아래로 스크롤하여 사이트 제목 바꾸기 아이콘 클릭



4-3 사이트 제목을 적절히 바꾸고 아래로 스크롤하여 아래에서 첫 번째 <저장> 클릭



- 4-4 [사이트 제작/편집]-[사이트 메뉴 편집] 선택, Main menu의 [Welcome Page] 더블클릭 [메뉴 추가]-[게시판] 선택, [게시판] 창에서 메뉴 이름에 '자유게시판' 입력, <확인> 클릭 → [사이트 메뉴 편집]에 [자유게시판]이 추가될 것
 - **XE Admin** http://192.168.111.100/xe/ cook@hanbit.co.kr | 로그아웃 | 한국 사이트 메뉴 편집 메뉴 추가 게시판 Welcome Page ☺ 圖 대시보드 찾기 게시판의 기능을 담당. 게시판의 생성/추 ★ 사이트 제작/편집 메뉴 타입: 위젯 페이지 문서 페이지 가 관리등의 관리자 기능도 포함합니다. 메뉴 수정 위젯 페이지 사이트 메뉴 편집 메뉴 추가 외부 페이지 사이트 디자인 설정 Welcome Page f 메뉴 이름 잘라내기 자유게시판 ₫ 회원 XEIcon 메뉴 설명 바로가기 ■ 콘텐츠 붙여넣기 0 Utility menu ○ 사이트맵 추가 다른 메뉴타입 설치

4-5 왼쪽 메뉴에서 [사이트 디자인 설정]-[레이아웃]-[기본 레이아웃]-[상세 설정] 선택 [설정] 창에서는 적당히 설정한 후, 전역 네비게이션 바로 'Main menu' 선택 <저장>에 이어 <PC 설정 저장> 클릭




4-6 웹 브라우저를 모두 종료한 후 다시 실행, http://서버IP주소/xe/에 접속 조금 전에 생성한 [자유게시판]에 이어 <쓰기> 클릭




4-7 글과 2MB 미만의 파일 업로드

글을 입력하고 파일을 첨부한 후 작성자와 비밀번호도 입력, <등록> 클릭



4-8 <목록>을 클릭하면 등록한 글의 목록이 나타남



4-9 http://서버IP주소/xe/admin에 관리자로 접속하면 게시판 화면, 모양 등의 옵션 변경 가능

4-10 게시판에 2MB 이상의 파일을 첨부하면 다음과 같은 메시지가 나타남



- 5. 파일이 업로드되도록 PHP 설정 변경하기
 - 5-1 vi 에디터로 /etc/php/7.2/apache2/php.ini 파일 열기, 행 번호를 표시한 후 다음 행 수정 vi 에디터에서 행 번호를 표시하고 싶다면 Esc를 누르고 '**:set number**' 입력 Esc를 누르고 '**:wq**'를 입력하면 저장됨

```
약 383행: max_execution_time = 30 -- 30→300(초 단위)
약 672행: post_max_size = 8M -- 8M→300M
약 825행: upload_max_filesize = 2M -- 2M→300M
```

```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
 382 ; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
 383 max execution time = 300
 384
 385; Maximum amount of time each script may spend parsing request data. It's a good
 386; idea to limit this time on productions servers in order to eliminate unexpectedly
                      - running scri -
 670; is disciplated from the following of the following o
 671 ; http://php.net/post-max-size
 672 post max size = 300M
 674; Automatically add files before PHP document.
675 : http://php.net/auto-erepend-file
 822
 823; Maximum allowed size for uploaded files.
 824; http://php.net/upload-max-filesize
 825 upload max filesize = 300M
 826
 827; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
 828 max_file_uploads = 20
```

5-2 systemctl restart apache2 명령으로 웹 서비스 다시 시작

- 6. Client에서 대용량 파일 업로드하기
 - 6-1 웹 서버의 대용량 파일 업로드를 허용했지만 XE에서도 설정 변경해야 함
 - 6-2 웹 브라우저를 모두 닫고 다시 실행, http://서버IP주소/xe/admin/에 접속 XE 관리자로 로그인 (실습에서는 <u>cook@hanbit.co.kr</u>로 진행)
 - 6-3 [대시보드]의 [설정]-[파일 업로드] 선택, 파일 크기 제한과 문서 첨부 제한을 300으로 변경



- 6-4 웹 브라우저를 모두 닫고 다시 실행, http://서버IP주소/xe/에 접속
- 6-5 자유게시판에서 <쓰기> 클릭, 글을 쓰고 200~300MB 파일을 업로드해보기

① 파일 첨부 여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.	
1개 첨부 됨 (141.60MB / 300.00MB)	본문 삽입 선택 삭제
VMware-Player-15.1.0-13591040.x86_64.bundle	141.60MB □ 선택

3-1 3-2 vsftpd, proftpd의 설치와 운영

- FTP와 vsftpd 비교
 - 파일 전송 서비스인 FTP
 - FTP를 이용하지 않고도 웹에서 파일 전송이 가능해짐
 - 우분투에서는 FTP 대신 vsftpd, proftpd 이용 가능
 - vsftpd는 리눅스, 유닉스에서 사용 가능한 FTP 서버(보안과 성능도 우수)

- 1. Server 초기화하기
 - 1-1 VMware 종료

C:₩Linux₩Server 폴더 삭제

C:₩Linux(백업)₩Server 폴더를 C:₩Linux₩ 폴더에 통째로 복사

1-2 부팅하면 root 사용자로 자동 접속

- 2. vsftpd 패키지 설치하기
 - 2-1 터미널 열기, apt-get -y install vsftpd 명령 입력

- 3. anonymous 사용자의 접속 및 파일 업로드를 허용하도록 설정하기
 - 3-1 vi 에디터로 /etc/vsftpd.conf 파일 열기, 다음과 같이 수정한 후 저장 행 번호를 표시하고 싶다면 Esc를 누르고 ':set number' 입력

```
약 25행: anonymous_enable=N0 -- No→YES
약 31행: #write_enable=YES -- 주석(#) 제거
약 40행: #anon_upload_enable=YES -- 주석(#) 제거
약 44행: #anon_mkdir_write_enable=YES -- 주석(#) 제거
```

```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
24 # Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
25 anonymous enable=YES
26 #
27 # Uncomment this to allow local users to log in.
28 local enable=YES
29 #
30 # Uncomment this to enable any form of FTP write command.
31 write enable=YES
32 #
33 # Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
34 # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
35 #local umask=022
36 #
37 # Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
38 # has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
39 # obviously need to create a directory writable by the FTP user.
40 anon upload enable=YES
41 #
42 # Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
43 # new directories.
44 anon_mkdir_write_enable=YES
```

3-2 vsftpd에 anonymous로 접속되는 디렉터리는 /srv/ftp 이 디렉터리 아래에 pub 디렉터리를 만들고 모든 사용자의 읽기, 쓰기 권한 허용

```
cd /srv/ftp
mkdir pub
chmod 777 pub -- 디렉터리 허가권 변경
cd pub
cp /boot/vm* file1 -- 샘플 파일 복사
ls -l -- 복사한 샘플 파일 확인
```

```
root@server: /srv/ftp/pub

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

root@server:~# cd /srv/ftp
root@server:/srv/ftp# mkdir pub
root@server:/srv/ftp# chmod 777 pub
root@server:/srv/ftp# cd pub
root@server:/srv/ftp/pub# cp /boot/vm* file1
root@server:/srv/ftp/pub# ls -l
합계 8344
-rw-r--r-- 1 root root 8543992 8월 5 01:02 file1
root@server:/srv/ftp/pub#
```

3-3 **systemctl restart vsftpd, systemctl enable vsftpd, systemctl status vsftpd** 명령 O를 누르면 프롬프트가 다시 나타남

```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:~# systemctl restart vsftpd
root@server:~# systemctl enable vsftpd
Synchronizing state of vsftpd.service with SysV service script with /lib/systemd
/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable vsftpd
root@server:~# systemctl status vsftpd
vsftpd.service - vsftpd FTP server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: e
  Active: active (running) since Mon 2019-08-05 01:04:13 KST; 10s ago
Main PID: 3168 (vsftpd)
   Tasks: 1 (limit: 1081)
  CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           -3168 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
8월 05 01:04:13 server systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
8월 05 01:04:13 server systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
lines 1-10/10 (END)
```


3-4 외부에서 FTP 서버에 접근하도록 ufw allow ftp 명령으로 포트 허용 원활한 외부 접속을 허용하기 위해 systemctl stop ufw 명령으로 잠시 방화벽을 끔 3-5 ifconfig ens32 명령으로 서버의 IP 주소 확인

- 4. Client에서 FTP 서버에 접속하여 파일 다운로드/업로드하기
 - 4-1 왼쪽 아래의 [시작]-[Konsole] 선택, 터미널 열기 sudo apt-get -y install filezilla 명령으로 filezilla 클라이언트 설치 비밀번호는 'ubuntu'로 설정
 - 4-2 filezilla 명령으로 파일질라 실행, 접속


호스트에 Server의 IP 주소, 사용자명에 'anonymous', 비밀번호는 임의로, 포트에 '21' 입력 <빠른 연결> 클릭



4-3 접속된 상태




4-4 로컬 사이트 창의 /home/ubuntu 아래에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 [디렉터리 만들고 그 안으로 이동] 선택, /home/ubuntu/download 디렉터리 생성




교재 422~426p 참고

4-5 오른쪽 리모트 사이트에서 /pub 디렉터리 클릭 오른쪽 아래에서 파일을 선택하고 드래그, 왼쪽 창으로 옮기면 다운로드 실행됨 또는 필요한 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭, 바로가기 메뉴에서 [다운로드] 선택



4-6 왼쪽의 로컬 컴퓨터에 있는 적당한 파일을 선택, 오른쪽 창으로 드래그하여 업로드 업로드 확인 후 파일질라 종료



[실습 13-4] proftpd 설치하고 사용하기

- 1. Server 초기화하기
 - 1-1 VMware 종료

C:₩Linux₩Server 폴더 삭제

C:₩Linux(백업)₩Server 폴더를 C:₩Linux₩ 폴더에 통째로 복사

1-2 부팅하면 root 사용자로 자동 접속


- 2. proftpd 패키지 설치하기
 - 2-1 터미널 열기, apt-get -y install proftpd 명령 입력

[실습 13-4] proftpd 설치하고 사용하기


- 3. proftpd 설정 파일 변경하기
 - 3-1 vi 에디터로 설정 파일인 /etc/proftpd/proftpd.conf 열기 anonymous 사용자가 접속하여 파일 업로드, 다운로드할 수 있도록 다음 내용 입력, 저장 vi 에디터에서 행 번호를 표시하고 싶다면 Esc를 누르고 ':set number' 입력
 - 약 149행의 <Anonymous ~ftp>부터 188행의 </Anonymous>까지 첫 행의 모든 주석(#) 제거약 176행의 <Directory incoming>부터 186행의 </Directory>까지 각 행의 주석(#) 제거
 - 약 171행: DenyAll DenyAll→AllowAll 약 181행: DenyAll — DenyAll→AllowAll

```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
       # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
168
169
       <Directory *>
170
         <Limit WRITE>
171
           AllowAll
172
         </Limit>
173
       </Directory>
174
175
       # Uncomment this if you're brave.
176
       <Directory incoming>
177
         # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
         # (second parm) from being group and world writable.
178
179
         Umask
                                            022 022
180
                  <Limit READ WRITE>
181
                  AllowAll
182
                  </Limit>
183
                  <Limit STOR>
184
                  AllowAll
185
                  </Limit>
       </Directory>
186
187
188
     </Anonymous>
189
190 # Include other custom configuration files
-- 끼워넣기 --
                                                              178,31
                                                                            99%
```

- 3-2 systemctl restart proftpd 명령과 systemctl enable proftpd 명령으로 서비스 시작
- 3-3 외부에서 FTP 서버에 접근하도록 ufw allow ftp 명령으로 포트 허용
- 3-4 ifconfig ens32 명령으로 서버의 IP 주소 확인
- 4. Client 가상머신에서 FTP 서버에 접속하기
 - 4-1 filezilla 명령으로 파일질라 실행, 접속



4-2 왼쪽에서 적당한 파일을 선택, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [업로드] 선택



Thank You