
09

CHAPTER

디스크 관리 기본




Contents

- 01 디스크와 파티션
- 02 디스크 추가
- 03 사용자별 공간 할당

학습목표

- 가상머신 내부 디스크의 장치 구성을 이해한다.
- 리눅스에 디스크 하나를 추가하는 방법을 익힌다.
- 파일 시스템을 생성하고 마운트하는 방법을 익힌다.
- 쿼터의 개념과 설정 방법을 이해한다.

- 쿼터
 - 사용자에게 공간을 할당하는 개념
- 디스크 추가 로직



- [그림 9-1] 구성
 - 메인보드의 SATA 0번 슬롯(메인보드에 케이블을 꽂을 수 있는 홈)에는 각각 30개의 SATA 장 치를 장착
 - VMware는 SATA 슬롯 4개를 지원하므로, SATA 장치를 120개까지 장착 가능
 - SATA 장치는 주로 SATA 0:0, SATA 0:1, SATA 0:2 ... 로 표기
 - VMware에는 기본적으로 SATA 0:1에 CD/DVD 장치가 장착됨
 - SATA 장치(주로 디스크) 추가는 비어 있는 나머지 119개의 장치에 장착
 - [Virtual Machine Settings]를 클릭하면 SATA 장치 확인 가능




그림 9-2 SATA 장치에 장착된 CD/DVD 확인

- [그림 9-2] 구성
 - VMware의 경우 메인보드에 SCSI 슬롯이 4개
 - SCSI 0번 슬롯의 경우 SCSI 0:0~SCSI 0:15(SCSI 0:7 제외)의 15개 디스크 장착 가능
 - SCSI 1, 2, 3번 슬롯도 각각 사용 가능하므로 총 60개(4×15)의 디스크 장착 가능




그림 9-3 SCSI 장치에 장착된 디스크 확인

- [그림 9-3] 구성
 - 처음 장착된 SCSI 디스크를 /dev/sda, 추가로 장착된 SCSI 디스크를 /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, ...로 부름
 - /dev/sda 장치를 파티션으로 나누고, 이 파티션은 차례대로 1, 2, 3, 4를 붙여서 /dev/sda1, /dev/sda2, /dev/sda3, /dev/sda4라고 부름
 - [그림 9-1]에서는 /dev/sda 장치에 파티션 하나를 설정했기 때문에 /dev/sda1 파티션만 있음

2-1 디스크 하나 추가

■ 디스크 추가하기




그림 9-4 디스크 하나 추가

- 추가한 디스크의 이름은 /dev/sdb
- 파티션의 논리적 이름은 /dev/sdb1
- '/ mydata'라는 디렉터리를 만들고 이 디렉터리에 마운트

2-1 디스크 하나 추가




그림 9-5 디스크 하나를 추가한 경우의 전체 흐름

- 1. Server 초기화하기
 - 1-1 VMware 종료


C:₩Linux₩Server 폴더 삭제

C:₩Linux(백업)₩Server 폴더를 C:₩Linux₩ 폴더에 통째로 복사


1-2 부팅 대기

- 2. 디스크 추가하기
 - 2-1 SCSI 0:1(/dev/sdb)에 1GB 디스크를 하나 장착


VMware 화면의 가상머신 목록에서 Server 선택, [Edit virtual machine settings] 클릭



- 2-2 [Virtual Machine Settings] 창에서 왼쪽 아래의 <Add> 클릭
- 2-3 [Hardware Type] 창에서는 'Hard Disk'가 선택된 상태로 <Next> 클릭



2-4 Virtual disk type으로 'SCSI (Recommended)'가 선택된 상태로 <Next> 클릭



2-5 'Create a new virtual disk'가 선택된 상태로 <Next> 클릭




2-6 Maximum disk size (GB)에 '1' 입력 'Store virtual disk as a single file' 선택 후 <Next> 클릭

Add Hardware Wizard X
Specify Disk Capacity How large do you want this disk to be?
Maximum disk size (GB): Recommended size for Ubuntu 64-bit: 20 GB
Allocate all disk space now.
Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.
Store virtual disk as a single file
O Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

2-7 [Specify Disk File] 창에서는 그대로 두고 <Finish> 클릭



2-8 [Virtual Machine Settings] 창의 왼쪽에 1GB 용량의 SCSI 디스크가 추가됨 새로 장착한 SCSI 디스크 선택 → <Advanced> 클릭 → <OK> 클릭 [Virtual Machine Settings] 창에서도 <OK>를 클릭하면 설정 내용이 적용됨



- 3. 부팅하기
 - 3-1 이제 Server를 부팅

VMware 화면 오른쪽 위에 있는 아이콘을 보면 디스크 2개가 장착된 것 확인 가능




- 4. 파티션 할당하기
 - 4-1 터미널을 열고 다음과 같이 입력

```
# fdisk /dev/sdb -- SCSI 0:1 디스크 선택
Command: n -- 새로운 파티션 분할
Select: p -- Primary 파티션 선택
Partition number: 1 -- 파티션 1번 선택(Primary 파티션은 최대 4개까지 생성 가능)
First sector: Enter -- 시작 섹터 번호 입력(파티션 하나만 할당하므로 첫 섹터로 설정)
Last sector: Enter -- 마지막 섹터 번호 입력(파티션 하나만 할당하므로 마지막 섹터로 설정)
Command: p -- 설정 내용 확인
Command: w -- 설정 내용 저장
```

```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:~# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x6a85bf8d.
Command (m for help): n
Partition type
      primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
      extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-2097151, default 2048):
Last sector, +sectors or +size\{K,M,G,T,P\} (2048-2097151, default 2097151):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6a85bf8d
                          End Sectors | Size | Id Type
Device
           Boot Start
/dev/sdb1
                 2048 2097151 2095104 1023M 83 Linux
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@server:~#
```

- 5. 파일 시스템 생성하기
 - 5-1 할당된 파티션 장치의 이름은 /dev/sdb1

mkfs -t 파일시스템 파티션장치 명령 또는 mkfs.파일시스템 파티션장치 명령 입력 mkfs.ext4 /dev/sdb1 명령 실행



교재 300~308p 참고

[실습 9-1] 디스크 하나 장착하고 사용하기


- 6. 디렉터리에 마운트하기
 - 6-1 mkdir /mydata 명령 입력, 마운트할 /mydata 디렉터리 생성 cp /boot/vm Tab /mydata/file1 명령 입력 vmlinuz-4.18.0-15-generic 파일 이름을 file1로 변경, /mydata 디렉터리에 복사 ls -l /mydata 명령을 입력하면 file1 파일이 복사된 것 확인 가능

```
root@server:~

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

root@server:~# mkdir /mydata
root@server:~# cp /boot/vmlinuz-4.18.0-15-generic /mydata/file1
root@server:~# ls -l /mydata
합계 8344
-rw-r--r-- 1 root root 8543992 7월 20 22:20 file1
root@server:~#
```

/dev/sdb1 (1GB)



6-2 mount /dev/sdb1 /mydata 명령 입력


포맷이 완료된 /dev/sdb1 장치를 /mydata 디렉터리에 마운트 Is -I /mydata 명령으로 /mydata 디렉터리 확인 cp /boot/vm Tab /mydata/file2 명령 입력

vmlinuz-4.18.0-15-generic 파일 이름을 file2로 변경, /mydata 디렉터리에 복사 ls -l /mydata 명령을 입력하면 file2 파일이 복사된 것 확인 가능

```
root@server: ~ ● ® 
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)


root@server: ~# mount /dev/sdb1 /mydata
root@server: ~# ls -l /mydata
합계 16
drwx----- 2 root root 16384 7월 20 22:18 lost+found
root@server: ~# cp /boot/vmlinuz-4.18.0-15-generic /mydata/file2
root@server: ~# ls -l /mydata
합계 8360
-rw-r---- 1 root root 8543992 7월 20 22:24 file2
drwx----- 2 root root 16384 7월 20 22:18 lost+found
root@server: ~#
```

- 6-3 /mydata 디렉터리는 /dev/sda1이 아니라 /dev/sdb1에 있음 복사한 file2 파일은 /dev/sdb1 장치에 저장되어 있음 /dev/sda1에 있던 file1 파일은 없어진 것이 아님
 - → /mydata 디렉터리가 /dev/sdb1에 마운트되어 /dev/sda1에 잠시 숨음




6-4 umount /dev/sdb1 명령으로 /dev/sdb1의 마운트 해제 file1 파일이 그대로 있는지 Is -I /mydata 명령으로 확인

6-5 file1 파일이 원상 복구됨, file2 파일은 없어진 것이 아니라 /dev/sdb1에 보관되어 있음 언제든지 /dev/sdb1을 디렉터리에 마운트하면 file2 파일 다시 사용 가능



- 7. 자동 마운트하기
 - 7-1 /etc/ fstab 파일을 vi 에디터나 gedit로 열고 끝부분에 다음 내용 추가



7-2 수정한 /etc/fstab 파일 저장, reboot 명령으로 재부팅

7-3 터미널을 열고 **ls -l /mydata** 명령 입력, file2 파일 확인 /dev/sdb1 장치가 자동으로 마운트됨

3-1, 3-2 공간 할당, 쿼터의 개념

- 공간 할당
 - 디스크가 꽉 차면 시스템 전체가 가동되지 않는 치명적인 문제가 발생
 - 이러한 상황을 미연에 방지하려면 사용자별로 할당된 공간만 사용하도록 용량을 제한
- 쿼터
 - 각 사용자가 사용할 수 있는 파일의 용량을 제한하는 것




- 1. 사용자 만들기
 - 1-1 다음 명령을 입력, 사용자 linux1과 linux2를 만들기
 - → 사용자 이름과 동일하게 비밀번호 설정

```
adduser --home /mydata/linux1 linux1 -- 암호는 linux1, 나머지는 기본 값으로 설정
adduser --home /mydata/linux2 linux2 -- 암호는 linux2, 나머지는 생략
```

```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:~# adduser --home /mydata/linux1 linux1
'linux1' 사용자를 추가 중...
새 그룹 'linux1' (1001) 추가
새 사용자 'linux1' (1001) 을(를) 그룹 'linux1' (으)로 추가 ...
'/mydata/linux1' 홈 디렉터리를 생성하는 중...
'/etc/skel'에서 파일들을 복사하는 중...
새 UNIX 암호 입력:
새 UNIX 암호 재입력:
passwd: 암호를 성공적으로 업데이트했습니다
linux1의 사용자의 정보를 바꿉니다
새로운 값을 넣거나, 기본값을 원하시면 엔터를 치세요
      이름 []:
방 번호 []:
      직장 전화번호 []:
      집 전화번호 []:
      기타 []:
정보가 올바릅니까? [Y/n]
root@server:~#
```

- 2. /etc/fstab 파일 편집하기
 - 2-1 vi 에디터나 gedit로 /etc/fstab 파일 열기, /dev/sdb1 마운트하는 부분에 다음과 같이 추가

/dev/sdb1 /mydata ext4 defaults,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0 0 0



- 2-2 재부팅하는 효과를 내기 위해 mount --options remount /mydata 명령으로 다시 마운트
 - → mount 명령으로 확인해보면 /dev/sdb1 디렉터리가 쿼터용으로 마운트됨

```
root@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:~# mount --options remount /mydata
root@server:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw.nosuid.relatime.size=461252k.nr inodes=115313.mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw.nosuid.noexec.relatime.size=98492k.mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
se<u>cusitufs</u> on /sys/kernel/<u>secusity</u> type securityfs (<u>rw.easu</u>id.nodev.noexec.relime)
/var/lib/sna (shm type common-themed nodev) on /snap/gtk
o, nodev, relatime, x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-28-1804 67.snap on /snap/gnome-3-28-1804/67 type squashfs (ro,nodev,
relatime.x-qdu.hide)
/dev/sdb1 on /mydata type ext4 (rw,relatime,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=98488k,mode=700)
gvfsd-fuse on /run/user/0/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user id=0,group id=
root@server:~#
```

2-3 apt-get -y install quota 명령으로 관련 패키지 설치

- 3. 쿼터 DB 생성하기
 - 3-1 다음 명령 입력

cd /mydata -- 쿼터용 파일 시스템이 마운트된 디렉터리로 이동

quotaoff -avug -- 일단 쿼터 종료

quotacheck -augmn - 파일 시스템의 쿼터 관련 체크

rm -f aquota.* -- 생성된 쿼터 관련 파일 삭제


quotacheck -augmn -- 파일 시스템의 쿼터 관련 체크

touch aquota.user aquota.group -- 쿼터 관련 파일 생성


chmod 600 aquota.* -- 보안을 위해 소유자(root) 외에는 접근 금지

quotacheck -augmn -- 파일 시스템의 쿼터 관련 체크

quotaon -avug -- 설정된 쿼터 시작




- 4. 사용자별로 공간 할당하기
 - 4-1 linux1 사용자와 linux2 사용자가 사용할 수 있는 공간을 각각 20MB씩 할당 edquota -u linux1 명령 입력(사용자별 또는 그룹별 할당량 편집 가능) 터미널 창이 작으면 글자가 이상하게 보이므로 터미널 창 가로로 늘릴 것 edquota 명령을 실행하면 기본적으로 nano 에디터 생성됨 간단히 글자를 수정한 후 Ctrl + O (저장)와 Ctrl + X (종료) 누르기



- Filesystem
 - 사용자별 쿼터를 할당하는 파일 시스템을 의미
 - 앞에서는 /etc/fstab 파일에 /dev/sdb1을 쿼터로 설정
- blocks, soft, hard
 - 현재 사용자가 사용하는 블록(KB 단위)과 소프트 사용 한도, 하드 사용 한도를 의미
 - blocks에 0이 설정되어 있으므로 현재 linux1 사용자는 28KB를 사용한다는 의미
 - Soft, hard 아래의 0은 사용 한도가 0이라는 의미가 아님, 사용 한도를 제한하지 않는다는 뜻
 - linux1 사용자는 제한 없이 /dev/sdb1 파일 시스템(/mydata에 마운트되어 있음) 사용 가능
- inodes, soft, hard
 - blocks는 용량을 의미, inodes는 inode의 개수를 의미
 - 현재 linux1 사용자는 5개의 파일을 사용하며 한도를 제한하지 않는다는 의미

4-2 inodes 부분은 그대로 두고 blocks 부분에서 사용 한도를 제한
linux1 사용자의 사용 한도를 soft는 15360KB(15MB)로, hard는 20480KB(20MB)로 수정
Ctrl + O와 Enter를 눌러 파일 저장, Ctrl + X를 눌러 편집 종료




4-3 linux1 사용자가 사용할 수 있는 용량이 설정한 대로 제한되었는지 확인

```
su - linux1
$ pwd
$ cp /boot/vm* test1 -- 약 8.34MB 사용
$ cp /boot/vm* test2 -- 약 16.68MB 사용, soft 한도(15MB) 초과
$ ls -l -- test2 파일의 경우 soft 한도를 초과했지만 정상적으로 복사됨
$ cp /boot/vm* test3 -- 약 25.02MB 사용, hard 한도(20MB)를 초과하여 사용 불가
$ ls -l -- test3 파일의 경우 hard 사용 한도의 남은 용량(약 3.7MB)만큼만 파일이 생성됨, test3 파일은 정상적인 파일이 아님
```

```
linux1@server: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
root@server:~# su - linux1
linux1@server:~$ pwd
/mydata/linux1
linux1@server:~$ cp /boot/vm* test1
linux1@server:~$ cp /boot/vm* test2
linux1@server:~$ ls -l
합계 16700
-rw-r--r-- 1 linux1 linux1
                             8980 7월 20 22:48 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 linux1 linux1 8543992 7월 20 23:24 test1
-rw-r--r-- 1 linux1 linux1 8543992 7월 20 23:24 test2
<mark>linux1@server:~</mark>$ cp /boot/vm* test3
cp: 'test3'에 쓰는 도중 오류 발생: 디스크 할당량이 초과됨
linux1@server:~$ ls -l
합계 20464
-rw-r--r-- 1 linux1 linux1
                             8980 7월 20 22:48 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 linux1 linux1 8543992 7월 20 23:24 test1
-rw-r--r-- 1 linux1 linux1 8543992 7월 20 23:24 test2
-rw-r--r-- 1 linux1 linux1 3854336 7월 20 23:24 test3
linux1@server:~$
```

4-4 **quota** 명령 입력, linux1 사용자에게 할당된 디스크 공간 확인 blocks는 현재 사용자(linux1)가 사용하는 디스크 공간 limit(hard)가 20480KB이므로 할당된 사용량을 모두 사용한 것 그런데 linux1 사용자에게 할당된 사용량은 quota(soft)인 15360KB 이를 초과한 5120(20480-15360)KB는 grace인 6일 또는 7일 동안만 사용 가능 linux1 사용자는 6일 안에 자신의 quota 사용량인 15360KB를 초과한 공간을 정리해야 함



- 5. 사용자별 사용량 확인하기
 - 5-1 repquota /mydata 명령으로 사용자별 현재 사용량 확인 exit 명령으로 로그아웃 한 후 root 사용자의 권한으로 실행

root@server: ~										
파일(F) 판	면집(E)	보기(V) 검	색(S) 터미	널(T) 도음	움말(H)					
linux1@s 로그아웃 root@ser *** Repo Block gr User	ver:~# ort for	repquot user qu me: 7day	otas on s; Inode Block	device grace limits		lays	File l soft		grace	
root linux1 linux2	+-	8364 20480 28	0 15360 0	0 20480 0	6days	4 9 5	0 0 0	0 0 0		

- 6. 동일하게 사용량 할당하기
 - 6-1 linux1 사용자의 사용 한도를 linux2 사용자에게도 할당 명령은 edquota -p 기준사용자 대상사용자 repquota /mydata 명령으로 사용자별 현재 사용량 확인

	root@server: ~										
파일(F) 판	^면 집(E)	보기(V) 검	색(S) 터미	널(T) 도원	움말(H)						
root@ser root@ser *** Repo Block gr	ver:~#	† repquot r user qu ime: 7day	ta /myda uotas on /s; Inode Block	ata device grace limits	/dev/sdb time: 70	lays	File l				
User		used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace		
root		8364	0	0		4	0	0			
linux1	+-	20480	15360	20480	6days	9	0	0			
linux2		28	15360	20480		5	0	0			

Thank You