第11章 网页多媒体

人们上网的机会多了,网上的内容更丰富了,很多人在看电视与玩电脑之间选择了后者。通过电脑,除了可以浏览网页看新闻外,还可以进视频网站看视频新闻(从电视上录制上传到网上),也可以看电影等。从某种情况讲,电脑取代了电视,这也是中国拥有这么多网民的原因之一。

网页多媒体的出现,使上网的功能更丰富,很多人除了上网聊 QQ、玩游戏外,还可以进视频网站看视频,而这种视频正是网页多媒体的应用。本章来学习如何使用网页插入多媒体,学习本章,将会了解以下内容:

- □ 多媒体的语法
- □ 自动播放多媒体
- □ 设置多媒体循环播放
- □ 隐藏多媒体面板
- □ 设置开始时间
- □ 音量的调节
- □ 设置多媒体面板大小和外观

11.1 网页多媒体的基本语法

网页多媒体标记可以播放 Flash、Mid、Wav、MP3 等格式的多媒体文件,最简单的用法就直接在标记中插入文件。其中多媒体标记用 embed 表示,embed 标记的参数比较多,参数不同,对多媒体的控制不一样,如 autostart 表示自动播放,loop 表示循环播放多媒体等。这些都建立在多媒体标记 embed 中。

多媒体标记的使用,使网页内容从文字显示扩大到播放动画、视频和音乐等内容,首 页在标记后,必需引入多媒体文件,保证多媒体路径正确,才可能在网页中正确显示,其 语法代码如下所示:

<embed src=url>

其中=后的 url 表示多媒体的路径,相对路径和绝对路径都可以,要说明的是,网页可以支持多种多媒体样式,都是通过 embed 标记的 src 来插入各种多媒体,格式可以是 Midi、Wav、AIFF、AU、MP3 等。

最基本的样式是通过 embed 引入一个多媒体文件,在指定的区域显示,下面代码 11.1 表示,在网页中引用一个 MP3 文件,使其在网页中播放出来。播放的前提是系统有没有 Windows Media Player 播放器,因多媒体文件的处理都是通过此播放器,本实例中的多媒体文件播放是由系统自带的 Windows Media Player11 播放器所支持的, Windows Media Player

播放器在安装系统时就存在了,只是因系统不同而版本不一样,在网页中播放多媒体文件效果如图 11.1 所示。

代码 11.1 源代码\第 11 章\多媒体的基本语法.html

在代码 11.1 中,在<body></body>标记中,加入多媒体标记 embed,同时引入同目录下的 mp3 文件,表示在网页中引入多媒体文件并可以播放,在网页中表现出来效果如图 11.1 所示。



图 11.1 多媒体的基本语法

11.2 设置自动播放

当多媒体文件已引入到网页中时,如图 11.1 所示。网页载入完后,文件立刻播放,从 而听到动人的音乐或看到惊动的视频,但并不是需要每载入完网页后就播放,可以设置进 入是暂停状态吗?答案是可以的。

标记<embed>默认的是自动播放,所以要设置载入页面时不自动播放,需要对参数 autostart 设置, autostart 表示自动播放,其后可接 true 和 false, true 表示打开自动播放,也是默认值,而 false 表示没有打开自动播放,当标记 embed 设置 autostart 时,且网页完全载入,多媒体不会自动播放,这样就达到上面的效果了。参数 autostart 可接二值,其自动播放的完整语法如下。

```
<!-- 自动播放设置-->
autostart=true|false
```

参数 autostart 的功能表示音频或视频等多媒体文件是否在载入完之后就自动播放。值 true 表示音乐等文件在下载完之后自动播放;另一值 false 表示音乐文件在下载完之后不自动播放,默认值是 true。

与参数 src 一样,参数 autostart 所接的值放在标记<embed>中,用来控制多媒体在网页中的播放,如下代码表示网页载入时自动播放:

<!--设置为自动播放 -->

<embed src="your.mid" autostart=true>

下面代码表示网页载入多媒体文件时,不会自动播放,只有当用户单击面板(播放时的功能菜单)中的"开始"按钮才开始播放,代码如下:

<!--设置为非自动播放 -->

<embed src="your.mid" autostart=false>

并不是所有的多媒体文件都需要自动播放的,这时需要设置<embed>标记的自动播放参数,为了使网页完全载入后不立即自动播放,设置 autostart 为 false,表示不能自动播放,要想播放,只有手动单击"开始"按钮,代码 11.2表示网页多媒体载入时的多媒体 mp3 文件,载入后,不会自动播放。

代码 11.2 源代码\第 11 章\多媒体的自动播放.html

代码 11.2 中,在网页引入多媒体文件 smak slow.mp3,当整个网页完全载入时,即多媒体控制面板出现时,播放进度条不会动,因通过设置 autostart 为 false,所以网页并没有声音,效果如图 11.2 所示。



图 11.2 多媒体的自动播放

11.3 设置多媒体循环播放

在现在的博客中,为了使用户浏览文章处于轻松状态,故设置一首好听的歌曲是很有必要的,在 11.2 节中,只能设置网页完全载入时会不会自动播放的功能,当这首歌播放完成后,又该如何处理,是停止播放呢还是再播放一次。

对多媒体文件的播放次数通过<embed>标记是可以设置的,即设置文件可播放一次或无数次,无所谓无数次就是设置多媒体循环无数次,用参数 loop 来设置,与自动播放一样,loop 也是用 true 和 false 来表示,当 loop 设置为 true 时,多媒体文件播放无数次,直到单击停止键或暂停按钮为止,同理,设置 loop 为 false 时,只播放一次就停止,下面代码表示 loop 在标记中语法:

<embed src=url loop="true|false">

与其他参数一样,在引入一个多媒体文件的同时,设置多媒体循环播放,该参数规定音频或视频文件是否循环及循环次数。属性值为正整数值时,音频或视频文件的循环次数与正整数值相同;属性值为 true 时,音频或视频文件循环;属性值为 false 时,音频或视频文件不循环。如下示例表示:

<embed src="your.mid" autostart=true loop=2>

在引入多媒体文件 your.mid 时,同时设置了自动播放,且循环播放二次,二次播放完后,停止播放。如下示例表示:

<embed src="your.mid" autostart=true loop=true>

在上面代码中设置多媒文件为自动播放,且播放是无限循环,只有当外界干预时才会停止,如单击关闭网页时、刷新后等。下面代码刚好相反,设置 loop 值为 false,表示不出现循环播放。

<embed src="your.mid" autostart=true loop=false>

在设置循环时,与自动播放没直接联系,即使网页载入完成后不是自动播放状态,但单击"开始"按钮后,循环播放正是 loop 设置的值。下面代码 11.3 中表示在<embed>标记,设置多媒体文件循环播放。

代码 11.3 源代码\第 11 章\多媒体循环播放.html

代码 11.3 中,设置了多媒体播放时为循环播放,参数 loop 设置的是 true,无限次的循环,如图 11.3 所示。



图 11.3 多媒体循环播放

11.4 隐藏面板的设置

在网页中引入多媒体文件播放,必然存在多媒体播放区域,以其告诉浏览者本页中的位置有多媒体播放,多媒体所在的区域称为多媒体控制面板,其内有开始/暂停声音等调节按钮。有了面板使用,用户在网页中控制播放更方便了,但有时,只要设置一载入网页就开始播放多媒体,而且不需要面板显示,这时需要把面板隐藏。

多媒体控制面板的隐藏后,看用户看不到网页中有控制面板,其本身不用设置开始、暂停等,下面来学习用来设置隐藏面板的参数,语法还需要依赖于标记<embed>,与其他参数一样,隐藏面板可以用 true 和 false 来控制多媒体是否隐藏。隐藏多媒体面板用 hidden 表示,其后所接的参数值为 true 或 false,当设置 hidden 值为 true 时,表示多媒体面板隐藏,相反,设置参数值为 false 时,不会隐藏控制多媒体面板,这也是默认值。参数 hidden 在标记<embed>中语法如下:

<embed src="url" hidden=ture|false>

在标记<embed>中,引入路径为 url 的多媒体文件,然后设置面板是否隐藏,即设置 hidden 的参数值为 true 表示隐藏,相反,设置为 false 是不隐藏,让多媒体面板显示,即是默认值。

同时参数值 false 也可以用 no 取代,即可表示如下: ture:隐藏面板,no 表示显示面板,同时也是默认值,对隐藏面板,有如下示例。

<embed src="your.mid" hidden=ture>

上面代码表示在<embed>标记中,引入多媒体文件 your.mid,并设置面板隐藏,即 midden设置为 true,当在网页中显示时,面板将不会出现,同理,以下代码表示在标记<embed>中设置不隐藏面板。

<embed src="your.mid" hidden=no>

同理,要设置面板显示可以用 hidden 设置参数值为 no,也可以用 false 取代,效果与不设置 hidden 参数都是一样的,因为没有设置代表默认值,代码 11.4 演示设置隐藏面板的用

法。

代码 11.4 源代码\第 11 章\隐藏面板.html

代码 11.4 中,在网页中引入多媒体文件,然后设置面板隐藏,当打开网页时,立刻听到了多媒体播放出来的声音,却看不到面板,这是因为代码 hidden 设置为 true 表示多媒体面板隐藏,效果如图 11.4 所示。




图 11.4 隐藏面板

11.5 设置面板大小

面板虽然可以隐藏,但很多时候是显示的,而且显示也不一定按默认的大小,所以如何来确定自己定义的面板大小,就需要手动设置了。这就用到多媒体标记的设置面板容器 大小,即面板的宽度和高度。

与其他属性设置一样,设置面板的宽度和高度时,用 width 表示宽度,而 height 表示高度。高度和宽度是距离值,设置其值时还要带上单位,最常用的单位 px(pixels)、en,二者在相同的数值下距离不同,但在本参数是用 px,请注意区别。下面表示标记<embed>下,设置其宽度和高度的语法代码。

<embed src="url" height=# width=#>

上面代码中,从前面的讲解中可以知道,url 表示将引入的多媒体路径,height 表示高度,width 表示宽度,当然,它们出现的顺序没限定,其中取值可以为正整数或百分数,单

位为像素。该参数规定控制面板的高度和宽度。如下面示例。

<embed src="your.mid" height=200 width=200>

上面代码表示在引入的多媒体中,设置宽为 200,且高也为 200,默认单位表示是像素 (px)。代码 11.5 演示了设置面板的大小。

代码 11.5 源代码\第 11 章\设置面板的大小.html

代码 11.5 中,设置了面板的宽度为 400 像素,而高度为 80 像素。在此区域中,载入开始面板的大小同时,还用黑色背景填充设置的区域,在实际应用中,要合理地设置面板大小,本实例中的效果如图 11.5 所示。



图 11.5 设置面板的大小

11.6 对齐方式

在网页中,可能要用到层(DIV标记)来包含多媒体面板,当文本与面板同时存在时,按默认的对齐方式,文本与面板都是向左对齐的,所以出现的效果不会好,要改变这种方式就要对其设置对齐。与其他属性设置对齐一样,面板对齐的语法也用 align 表示,表示对齐方式,其参数值如下面表示。

align=top bottom center baseline left right texttop middle absortom

参数 align 在标记<embed>中表示该参数控制面板和当前行中的对象的对齐方式。其各参数值表示如下。

- □ center: 控制面板居中。
- □ left: 控制面板居左。
- □ right: 控制面板居右。
- □ top: 控制面板的顶部与当前行中的最高对象的顶部对齐。
- □ bottom: 控制面板的底部与当前行中的对象的基线对齐。
- □ baseline: 控制面板的底部与文本的基线对齐。
- □ texttop: 控制面板的顶部与当前行中的最高的文字顶部对齐。
- □ middle: 控制面板的中间与当前行的基线对齐。
- □ absmiddle: 控制面板的中间与当前文本或对象的中间对齐。
- □ absbottom: 控制面板的底部与文字的底部对齐。

通过上面的表示,下面示例表示面板与其他对象(如文字或图片)的对齐方式:

<embed src="your.mid" align=top>

上面代码表示引入 your.mid 这个多媒体文件,且控制面板与网页顶端对齐,又如下面代码。

<embed src="your.mid" align=center>

代码表示引入 your.mid 多媒体文件的面板在居中对齐,下面代码 11.6 中用实例表示参数 align 在多媒体标记中的用法。

代码 11.6 源代码\第 11 章\多媒体面板的对齐.html

代码 11.6 中,在引入多媒体文件的面板上,面板与其他的文本向右对齐,所以文本流向于左,效果如图 11.6 所示。



图 11.6 多媒体面板的对齐

说明: 多媒体标记<embed>,除了以上这些参数外,还有常用的如ID,CLASS等,在此对在这些不做介绍,将会在学习CSS内容时详解。

11.7 网页多媒体实例手把手—在网页中播放视频

在前面小节中,主要讲解了网页多媒体的标记以及其参数的设置,其中多媒体文件只针对 MP3 这种格式,其他样式的多媒体文件与上面实例的用法一样。下面在网页多媒体实例手把手中,通过在网页中播放视频来进行讲解。

11.7.1 引入视频文件

准备好视频资料,引用到网页。本实例准备了".swf"格式(flash 文件的格式)的视频文件,新建网页保存在与多媒体文件同一目录下,通过 href 参数链接视频文件,代码 11.7 表示在网页中引入视频文件。

代码 11.7 源代码\第 11 章\多媒体实例手把手─在网页中放视频.html

```
<html>
<head>
    <title>多媒体实例手把手—在网页中放视频</title>
</head>
<body>
    <embed src="刻舟求剑.swf">
</body>
</html>
```

在代码 11.7 中,给<body></body>标记对中放入<embed>标记,多媒体标记中,引入了 刻舟求剑.swf 文件,其他的参数目前都是默认的,所以载入网页界面就可以看到 flash 文件 正在播放,效果如图 11.7 所示。



图 11.7 载入多媒体文件时

11.7.2 设置多媒体为非自动播放

设置多媒体为非自动播放。当网页载入时,默认情况是自动播放的,在本步骤中,设置为非自动播放,如代码 11.8 所示。

代码 11.8 源代码\第 11 章\多媒体实例手把手─在网页中放视频.html

```
<html>
<head>
    <ti><title>多媒体实例手把手—在网页中放视频</title>
</head>
<body>
    <embed src="刻舟求剑.swf" autostart="false">
</body>
</html>
```

在代码 11.8 中,设置多媒体载入时为非自动播放,即网页载入时,会暂停播放,直到激活其为止(flash 文件与 mp3 等文件一样,都是播放器支持播放的格式),本步骤效果如图 11.8 所示。





图 11.8 设置为非自动播放

11.7.3 设置多媒体无循环播放

设置多媒体无循环播放。如果是默认值,表现的是视频文件不停地播放,而当设置 loop 为 false 时,表示只播放一次就停止,代码 11.9 中,表示了多媒体无循环播放标记 loop 的用法。

代码 11.9 源代码\第 11 章\多媒体实例手把手一在网页中放视频.html



代码 11.9 中,设置了多媒体为无循环状态,当多媒体播放完成时,不会重新开始播放了,因本实例文件默认的是循环播放,但设置 loop 为 false 后,文件只播放一次,这次播放完成时,视频处于最后一帧不动,效果如图 11.9 所示。



图 11.9 设置为不循环

11.7.4 设置控制面板的大小

为调节面板大小,在实例中设置与原面板大小不一样的面板容器大小,代码 11.10 表示设置控制面板的大小。

代码 11.10 源代码\第 11 章\多媒体实例手把手一在网页中放视频.html

```
<html>
<head>
    <ti><title>多媒体实例手把手—在网页中放视频</title>
</head>
<body>
    <embed src="刻舟求剑.swf" width="400" height=300>
</body>
</html>
```

因文件是按原始大小显示的,但用户需要设置不同大小时,通过 width 和 height 来确定 面板的高和宽,代码 11.10 中设置了宽为 400 像素,而高为 300 像素。通过效果,显示画面 也变大了。效果如图 11.10 所示。




图 11.10 设置面板大小后

11.8 小结

本章主要介绍了网页中的多媒体,以前学习过的标签是插入图片,显示出图片的效果,还有另一个标签可以插入 flash、mp3、mid 和一些视频文件,直接可以播放相应的文件内容。主要用到的标签是 embed,对其常用的参数也做出详细的介绍,如自动播放、开始时间、音量等不可缺少的部分。还对 embed 对象对齐方式做出实例,与表格等标签一样,embed 对象也可以放置在网页中的某个位置或者直接隐藏。