





### ■ VPC와 VPC 네트워킹

- VPC 네트워킹은 VPC 환경을 사용하는 리소스가 통신할 수 있도록 네트워크 구성을 설정하는 행위,
   또는 그 네트워크 구성 자체를 뜻한다.
- AWS 서비스가 네트워크 인터페이스를 사용하면 자동으로 보안 그룹, 네트워크 ACL 그리고 라우팅 테이블의 통제를 받게 된다.
- 이를 두고 서비스가 VPC 네트워킹을 사용한다고 말한다.






- VPC와 온프레미스의 비교
  - 온프레미스 환경은 VPC와 어떤 차이가 있을까?
  - 그림은 웹 서비스를 제공하는 온프레미스의 네트워크 구성이다.





- VPC와 온프레미스의 비교
  - 온프레미스 네트워크를 VPC로 옮겨보자.



#### ■ VPC와 온프레미스의 비교

- 이처럼 소규모 네트워크를 VPC에서는 서브넷으로 매핑할 수 있다.
- 그리고 L4 스위치는 로드밸런서가, 방화벽은 VPC의 보안 그룹과 네트워크 ACL이 그 역할을 대신하고 있다.
- L3 백본 스위치는 라우터가 담당하지만 AWS 라우터 생성 없이 가상의 라우팅 테이블만으로 트래픽 경로 제어가 가능하다.
- 뿐만 아니라 인터넷 게이트웨이를 라우팅 타겟으로 설정하면 서브넷을 퍼블릭으로 활용할 수도 있다.



#### CIDR 블록

- VPC 네트워크 규모는 CIDR(Classless Inter-Domain Routing)이 결정한다.
- 그림은 기존 클래스 방식과 CIDR의 비교 자료다.

방식	클래스	네트워크 주소	호스트 IP 범위 호스트 IP 개수		
Class	Α	92.0.0.0/8	92.0.0.0	~ 92.255.255.255	2^24 - 2 = 16,777,214
	В	92.75.0.0/ <b>16</b>	92.75.0.0	~ 92.75.255.255	2^16 - 2 = 65,534
	С	92.75.162.0/ <mark>24</mark>	92.75.162.0	~ 92.75.162.255	2^8 - 2 = 254




방식	mask	네트워크 주소	호스트 IP 범위	호스트 IP 개수
CIDR	20 bits	92.75.0.0/ <b>20</b>	92.75.0.0	2^12 - 2 = 4,094

- AWS에서는 VPC의 CIDR 블록 범위를 16 ~ 28 사이로 제한하고 있다.
- 그러므로 14 ~ 65,534 범위 IP를 사용할 수 있다.
- 참고 사항으로 VPC의 CIDR을 서브넷 CIDR로 나눠 사용하면 각 서브넷 CIDR 블록(예. 10.0.0.0/24)의 첫 4개 IP 주소(예. 10.0.0.0 ~ 10.0.0.3)와 마지막 IP 주소(예. 10.0.0.255)는 AWS에서 예약한 주소이 므로 사용할 수 없다.


#### ■ 퍼블릭 CIDR 전략

- VPC 환경은 IP 절약 측면에서도 장점이 있다.
- 온프레미스는 일반적으로 퍼블릭 서버에 퍼블릭 IP를 할당하고, 프라이빗 서버는 프라이빗 IP를 할당한다.
- 프라이빗 IP는 인터넷이 불가한 내부 영역에 해당하므로 원하는 네트워크를 마음대로 정의해서 사용할 수 있지만 퍼블릭 IP는 ISP에서 부여한 IP만 사용할 수 있으며 별도 비용이 발생하므로, 회사에서 선점한 퍼블릭 CIDR은 비용 절감을 고려해 여러 서브넷으로 나눠 사용한다.



### ■ 퍼블릭 CIDR 전략

- 그럼 VPC는 어떠한가?
- 그림은 퍼블릭 IP가 할당된 인스턴스 2개를 보여준다.
- AWS의 모든 인스턴스는 생성 시점에 프라이빗 IP가 자동 할당된다.
- 인터넷 접속을 위해 퍼블릭 IP를 설정해야 한다면 인스턴스 생성 시점에 퍼블릭 IP를 할당하거나 생성 이후에 탄력적 IP를 할당하는 방법이 있다.






#### ■ 퍼블릭 CIDR 전략

- 온프레미스가 서브넷의 CIDR 일부를 퍼블릭 IP로 사용한 것과는 달리 AWS는 프라이빗 CIDR과는 무관하게 인스턴스가 필요할 때만 퍼블릭 IP를 할당할 수 있다.
- VPC는 퍼블릭 CIDR에 구속받지 않으므로 퍼블릭 IP 연결과 해제가 보다 자유롭다.
- 또 VPC는 온프레미스의 백본과 방화벽, 그리고 스위치 등 네트워크 장비 일체가 필요 없다.




- VPC 네트워킹 리소스 할당량 조정
  - VPC는 리전마다 생성할 수 있는 최대 한도가 정해져 있다.
  - 이를 할당량(Quotas)이라 한다.
  - AWS는 용량 관리 목적으로 VPC 리소스를 제한하고 있으나 별도 요청해 증설할 수 있다.
  - 다음 순서에 따라 진행한다.
    - AWS 지원 센터에 접속해 Create case(사례 생성) 버튼을 클릭한다.






- 다음 순서에 따라 진행한다.
  - 3가지 옵션 중 Service limit increase(서비스 한도 증가) 버튼을 선택한다.
  - Limit type은 VPC, Severity는 General question을 선택한다.






- 다음 순서에 따라 진행한다.
  - 화면 아래로 스크롤하면 Request(요청) 선택 화면이 나타난다.
  - 리전과 요청할 한도 타입을 선택하고, 한도 개수를 입력한다.





- 다음 순서에 따라 진행한다.
  - Use case description에 할당량 증가 요청 사유를 입력하고 그림처럼 언어, 연락 수단, 이메일을 차례로 입력한다.
  - 완료하면 Submit을 클릭한다.





- 다음 순서에 따라 진행한다.
  - 생성한 사례는 Case History에서 다시 확인할 수 있다.



- 다음 순서에 따라 진행한다.
  - 요청 종류에 따라 소요되는 시간이 달라진다.
  - 특별한 검토가 필요 없으면 10분 이내 다음과 같은 완료 메일을 받을 수 있다.

#### Hello,

We have approved and processed your limit increase request(s). It can some times take up to 30 minutes for this to propagate and become available for us e. I hope this helps, but please reopen this case if you encounter any issues.


Summary of limit(s) requested for increase:

[AP\_NORTHEAST\_2]: VPC / VPCs per Region, New Limit = 10

- 그림은 서울 리전의 VPC 대시보드 화면이다.
- 계정을 생성한 후 별도 작업을 하지 않았다면 이 화면을 볼 수 있다.
- VPC 네트워킹을 구성하는 리소스 이름과 개수가 이 곳에 표시된다.

리전별 리소스 C 리소스	스 새로 고침		
다음 Amazon VPC 리소스를 사용하고 있	있습니다.		
VPC 모든 리전 보기 ▼	서울 1	NAT 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	서울 0
서브넷 모든 리전 보기 ▼	서울 4	VPC 피어링 연결 모든 리전 보기 ▼	서울 0
<b>라우팅 테이블</b> 모든 리전 보기 ▼	서울 1	네트워크 ACL 모든 리전 보기 ▼	서울 1
인터넷 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	서울 1	<b>보안 그룹</b> 모든 리전 보기 ▼	서을 <b>1</b>
외부 전용 인터넷 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	서울 0	고객 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	서울 0

- 다음은 이 VPC 대시보드 현황을 토폴로지로 표현한 그림이다.
- 그림에서 생성된 기본 VPC 1개, 가용 영역마다 생성된 퍼블릭 서브넷 4개, 그리고 VPC 통제 3요소(보안 그룹, 네트워크 ACL, 라우팅 테이블)를 볼 수 있다.



- 이처럼 AWS는 고객이 네트워크 인터페이스만 갖추면 서비스를 즉각 개시할 수 있도록, VPC 환경을 미리 마련해 뒀다.
- 이를 기본 VPC(Default VPC)라 한다.
- 앞의 그림에서 가용 영역 서브넷에 인스턴스 레벨의 서비스를 생성하면 네트워크 인터페이스가 자동으로 생성된다.
- 그 네트워크 인터페이스에 보안 그룹을 연결하고 원하는 환경에 맞게 네트워크 ACL과 라우팅 테이블
   을 설정하면 통신이 시작될 것이다.
- 또한 인터넷 게이트웨이는 VPC 네트워킹의 필수 요소가 아니지만 인스턴스만 만들면 즉시 인터넷을 사용할 수 있도록 기본 VPC가 준비한 리소스다.
- 물론 라우팅 테이블 타겟에도 인터넷 게이트웨이가 지정돼 있다.
- 기본 VPC와 그 기반 요소들은 우리가 원해서 만든 리소스가 아니다.
- 심지어 모든 리전에 기본 생성돼 있어 비용 납부 의무가 없다.
- 그러나 인터넷 게이트웨이를 지나는 트래픽이 발생한다면 그에 따른 요금은 부과된다.

- 그림은 기본 VPC와 기본 서브넷을 함께 보여준다.
- 기본 VPC 개념과는 별개로 모든 VPC는 자신이 기본으로 사용하는 라우팅 테이블과 네트워크 ACL이 있다.
- 이를 기본 라우팅 테이블, 기본 네트워크 ACL이라 한다.





- 기본(Default)의 위험성
  - 그림은 기본 VPC의 기본 보안 그룹이다.



■ 보안 그룹 ID를 클릭하면 그림처럼 인바운드와 아웃바운드 규칙이 탭으로 구분돼 있다.




### ■ 기본(Default)의 위험성

- 문제는 기본 저장된 규칙이다.
- 그림의 빨강 박스는 VPC가 생성될 때 기본 보안 그룹에 자동 생성된 규칙이다.
- 아웃바운드 기본 규칙은 모든 형태의 트래픽을 어느 곳으로도 전송할 수 있는 막강한 권한이 있다.
- 대부분의 보안 사고나 자료 유출은 이 규칙 때문에 발생한다.
- 악성코드에 감염된 인스턴스는 2차 해킹에 필요한 자료를 모아 C&C 서버로 전송할 수 있다.
- 온프레미스도 예외는 아니다.
- 보안그룹은 수명 주기 동안 네트워크 인터페이스에 다중 연결 가능한 성질이 있다.
- 그러므로 무분별하게 사용하면 콘솔 화면만으로 어느 인스턴스에서 보안 그룹을 사용하는지 일일이 판별하기 어렵다.
- 따라서 불필요 보안 그룹은 주기적으로 점검해 반드시 삭제해야 한다.
- 사용 중인 보안 그룹이라면 필요한 IP와 포트로 제한하는지 검사해야 할 것이다.

#### ■ 기본(Default)의 위험성


- 그림은 기본 보안 그룹 삭제를 시도한 모습이다.
- 그럼 기본 보안 그룹은 어떻게 관리해야 할까?
- 사실 보안 그룹의 규칙은 없어도 된다.
- 즉, 보안 그룹 내부 규칙을 삭제하는 방식으로 관리한다.

■ 보안 강화 측면에서 기본 VPC는 삭제하고 별도의 VPC를 생성한 후 필요한 환경만 만들어 나갈 것을 권장한다.





- 실습. 기본 VPC 삭제
  - 서비스 > VPC 선택






# ■ 실습. 기본 VPC 삭제

■ VPC 선택

리전별 리소스 · ♂리소스새로고침						
다음 Amazon VPC 리소스를 사용 <sup>5</sup>						
VPC 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1	NAT 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평?			
서브넷 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 4	VPC 피어링 연결 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평			
라우팅 테이블 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1	네트워크 ACL 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평?			
인터넷 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1	보안 그룹 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평?			
외부 전용 인터넷 게이트웨이 모든 리전 보기▼	아시아 태평양 🔾	고객 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평			
DHCP 옵션 세트 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1	가상 프라이빗 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평?			
탄력적 IP 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾	사이트 간 VPN 연결 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평			
엔드포인트 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 0	실행 중인 인스턴스 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평			




- 실습. 기본 VPC 삭제
  - 기본 VPC 선택 > 작업 > VPC 삭제






- 실습. 기본 VPC 삭제
  - VPC 삭제 버튼을 클릭하면 경고 메시지와 함께 의사 재확인 팝업창이 나타난다.
  - 가이드에 따라 진행한 후 삭제 버튼을 클릭하면 기본 VPC와 관련된 모든 리소스가 삭제된다.





- 실습. 기본 VPC 삭제
  - VPC 삭제 버튼을 클릭하면 경고 메시지와 함께 의사 재확인 팝업창이 나타난다.
  - 가이드에 따라 진행한 후 삭제 버튼을 클릭하면 기본 VPC와 관련된 모든 리소스가 삭제된다.






- 실습. 기본 VPC 삭제
  - 대시보드에서 모든 리소스가 삭제됐는지 확인해보자.






- 실습. VPC 생성
  - 기본 VPC 삭제까지 마쳤으면 이제 새로운 VPC를 만들어보자.
  - VPC 메뉴로 들어간다.






- 실습. VPC 생성
  - 기본 VPC를 삭제했으므로 아무런 VPC도 없는 상태다.
  - 그림에서 우측 상단 VPC 생성 버튼을 클릭한다.





- 실습. VPC 생성
  - VPC 이름과 16~28 범위의 CIDR을 입력하고 VPC 생성을 클릭한다.
  - 이름 태그는 선택 사항이지만 대규모 시스템으로 확장돼 WC가 많아지면 구분이 어렵다.
  - 가급적 태그를 입력해 검색키로 활용한다.






- 실습. VPC 생성
  - VPC 생성을 완료하면 기본 VPC 여부, CIDR, 기본 라우팅 테이블과 네트워크 ACL 등 VPC 관련 정보 가 나타난다.



VPC에 서브넷을 생성하면 그림과 같이 기본 라우팅 테이블과 기본 네트워크 ACL이 생성되고 서브넷에 자동 연결된다.



- 실습. VPC 생성
  - EC2 대시보드에 들어가면 기본 보안 그룹도 확인할 수 있다.
  - 기본 보안 그룹 규칙을 모두 삭제하자.
  - 서비스 > EC2 선택





- 실습. VPC 생성
  - EC2 대시보드 > 보안그룹 선택






- 실습. VPC 생성
  - [인바운드 규칙 편집] 선택





- 실습. VPC 생성
  - [삭제] > [규칙 저장]을 순서대로 클릭



### 1. VPC




- 실습. VPC 생성
  - 아웃바운드 규칙 > [아웃바운드 규칙 편집]을 선택



### 1. VPC




- 실습. VPC 생성
  - [삭제] > [규칙 저장]을 순서대로 클릭



## 2. 서브넷


IT COOKBOOK

- 서브넷 = 가용 영역 ∩ VPC
  - 서브넷은 VPC와 가용 영역 모두에 포함되는 공간이다.
  - 그러므로 서브넷은 그림의 노랑 경계를 넘어 존재할 수 없다.




#### ■ 서브넷의 역할


- 온프레미스도 다르지 않다.
- 서버팜 내부에 서버를 둔다고 하지만, 서버팜 스위치에 실제 연결된 것은 서버의 NIC(Network Interface Card, 네트워크 인터페이스 카드)다.



- 서브넷 우회 경로의 근원
  - 그림은 서버가 방화벽을 통과하지 않고 자체 NIC로 DB에 직접 접근하는 모습을 나타낸다.
  - 네트워크로 접속할 땐 네트워크 인터페이스가 아닌 라우팅에 의존해야 한다.




■ 다음 그림은 NIC가 아닌 라우팅으로 DB에 접근하는 네트워크 구성이다.





- 실습. 서브넷 생성 예제
  - 서브넷 메뉴에 진입한다.
  - 서비스 > VPC 선택





#### ■ 실습. 서브넷 생성 예제


■ 서브넷 선택

VPC 생성       EC2 인스턴스 시작         참고: 인스턴스는 아시아 태평양 리전에서 시작됩니다.										
리전별 리소스 C 리소스 새로 고침										
다음 Amazon VPC 리소스를 사용하고 있습니다.										
VPC 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1	NAT 게이트웨이 모든 라전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾							
서브넷 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 0	VPC 피어링 연결 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾							
라우팅 테이블 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1	네트워크 ACL 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1							
인터넷 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾	보안 그룹 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1							
외부 전용 인터넷 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾	고객 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾							
DHCP 옵션 세트 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 1	가상 프라이빗 게이트웨이 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾							
탄력적 IP 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾	사이트 간 VPN 연결 모든 리전 보기 ▼	아시아 태평양 🔾							

## 2. 서브넷




- 실습. 서브넷 생성 예제
  - 앞절에서 기본 VPC를 삭제했으므로 기본 서브넷도 자동 삭제됐다.
  - 우측 상단 서브넷 생성 버튼을 클릭한다.






- 실습. 서브넷 생성 예제
  - 서브넷은 가용 영역과 VPC의 공통 영역이므로, 이 2가지를 모두 지정해야 한다.
  - 우선 앞에서 만든 VPC를 선택한다.



- 실습. 서브넷 생성 예제
  - 생성할 서브넷 정보를 입력한다.
  - 이 단계에서 가용 영역을 지정한다.




## 2. 서브넷



- 실습. 서브넷 생성 예제
  - 위 내용을 참고해 다음 6개 서브넷을 생성해보자.
    - 퍼블릭 서브넷: PUB-WEB-2a-92.75.100, PUB-WEB-2b-92.75.200
    - 프라이빗 서브넷 : PRI-WAS-2a-92.75.10, PRI-WAS-2b-92.75.20, PRI-DB-2a-92.75.1, PRI-DB-2b-92.75.2
  - 목록에 6개 서브넷을 확인할 수 있다.

서브넷 (6) 정보     Q. 서브넷 필터링						C 작업 ▼ 서브넷 생성	
						< 1 > ⊚	
Name	•	서브넷 ID	▽	IPv4 CIDR	가용 영역 ▽	라우팅 테이블 ▽	네트워크 ACL
PUB-WEB-2b-	92.75.200	subnet-04cb036c6	5534817fa	92.75.200.0/24	ap-northeast-2b	rtb-068c3c3d56e83e7c7	acl-0631fd4d1c5ce0a60
PUB-WEB-2a-	92.75.100	subnet-0765bc7c7	7bd1b3b09	92.75.100.0/24	ap-northeast-2a	rtb-068c3c3d56e83e7c7	acl-0631fd4d1c5ce0a60
PRI-WAS-2b-9	92.75.20	subnet-098a7318	73c43792e	92.75.20.0/24	ap-northeast-2b	rtb-068c3c3d56e83e7c7	acl-0631fd4d1c5ce0a60
PRI-WAS-2a-9	2.75.10	subnet-0b985a2d	487fd363c	92.75.10.0/24	ap-northeast-2a	rtb-068c3c3d56e83e7c7	acl-0631fd4d1c5ce0a60
PRI-DB-2b-92	.75.2	subnet-0e556740	d35b9b5b6	92.75.2.0/24	ap-northeast-2b	rtb-068c3c3d56e83e7c7	acl-0631fd4d1c5ce0a60
PRI-DB-2a-92	.75.1	subnet-0a8f69027	78a26e95f	92.75.1.0/24	ap-northeast-2a	rtb-068c3c3d56e83e7c7	acl-0631fd4d1c5ce0a60

- 실습. 서브넷 생성 예제
  - 서브넷이 생성되면서 VPC의 기본 라우팅 테이블과 기본 네트워크 ACL이 자동 연결됐다.
  - 다음 그림은 서브넷 6개를 생성한 토폴로지다.



# Thank You