


Chapter 10 인터넷 연결

- AWS의 인터넷 연결 소개
  - AWS에서 인터넷 연결 정의



## 1. AWS의 인터넷 연결




### ■ AWS의 인터넷 연결 소개

- 인터넷 연결을 위한 4가지 조건
  - 인터넷 게이트웨이
    - 외부 인터넷과 연결을 해주는 장비로 통신 트래픽들이 최종적으로 인터넷 게이트웨이를 통하여 통신하게 된다.
  - 네트워크 라우팅 테이블 정보 (외부와 네트워크 통신을 위한)
    - 일종의 목적지를 가기 위한 지도 정보로, 모든 네트워크 대역 (0.0.0.0/0) 통신은 인터넷 게이트웨이로 전달하기 위해 경로를 지정한다.
  - 공인 IP
    - AWS에 사용 가능한 공인 IP는 퍼블릭 IP나 탄력적 IP(Elastic IP)가 있다.
    - 현재 IPv4 주소 개수가 부족하기 때문에 프라이빗 IP를 가진 대상이 인터넷 사용을 위해서 공인 IP로 변환(NAT: Network Address Translation)이 필요하다.
  - 보안 그룹과 네트원크 ACL
    - 보안 그룹과 네트워크 ACL 에 의해서 외부 네트워크와 통신이 허용되어야 한다.

### ■ AWS의 인터넷 연결 소개


- NAT 동작
  - IP 를 변환하는 것을 NAT(Network Address Translation)라고 부르며, IP와 포트 번호를 동시에 변화하는 것을 PAT (Port Address Translation)라고 부른다.



### ■ AWS의 인터넷 연결 소개

■ 인터넷 연결을 위한 3가지 방안 비교

| 특징   | 인터넷 게이트웨이                               | NAT 다바이스                          | Proxy 인스턴스                     |
|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 동작   | Layer3 계층 동작                            | Layer4 계층 동작                      | Layer7 계층 동작                   |
| 주소변환 | 프라이빗 IP를 퍼블릭 IP 혹은<br>탄력적 IP로 1:1 주소 변환 | IP 주소와 포트 번호 변환                   | IP 주소와 포트 번호 변<br>환(TCP 신규 연결) |
| 특징   | 1개의 프라이빗 IP 마다 1개<br>의 공인 IP 매칭         | 여러 개의 프라이빗 IP가 1개의<br>공인 IP 사용 가능 | 어플리케이션 수준 제<br>어(통제) 가능        |



# 1. AWS의 인터넷 연결




### ■ 인터넷 게이트게이

- 인터넷 게이트웨이(Internet Gateway) 소개
  - 인터넷 게이트웨이는 확장성과 가용성이 있는 VPC 구성 요소로 VPC와 인터넷 간에 통신할 수 있게 해준다.
  - 인터넷 게이트웨이는 퍼블릭 IPv4 주소가 할당된 인스턴스에 대해 1:1 IPv4 주소 변환을 수행한다.
  - 참고로 인터넷 게이트웨이는 IPv4 및 IPv6 트래픽을 지원한다.

### ■ 인터넷 게이트게이

- 인터넷 게이트웨이를 통한 외부 접속
  - 인터넷 게이트웨이는 퍼블릭 IP 혹은 탄력적 IP에 대해서 1:1 IP NAT를 수행한다.
  - 예를 들면 내부 인스턴스에 퍼블릭 IP 혹은 탄력적 IP가 연결되어 있으면, 외부 접속 시 프라이빗 IP를 퍼블릭 IP 혹은 탄력적 IP로 변화을 하게 된다.
  - 요청 이후 되돌이오는 트래픽에서도 목적지 IP를 퍼블릭 IP 혹은 탄력적 IP에서 프리이빗 IP로 NAT를 수행한다.



# 1. AWS의 인터넷 연결




### ■ 인터넷 게이트게이


- 인터넷 게이트웨이 제약 사항
  - 하나의 VPC 에는 한 개의 인터넷 게이트웨이만 사용할 수 있다.
  - VPC와 인터넷 게이트웨이의 최대 할당량은 동일하게 적용된다.
  - 리전 당 VPC(인터넷 게이트웨이도 동일)의 기본 할당량은 5개이며, 그 이상 필요 시 AWS 케이스 오픈을 통해 요청하여 리전 당 최대 100개까지 증가할 수 있다.

- NAT 디바이스 소개
  - NAT 인스턴스와 NAT 게이트웨이를 통칭하여 NAT 디바이스라고 말한다.
  - 프라이빗 서브넷의 배치된 인스턴스는 공인 IP(퍼블릭 IP 혹은 탄력적 IP)를 연결할 수 없어서 직접 인터넷 연결이 불가능하며, 이때 NAT 디바이스를 사용하여 프라이빗 서브넷에 배치된 인스턴스가 인터넷 또는 기타 AWS 퍼블릭 서비스(S3 등)에 연결할 수 있다.
  - 기본적으로는 내부(AWS 인스턴스)에서 외부 인터넷으로 통신만 가능하며, 인터넷 게이트웨이와는 다르게 외부 인터넷에서 내부 AWS 구간으로 직접 통신은 불가능하다.

### NAT 게이트웨이



### NAT 인스턴스




- NAT 게이트웨이와 NAT 인스턴스의 비교
  - 소규모의 트래픽만 발생하고 서비스 중요도가 낮은 경우 저렴한 비용의 NAT 인스턴스로 구성을 권장한다.
  - 그 이외의 경우에는 더 나은 가용성과 향상된 대역폭을 제공하면서도 관리 작업은 간소화하는 관리형 NAT 서비스인 NAT 게이트웨이 사용을 권장한다.

| 속성       | NAT 게이트웨이  | NAT 인스턴스   |
|----------|--|--|
| 유지 관리    | AWS에서 관리한다. 유지 관리 작업을 수행할 필요가 없다.  | 사용자가 직접 관리한다. (예: 인스턴스에<br>소프트웨어 업데이트 또는 운영체제 패치<br>설치)  |
| 가용성      | 가용 영역에 각기 NAT 게이트웨이를<br>만들어 고가용성 제공한다.                                     | 직접 별도의 스크립트를 사용하여 인스턴<br>스 간의 장애 조치를 관리한다.               |
| 네트워크 대역폭 | 최대 45Gbps까지 확장할 수 있다.  | 인스턴스 유형의 대역폭에 따라 다르다.                                    |
| 비용       | 사용하는 NAT 게이트웨이 수, 사용<br>기간, NAT 게이트웨이를 통해 보내<br>는 데이터의 양에 따라 요금이 청구<br>된다. | 사용하는 NAT 인스턴스 수, 사용 기간,<br>인스턴스 유형과 크기에 따라 요금이 청<br>구된다. |
| 유형 및 크기  | 균일하게 제공되므로 유형 또는 크<br>기를 결정할 필요가 없다.                                       | 예상 워크로드에 따라 적합한 인스턴스<br>유형과 크기를 선택한다.                    |


- NAT 게이트웨이와 NAT 인스턴스의 비교
  - 소규모의 트래픽만 발생하고 서비스 중요도가 낮은 경우 저렴한 비용의 NAT 인스턴스로 구성을 권장한다.
  - 그 이외의 경우에는 더 나은 가용성과 향상된 대역폭을 제공하면서도 관리 작업은 간소화하는 관리형 NAT 서비스인 NAT 게이트웨이 사용을 권장한다.

| 속성         | NAT 게이트웨이   | NAT 인스턴스  |
|------------|---|---|
| 퍼블릭 IP 주소  | 생성할 때 NAT 게이트웨이와 연결할<br>탄력적 IP 주소를 선택한다. 할당된<br>탄력적 IP 주소는 변경이 불가능하다. | 탄력적 IP 주소 또는 퍼블릭 IP 주소를<br>NAT 인스턴스와 함께 사용한다. 새 탄력<br>적 IP 주소를 인스턴스와 연결하여 언제<br>든지 퍼블릭 IP 주소를 변경할 수 있다. |
| 프라이빗 IP 주소 | 게이트웨이를 만들 때 서브넷 IP 주소 범위에서 자동으로 선택된다.                                 | 인스턴스를 시작할 때 서브넷의 IP 주소<br>범위에서 특정 프라이빗 IP 주소를 할당<br>한다.   |
| 보안 그룹      | 보안그룹을 NAT 게이트웨이와 연결<br>할 수 없다.  | 보안그룹을 NAT 인스턴스와 연결하여 인<br>바운드 및 아웃바운드 트래픽을 제어한다.  |
| 플로우 로그     | 플로우 로그를 사용하여 트래픽을<br>캡쳐한다.  | 플로우 로그를 사용하여 트래픽을 캡쳐한<br>다.   |
| 접속 서버      | NAT 게이트웨이로 접속(예: SSH)을<br>지원하지 않는다.                                   | NAT 게이트웨이로 접속(예: SSH)하여<br>SSH 접속 서버로 사용 가능하다.  |

- NAT 인스턴스를 통한 외부 접속
  - 프리이빗 서브넷에 연결된 내부 인스턴스에서 외부 인터넷과 통신 시 퍼블릭 서브넷의 NAT 인스턴스로 트래픽을 전송한다.
  - NAT 인스턴스는 IP masquerading 기능을 통하여 내부 인스턴스의 IP와 포트를 NAT 인스턴스의 IP와 포트로 변환된다.
  - 변환된 후 NAT 인스턴스는 인터넷 게이트웨이로 트래픽을 전송한다.
  - 인터넷 게이트웨이는 NAT 인스턴스의 프라이빗 IP를 미리 맵핑된 탄력적 IP로 1:1 IP NAT하여 외부 인터넷으로 전송한다.
  - 결과적으로 IP 변환이 두 번 이루어지게 된다.



- NAT 디바이스 (NAT 인스턴스 & NAT 게이트웨이)
  - NAT 인스턴스를 통한 외부 접속
    - 다수의 인스턴스가 외부 인터넷으로 접속 시 NAT 인스턴스에 연결된 탄력적 IP를 사용한다.
    - 결과적으로 다수의 인스턴스의 출발지 IP가 1개의 탄력적 IP를 공유하여 사용하기 때문에 포트 번호 정보를 기준으로 하여 내부 인스턴스의 트래픽을 구별할 수 있다.
    - 이러한 동작을 PAT(Port Address Translation)라고 한다.



## 1. AWS의 인터넷 연결



- NAT 디바이스 (NAT 인스턴스 & NAT 게이트웨이)
  - NAT 게이트웨이 제약 사항
    - NAT 게이트웨이는 5Gbps의 대역폭을 지원하며, 최대 45Gbps까지 자동 확장한다.
    - NAT 게이트웨이는 단일 대상(예: 외부 웹서버 1대의 IP)에 대해 분당 최대 55,000개의 동시 연결을 지원할 수 있다.
    - NAT 게이트웨이 가용 영역당 기본 할당량은 5개이며, 그 이상 필요할 경우 AWS 케이스 오픈을 통해 증가 요청이 가능하다.


### ■ Proxy 인스턴스

### ■ Proxy 인스턴스 소개

- Proxy는 일종의 대리자로 클라이언트와 서버 중간에 통신을 대신 처리해주는 역할을 한다.
- Proxy가 클라이언트의 통신을 대신 처리하기 때문에 서버의 입장에서는 마치 Proxy와 통신을 하는 것으로 보인다.
- 클라이언트는 기존 애플리케이션 통신을 Proxy로 보내기 위한 설정이 필요하다.
  - 예) HTTP 통신을 Proxy로 보내는 설정

### ■ Proxy 인스턴스를 통한 외부 접속

- 프라이빗 서브넷 내부의 인스턴스는 HTTP 통신을 위해서 목적지 IP는 Proxy 인스턴스로 향하게 된다.
- 이후 Proxy 인스턴스는 대신 외부 구간과 통신을 하고 결과를 다시 내부 인스턴스로 보낸다.



- CloudFormation 적용
  - 본 실습을 위한 기본 실습 환경을 CloudFormation을 통해 자동으로 구성한다.
  - 서비스 > CloudFormation > 스택 > 스택 생성
  - 다운로드 링크 : https://github.com/jjin300/cloud
  - CloudFormation 적용을 위해 상단의 링크를 통해 lab10-1.yaml을 다운로드하고 스택 생성을 한다.



- 생성 자원 확인
  - 기본 환경 구성 자원 정보

| 자원           | 태그 이름                              | 정보   |
|--------------|------------------------------------|--|
| VPC          | NATInstance-VPC1                   | IP CIDR: 10.40.0.0/16  |
| 인터넷 게이트웨이    | NATInstance-IGW1                   | 연결: NATInstance-VPC1   |
| 퍼블릭 서브넷      | NATInstance-VPC1-Subnet1           | IP CIDR: 10.40.1.0/24, AZ: ap-northeast-2a   |
| 퍼블릭 라우팅 테이블  | NATInstance-<br>PublicRouteTable1  | 연결: NATInstance-VPC1-Subnet1<br>라우팅 정보: 대상 0.0.0.0/0, 타겟: NATInstance-IGW1                             |
| 프라이빗 서브넷     | NATInstance-VPC1-Subnet2           | IP CIDR: 10.40.2.0/24, AZ: ap-northeast-2a   |
| 프라이빗 라우팅 테이블 | NATInstance-<br>PrivateRouteTable1 | 연결: NATInstance-VPC1-Subnet2   |
|              | NAT-Instance                       | 연결: NATInstance-VPC1-Subnet1<br>프라이빗 IP: 10.40.1.100 – 탄력적 IP 연결<br>AMI: 'amzn-ami-vpc-nat' 포함된 AMI 사용 |
| EC2 인스턴스     | Private-EC2-1                      | 연결: NATInstance-VPC1-Subnet2<br>프라이빗 IP: 10.40.2.101 – SSH: Password 로그인 방<br>식 활성화, root 로그인 활성화      |
|              | Private-EC2-2                      | 연결: NATInstance-VPC1-Subnet2<br>프라이빗 IP: 10.40.2.102 – SSH: Password 로그인 방<br>식 활성화, root 로그인 활성화      |




- 생성 자원 확인
  - 기본 환경 구성 자원 정보

| 자원    | 태그 이름                              | 정보   |
|-------|------------------------------------|--|
| 보안 그룹 | VPC1-NATInstance-<br>SecurityGroup | 인바운드 규칙: SSH/ICMP - 0.0.0.0/0,<br>HTTP(S) - 10.40.0.0/16 |
| 보인 그룹 | VPC1-PrivateEC2-<br>SecurityGroup  | 인바운드 규칙: SSH/ICMP - 10.40.0.0/16,<br>ICMP - 0.0.0.0/0    |

- 기본 환경 적용
  - 생성 자원 확인
    - 기본 환경 구성 도식화



- 기본 환경 검증
  - 프라이빗 서브넷에 위치한 인스턴스는 현재 외부에서 직접 SSH 접속이 불가능하다.
  - 퍼블릭 서브넷에 위치한 NAT 인스턴스를 먼저 SSH로 접속 후 다시 프라이빗 서브넷에 있는 인스턴스로 접속을 해야 한다.
  - 최종적으로 프라이빗 서브넷에 있는 인스턴스에 SSH 접속을 하였다면 외부 인터넷과 통신이 되는지 확인한다.
  - NAT 인스턴스의 프라이빗 IP를 확인
    - ifconifg eth0



- 기본 환경 적용
  - 기본 환경 검증
    - NAT 인스턴스의 탄력적 IP를 확인
      - curl <a href="http://checkip.amazonaws.com/">http://checkip.amazonaws.com/</a>

```
[ec2-user@NAT-Instance ~]$ curl http://checkip.amazonaws.com/
3.37.78.100
[ec2-user@NAT-Instance ~]$
```

- 프라이빗 서브넷의 Private-EC2-1 인스턴스에 SSH 접속 (암호: qwe123)
  - ssh root@10.40.2.101

### ■ 기본 환경 적용

- 기본 환경 검증
  - Private-EC2-1 인스턴스가 외부 인터넷 통신이 되는지 확인
    - curl <a href="http://checkip.amazonaws.com/">http://checkip.amazonaws.com/</a> --connect-timeout 3

• 프라이빗 서브넷의 Private-EC2-2 인스턴스에 SSH 접촉 (암호 gwe123)



- 기본 환경 적용
  - 기본 환경 검증
    - Private-EC2-2 인스턴스가 외부 인터넷 통신이 되는지 확인
      - curl <a href="http://checkip.amazonaws.com/">http://checkip.amazonaws.com/</a> --connect-timeout 3


```
https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
[root@Private-EC2-2 ~]  curl http://checkip.amazonaws.com/ --connect-timeout 3
curl: (28) Failed to connect to checkip.amazonaws.com port 80 after 2989 ms: Connection timed out
[root@Private-EC2-2 ~] #
```

- NAT 인스턴스 실습
  - NAT 인스턴스 동작을 위한 스크립트 확인
    - NAT 인스턴스 동작을 위해서 IPv4 라우팅 처리를 확인한다.
      - cat /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward

- NAT 인스턴스 동작을 위해서 IP masquerade 동작을 확인한다.
  - sudo iptables –nL POSTROUTING –t nat –v

```
[ec2-user@NAT-Instance ~]$ sudo iptables -nL POSTROUTING -t nat -v
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1 packets, 60 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
259 19093 MASQUERADE all -- * eth0 0.0.0.0/0
[ec2-user@NAT-Instance ~]$
```


- NAT 인스턴스 동작을 위한 설정
  - 프라이빗 서브넷에 라우팅 정보 추가
    - 현재 프라이빗 서브넷에 외부 인터넷과 통신하기 위한 라우팅 정보가 없기 때문에 해당 정보를 추가해야 한다.
    - 서비스 > VPC > Virtual Private Cloud > 라우팅 테이블 > NATInstance-PrivateRouteTable 1 선택 > 라우팅 탭 선택 > 라우 팅 편집








- NAT 인스턴스 동작을 위한 설정
  - 프라이빗 서브넷에 라우팅 정보 추가
    - 외부 통신을 위한 라우팅 정보를 추가
    - 대상: 0.0.0.0/0, 대상 타깃: Network 인터페이스 선택 > NAT 인스턴스의 eth0 선택





- NAT 인스턴스 동작을 위한 설정
  - 프라이빗 서브넷에 라우팅 정보 추가
    - 외부 통신을 위한 라우팅 정보를 추가
    - 대상: 0.0.0.0/0, 대상 타깃: Network 인터페이스 선택 > NAT 인스턴스의 eth0 선택







- NAT 인스턴스 동작을 위한 설정
  - 소스/대상 확인 비활성화 (중지)
    - 기본적으로 인스턴스로 인입되는 트래픽이 자신이 목적지가 아닌 IP 트래픽이 들어올 경우 폐기한다.
    - 또한 인스턴스에서 나가는 트래픽의 출발지 IP가 자신이 아닐 경우 역시 폐기한다.
    - 이 기능은 소스/대상 확인 (Source/Destination Check)이며 기본적으로 VPC 의 네트워크 인터페이스(ENI)는 활성화 상태이다.
    - 그런데 NAT 인스턴스 경우에는 소스/대상 확인을 비활성화(중지)해야 한다.
    - 이유는 자신이 목적지가 아닌 트래픽이 NAT 인스턴스를 경유해서 외부로 나가기 때문이다.




- NAT 인스턴스 실습
  - NAT 인스턴스 동작을 위한 설정
    - 소스/대상 확인 비활성화 (중지)
      - 서비스 > EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 > NAT -Instance 선택 > 작업 > 네트워킹 > 소스/대상 확인 변경 선택



- NAT 인스턴스 동작을 위한 설정
  - 소스/대상 확인 비활성화 (중지)
    - 서비스 > EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 > NAT -Instance 선택 > 작업 > 네트워킹 > 소스/대상 확인 변경 선택



- NAT 인스턴스 실습
  - NAT 인스턴스 동작을 위한 설정
    - 소스/대상 확인 비활성화 (중지)
      - NAT 인스턴스 실정 완료 후 토폴로지





- 프라이빗 서브넷에 위치한 인스턴스에서 외부로 통신 확인
  - 우선 NAT 인스턴스의 퍼블릭 IP를 확인하고 SSH 접근을 하고 프라이빗 서브넷의 Private-EC2-1 인스턴스에 SSH 접속 (암호 qwe123)
    - ssh root@10.40.2.101

- NAT 인스턴스 실습
  - 프라이빗 서브넷에 위치한 인스턴스에서 외부로 통신 확인
    - Private-EC2-1 인스턴스가 외부 인터넷 통신이 되는지 확인
      - curl <a href="http://checkip.amazonaws.com/">http://checkip.amazonaws.com/</a> --connect-timeout 3

- 외부로 ping(ICMP)도 정상 통신이 되는지 확인
  - ping www.google.com

- 프라이빗 서브넷에 위치한 인스턴스에서 외부로 통신 확인
  - Private-EC2-2도 마찬가지로 외부 인터넷 구간과 정상적으로 통신된다.
  - 그러면 NAT 인스턴스에서 tcpdump 명령어로 트래픽이 경유하는지 확인한다.
  - tcpdump 실행한다.
    - sudo tcpdump –nni eth0 tcp port 80


- 프라이빗 서브넷에 위치한 인스턴스에서 외부로 통신 확인
  - Private-EC2-2도 마찬가지로 외부 인터넷 구간과 정상적으로 통신된다.
  - 그러면 NAT 인스턴스에서 tcpdump 명령어로 트래픽이 경유하는지 확인한다.
  - tcpdump 실행 후 Private-EC2에서 외부로 웹 접속을 시도한다.
    - ssh root@10.40.2.102
    - ping <u>www.google.com</u>

```
Last login: Thu Jul 28 07:17:32 2022 from ec2-13-209-1-59.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
                    Amazon Linux 2 AMI
https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
[ec2-user@NAT-Instance ~]$ ssh root@10.40.2.102
The authenticity of host '10.40.2.102 (10.40.2.102)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:IUL9HlZuBFcbTlcAO4DvHs+ZRFGmXfs+Gm7RexjHuUs.
ECDSA key fingerprint is MD5:93:fe:7b:cb:c0:b5:ed:c2:e3:d0:a2:b9:42:37:05:97.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.40.2.102' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@10.40.2.102's password:
Last login: Thu Jul 28 06:42:30 2022 from ip-10-40-2-101.ap-northeast-2.compute.internal
             / Amazon Linux 2 AMI
https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
[root@Private-EC2-2 ~] ping www.google.com
PING www.google.com (142.250.207.36) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp seq=1 ttl=104 time=32.6 ms
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp seq=2 ttl=104 time=32.8 ms
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp seq=3 ttl=104 time=32.9 ms
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp_seq=4 ttl=104 time=32.7 ms
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp_seq=5 ttl=104 time=32.7 ms
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp seq=6 ttl=104 time=32.7 ms,
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp seq=7 ttl=104 time=32.7 ms
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp seq=8 ttl=104 time=32.8 ms
64 bytes from nrt13s55-in-f4.1e100.net (142.250.207.36): icmp_seq=9 ttl=104 time=32.8 ms
[1]+ Stopped
                             ping www.google.com
[root@Private-EC2-2 ~]#
```

- 프라이빗 서브넷에 위치한 인스턴스에서 외부로 통신 확인
  - Private-EC2-2도 마찬가지로 외부 인터넷 구간과 정상적으로 통신된다.
  - 그러면 NAT 인스턴스에서 tcpdump 명령어로 트래픽이 경유하는지 확인한다.
  - tcpdump 실행 후 Private-EC2에서 외부로 웹 접속을 시도한다.

### ■ 자원 삭제

- 모든 실습이 끝나면 자원 삭제를 반드시 수행해야 한다.
- 부득이하게 과금이 발생할 수 있으니, 아래 순서대로 진행해야 한다.
  - CloudFormation 스택 삭제 (CloudFormation > 스택 > 스택 삭제)
  - CloudFormation 스택 삭제까지 기다리고 생성 자원이 모두 삭제되었는지 확인한다.





# Thank You