Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií

Zadanie 1 – SIP Proxy Jerguš Kapusta

Rok: 2021 ID: 102980

Cvičiaci: M. Bahleda Predmet: MTAA

| Obsah | |
|---|---|
| Zadanie | 3 |
| Použité knižnice | 3 |
| Spracovanie zdrojového kódu | 3 |
| Funkcionalita | 3 |
| Registrácia účastníka (bez nutnosti autentifikácie) | 3 |
| Vytočenie hovoru a zvonenie na druhej strane | 4 |
| Prijatie hovoru druhou stranou, fungujúci hlasový hovor | 4 |
| Ukončenie hlasového hovoru | 4 |
| Prijatý hovor | 4 |
| Odmietnutý hovor | 4 |
| Konferenčný hovor | 5 |
| Presmerovanie hovoru | 5 |
| Video hovor | 5 |
| Úprava SIP stavových kódov | 6 |
| Denník hovorov | 6 |
| Repozitár a návod k programu | 7 |

Zadanie

Na vašom počítači (alebo virtuálnom počítači) sprevádzkujte SIP Proxy, ktorá umožní prepájanie a realizáciu hovorov medzi štandardnými SIP klientami

Použité knižnice

Základ SIP Proxy tvorí zdrojový kód sipfullproxy.py vytvorený github používateľom *tirfil*. Zdrojový kód je prevzatý z github repozitára https://github.com/tirfil/PySipFullProxy. V danom zdrojovom kóde sa pôvodne využívali viaceré knižnice. Nakoniec boli potrebné len 4: *socketserver* – vďaka nej je realizovaný a spúšťaný samotný UDP server, *re* – pomoc na prácu so stringami, *time* - pomoc pri kontrole validity a *logging* – logovanie hovorov a *socket* – na komunikáciu a posielanie správ medzi zariadeniami.

Spracovanie zdrojového kódu

Pôvodný program sipfullproxy.py bol napísaný v pythone2. Ja som na implementáciu zadania použil python3, čiže bolo treba prerobiť / opraviť niektoré časti kódu. Niektoré boli menej závažné: Knižnicu SocketServer som premenoval na socketserver. V niektorých podmienkach som zmenil syntax z pôvodného x.has_key(y) na y in x.

Pôvodný program tiež pracoval s niektorými dátami typu byte ako so stringom, čo Py3 nepodporuje. Bolo nutné robiť kódovanie a dekódovanie dát. Pretože dáta, ktoré boli zachytené boli typu byte. Tiež som zakomentoval niektoré nepotrebné podmienky, ako napríklad tie, ktoré brali adresy 192.168... ako invalidné. Po týchto ošetreniach bolo možné spustiť SIP Proxy z pôvodného súboru a zavolať si medzi zariadeniami.

Pre spúšťanie servera z vlastného programu som vytvoril súbor mySipProxy.py, kde je vytvorená jednoduchá main funkcia a importované potrebné knižnice.

Okrem nevyhnutného som v pôvodnom zdrojovom kóde zakomentoval nepotrebné výpisy a vytvoril som si vlastné, na logovanie denníku hovorov s pomocou vlastných funkcií. Tiež som zmenil niektoré SIP stavové kódy.

Funkcionalita

Po vyššie popísanom spracovaní zdrojového kódu bola funkčná všetka základná požadovaná funkcionalita zadanie (registrácia, vytočenie, prijatie, priebeh a ukončenie hovoru, konferenčný hovor, video hovor, presmerovanie hovorov) Jednotlivé body nebolo nutné riešiť samostatne. Kód funguje pomocou triedy *UDPHandler*. Tá zachytáva prijaté správy cez metódu *handle()* a pošle ich na roztriedenie do funkcie *processRequest()*. Podľa toho o akú SIP metódu ide sa správa pošle na ďalšie spracovanie. Odpovede má na starosť metóda *sendResponse()*, ktorá spracuje dáta a pošle ich smer klient.

Registrácia účastníka (bez nutnosti autentifikácie)

Záznam registrácie účastníka sa nachádza v súbore Z1_register.pcapng. Registrácia prebieha bez autentifikácie. Proces je jednoduchý – klient pošle SIP segment s metódou register smerom na server. Ten mu odpovie stavovým kódom 200. V samotnom kóde to vyzerá tak, že z processRequest() ide správa do

metódy *processRegister()*. Tam sa po spracovaní uloží kontakt s adresou do globálnej premennej *registrar* a následne sa pošle odpoveď s kódom 200 cez *sendResponse()*.

| 3PJ | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|--------------|-------|----------|--------|---|
| | Time | Source | Destination | Port | Protocol | Length | Info |
| 14 | 5.404673 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 | SIP | 676 | Request: REGISTER sip:192.168.1.14:5060 (1 binding) |
| 15 | 5.405222 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 | SIP | 700 | Status: 200 OK - pohoda (REGISTER) (1 binding) |

Vytočenie hovoru a zvonenie na druhej strane

Záznam vytočenia hovoru sa nachádza v súbore Z1_ringing.pcapng. Volajúci klient pošle požiadavku INVITE smerom na server a s adresou volaného. Server ju prepošle volanému. Volaný odpovedá cez server správou s kódom 100, ktorý indikuje, že požiadavka sa spracuváva. Následne pošle ešte jednu správu cez server. Teraz s kódom 180, ktorá oznamuje, že volaný dostal INVITE a hovor už "zvoní". Čo sa týka programu INVITE sa spracuje v metóde *processInvite()*. Skontroluje sa, či je pôvodca a cieľ zaregistrovaný (ich adresa je v *registrar*) , upraví sa správa a pošle sa ďalej. Správi s kódom sa spracujú v metóde *processCode(*), kde sa skontroluje pôvod a prepošle sa ďalej.

| 8 0.187573 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 | SIP/SDP | 146 Request: INVITE sip:tablet@192.168.1.14:5060 |
|-------------|--------------|--------------|-------|---------|--|
| 10 0.187966 | 192.168.1.14 | 192.168.1.19 | 53373 | SIP/SDP | 278 Request: INVITE sip:tablet@192.168.1.14:5060 |
| 11 0.342599 | 192.168.1.19 | 192.168.1.14 | 5060 | SIP | 338 Status: 100 Trying |
| 12 0.342871 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 | SIP | 276 Status: 100 Trying |
| 13 0.692835 | 192.168.1.19 | 192.168.1.14 | 5060 | SIP | 529 Status: 180 Ringing |
| 14 0.693172 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 | SIP | 467 Status: 180 Ringing |

Prijatie hovoru druhou stranou, fungujúci hlasový hovor

Záznam prijatia hovoru sa nachádza v súbore Z1_pickup-call.pcapng. Ak volaný po spracovaní INVITE hovor zdvihne, pošle správu serveru a ten zase volajúcemu s kódom 200, ktorá potvrdzuje požiadavku INVITE. Ešte pošle volajúci volanému oboznámenie ACK cez server a hovor začne. Počas hovoru si posielajú RTP segmenty, kde sú zaznamenané dáta z hovoru. ACK správy sa spracujú v *processACK()* a pošlú sa ďalej.

| 1 0.000000 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 5060 | SIP/SDP | 1204 Status: 200 Ok (INVITE) |
|-------------|--------------|--------------|-------|---------|---|
| 2 0.000624 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 | SIP/SDP | 1152 Status: 200 Ok (INVITE) |
| 8 0.415556 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 63033 | SIP | 528 Request: ACK sip:linPC@192.168.1.14:63033;transport=udp |
| 16 0.415127 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 | SIP | 441 Request: ACK sip:linPC@192.168.1.14:63033;transport=udp |

Ukončenie hlasového hovoru

Prijatý hovor

Záznam ukončenia prijatého hovoru sa nachádza v súbore Z1_hangup.pcapng. Ukončenie prebiehajúceho hovoru začne vyslaním požiadavky BYE cez server, ktorý spravú prepošle. Prijímajúca sprava odpovie potvrdením s kódom 200. Tým sa hovor ukončí.

| 234 2.003729 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 63033 SIP | 528 Request: BYE sip:linPC@192.168.1.14:63033;transport=udp |
|--------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 236 2.025484 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 506 Status: 200 Ok (BYE) |
| 237 2.003412 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 441 Request: BYE sip:linPC@192.168.1.14:63033;transport=udp |
| 239 2.025918 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 SIP | 454 Status: 200 Ok (BYE) |

Odmietnutý hovor

Záznam odmietnutia hovoru sa nachádza v súbore Z1_decline.pcapng. Odmietnutie hovoru prebieha podobne ako prijatie, ale miesto správy s kódom 200 ako odpoveď na INVITE príde správa 603, ktorý oznámi, že hovor bol odmietnutý. Následne ešte prebehne potvrdenie odmietnutia cez ACK správu.

| 9 0.466054 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 SIP | 467 Status: 180 Ringing |
|-------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 12 2.631483 | 192.168.1.19 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 487 Status: 603 Decline |
| 13 2.631954 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 SIP | 425 Status: 603 Decline |
| 14 2.658097 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 448 Request: ACK sip:tablet@192.168.1.14:5060 |
| 15 2.658358 | 192.168.1.14 | 192.168.1.19 | 53373 SIP | 580 Request: ACK sip:tablet@192.168.1.14:5060 |

Konferenčný hovor

Záznam konferenčného hovoru sa nachádza v súbore Z1_conferencecall.pcapng. Konferenčný hovor začína podobne ako hovor medzi dvoma účastníkmi. Rozdiel je v tom, že ten, čo vytvára hovor pošle INVITE viacerým účastníkom konferenčného hovoru. Po tom čo s nimi začne hovor potvrdením s kódom 200 a ACK, pripoja sa do konferencie pomocou požiadavky SUBSCRIBE, ktorá ja tiež potvrdená cez kód 200. Ukončenie konferenčného hovoru začína rovnako ako u bežného hovoru cez správy BYE a kód 200. Okrem toho pošlú účastníci hovoru, ktorých zavolal tvorca konferencie ďalšiu požiadavku SUBSCRIBE na odpojenie z hovoru. Tá sa tiež potvrdzuje cez správu s kódom 200.

| | | | | · · · · · · |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 250 12.224758 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 SIP/SDP | 1215 Status: 200 Ok (INVITE) |
| 259 12.457491 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 433 Request: ACK sip:mobillin@192.168.1.15:39858;transport=udp |
| 292 12.457765 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 SIP | 540 Request: ACK sip:mobillin@192.168.1.15:39858;transport=udp |
| 364 12.881163 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 671 Request: SUBSCRIBE sip:linPC@192.168.1.14;conf-id=r5rVr;transport=udp |
| 365 12.881488 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 SIP | 665 Status: 200 0K - pohoda (SUBSCRIBE) |
| 4515 33.457020 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 433 Request: BYE sip:mobillin@192.168.1.15:39858;transport=udp |
| 4516 33.482107 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 429 Request: BYE sip:tablet@192.168.1.19:53373;transport=udp |
| 4517 33.501926 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 63033 SIP | 445 Status: 200 Ok (BYE) |
| 4518 33.515472 | 192.168.1.14 | 192.168.1.14 | 63033 SIP | 446 Status: 200 Ok (BYE) |
| 4529 33.457279 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 SIP | 540 Request: BYE sip:mobillin@192.168.1.15:39858;transport=udp |
| 4532 33.482760 | 192.168.1.14 | 192.168.1.19 | 53373 SIP | 536 Request: BYE sip:tablet@192.168.1.19:53373;transport=udp |
| 4537 33.501382 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 517 Status: 200 Ok (BYE) |
| 4538 33.515056 | 192.168.1.19 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 518 Status: 200 Ok (BYE) |
| 4539 33.879308 | 192.168.1.19 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 672 Request: SUBSCRIBE sip:tablet@192.168.1.19:53373;transport=udp, in-dialog |
| 4540 33.879602 | 192.168.1.14 | 192.168.1.19 | 53373 SIP | 662 Status: 200 0K - pohoda (SUBSCRIBE) |
| 4541 34.048446 | 192.168.1.15 | 192.168.1.14 | 5060 SIP | 675 Request: SUBSCRIBE sip:mobillin@192.168.1.15:39858;transport=udp, in-dialog |
| 4542 34.048796 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 39858 SIP | 663 Status: 200 0K - pohoda (SUBSCRIBE) |
| | | | | |

Presmerovanie hovoru

Záznam presmerovania hovoru sa nachádza v súbore Z1_transfercall.pcapng. Po spustení hovoru môže volajúci A presmerovať hovor na niekoho iného (volajúci C), tak že pošle požiadavku REFER smerom na server s údajmi účastníka C. Server požiadavku akceptuje správou s kódom 202, ktorú pošle späť volajúcemu A. Server potom pošle INVITE volajúcemu C, ten pošle naspať kód 100. Server potom pošle NOTIFY volajúcemu A, čím potvrdí, že sa požiadavka spracúva. Ten pošle naspäť na server kód 200 OK. Tento postup s NOTIFY sa opakuje, ale namiesto kódu 100 Trying ho nahradí správa s kódom 180 Ringing. Začiatok presmerovanej komunikácie sa potvrdí ACK správami.

Video hovor

Záznam video-hovoru sa nachádza v súbore Z1_videocall.pcapng. Video hovor sa môže uskutočniť počas obyčajného hovoru, tak že jeden z účastníkov o to požiada. Požiadať a začatie video hovoru sa robí cez požiadavku INVITE s atribútom Subject s hodnotou "Media change" a v Media Description je Media Type: Video. Po tom čo príde na server INVITE, pošle sa správa s kódom 100 Trying ako odpoveď, že sa požiadavka spracúva. Prijatie požiadavky sa potvrdí správou 200 OK z požadovaného na server a odtiaľ na iniciátora video hovoru. Zrušenie video hovoru je rovnaký. Rozdiel je v tom, že INVITE má Media Attribute s hodnotou "inactive".

Media Description, name and address (m): video 0 RTP/AVP 0 Media Attribute (a): inactive [Generated Call-ID: F7CIr0IXjd]

```
164 4 449865
                   192 168 1 15
                                         192 168 1 14
                                                                    5060 SIP/SDP
                                                                                     215 Request: INVITE sip:linPC@192.168.1.14:63033;transport=udp, in-dialog
                   192.168.1.14
167 4.456986
                                         192.168.1.15
                                                                    39858 SIP
                                                                                     289 Status: 100 Trying |
                                                                    5060 SIP/SDP 1392 Status: 200 Ok (INVITE) |
63033 SIP 528 Request: ACK sip:linPC@192.168.1.14:63033;transport=udp |
345 6.003842
                   192.168.1.14
                                         192.168.1.14
346 6.076851
                   192.168.1.14
                                         192.168.1.14
352 6. 004331
                                                                    39858 SIP/SDP 1340 Status: 200 Ok (INVITE) |
                   192 168 1 14
                                         192.168.1.15
                                                                                     441 Request: ACK sip:linPC@192.168.1.14:63033;transport=udp |
 365 6.076538
                   192.168.1.15
                                         192.168.1.14
                                                                    5060 SIP
1309 11.396080
                   192.168.1.14
                                         192.168.1.15
                                                                    39858 SIP/SDP 1298 Request: INVITE sip:mobillin@192.168.1.15:39858;transport=udp, in-dialog |
1330 11.447252
                   192.168.1.15
                                         192.168.1.14
                                                                    5060 SIP
                                                                                     352 Status: 100 Trying
1340 11.454232
                   192.168.1.15
                                                                    5060 SIP/SDP 1233 Status: 200 Ok (INVITE)
                                         192.168.1.14
```

Úprava SIP stavových kódov

Správy som zmenil tak, že som zmenil vstupný parameter funkcie *sendResponse()* pri jednotlivých prípadoch. Napríklad zmena správy 200 OK je vidieť aj vo Wiresharku. Alebo kód 400 je vidieť na zariadení, keď bol server reštartovaný, klient si to neuvedomil a chce niekomu zavolať.

```
self.sendResponse("200 OK - pohoda")
self.sendResponse("400 Ajaj, zla poziadavka")
```

Denník hovorov

Záznamy sa zapisujú do súboru dennik-hovorov.log vo formáte: "{dátum} {čas}: {správa}" Pri každej správe je zaznamenané tiež ID hovoru. Do denníka sa zapisujú logy úrovne WARNING. Logované sú začiatky hovorov, kto komu volá, či a kto hovor zdvihol, požiadavky na video hovor, začatie alebo ukončenie video hovoru a ukončenie hovoru. Na pomoc pri logovaní som vytvoril nové funkcie: cleanName(msg) — vráti adresu v prehľadnejšom stave, getCallID(data) — vráti ID hovoru, checkVideo(data) - kontrola, či sa správa týka videa a či je to požiadavka o vypnutie alebo zapnutie videa, checkNewCall(callID) — ošetruje logovanie duplikovaných správ. Analýza prijatých správ sa deje v metóde processInvite() a processCode(). Tam kontrolujem o aký typ kódu respektíve SIP metódy ide. Poprípade, či bolo požiadané a zmenu média a podobne. Podľa toho sa zapíšu príslušné správy do denníka hovorov.

```
2022-02-26 21:28:36,985: Incomming Call From: sip:mobillin@192.168.1.14 >> To: sip:tablet@192.168.1.14 (Call-ID: ruR~1yA-g9)
2022-02-26 21:28:35,597: Call Declined sip:tablet@192.168.1.14 (Call-ID: ruR~1yA-g9)
2022-02-26 21:28:45,209: Incomming Call From: sip:tablet@192.168.1.14 >> To: sip:mobillin@192.168.1.14 (Call-ID: x70HabYg8p)
2022-02-26 21:28:45,318: Call Answered by sip:mobillin@192.168.1.14 (Call-ID: x70HabYg8p)
2022-02-26 21:28:47,097: Requested Video Call ON From: sip:mobillin@192.168.1.14 >> To: sip:tablet@192.168.1.14 (Call-ID: x70HabYg8p)
2022-02-02-26 21:28:48,875: Video Call ON (Call-ID: x70HabYg8p)
2022-02-02-26 21:28:52,923: Requested Video Call OFF From: sip:mobillin@192.168.1.14 >> To: sip:tablet@192.168.1.14 (Call-ID: x70HabYg8p)
2022-02-26 21:28:59,136: Requested Video Call ON From: sip:mobillin@192.168.1.14 >> To: sip:tablet@192.168.1.14 (Call-ID: x70HabYg8p)
2022-02-26 21:28:59,136: Requested Video Call ON From: sip:mobillin@192.168.1.14 >> To: sip:tablet@192.168.1.14 (Call-ID: x70HabYg8p)
2022-02-26 21:29:00,892: Video Call OFF (Call-ID: x70HabYg8p)
2022-02-26 21:29:03,762: Call Has Ended (Call-ID: x70HabYg8p)
```

```
fromm = data[4].split(';')[0].replace('<'^\').replace('>'^\')
to = data[5].split(';')[0].replace('<'^\').replace('>'^\')
callID = getCallID(data)
if data[9].find("Media change") > -1:
    if data[-2].find("inactive") > -1:
        logging.warning(f"\tRequested Video Call OFF {fromm} >> {to} ({callID})")
    else:
        logging.warning(f"\tRequested Video Call ON {fromm} >> {to} ({callID})")
elif checkNewCall(getCallID(data)) == 1:
    calls[callID] = 1
    logging.warning(f"Incomming Call {fromm} >> {to} ({callID})")
```

Repozitár a návod k programu

Zdrojový kód a ostatné súbory sú v repozitári na adrese https://github.com/jkloris/MTAA_SIP_proxy.git. V priečinku pcaps sú všetky záznamy komunikácie vrátane ešte nespomenutého Z1_fullcall.pcapng, ktorý obsahuje jeden celý hovor.

Na spustenie programu sú dôležité 2 súbory: *sipfullproxy.py* a *mySipProxy.py*. Tieto 2 súbory musia byť v jednom adresári pri spúšťaní. Pre zapnutie serveru treba zavolať príkaz *py mySipProxy.py*. Mala by sa vypísať správa o zapnutí servera a na akom zariadení a IP adrese beží. Od tohto momentu môže začať komunikácia.

sC:\Users\Lenovo T470\PycharmProjects\learning\MTAA_SIPProxy>py mySipProxy.py rSIP PROXY server DESKTOP-VPB1560 is running on 192.168.1.14