
Projektowanie obiektowe

Roman Simiński


roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl

Wzorce projektowe Wybrane wzorce strukturalne



Wzorzec Adapter - Adapter Pattern - koncepcja

Problem



Rozwiązanie









W programowaniu obiektowym wykorzystywane są:

- Adapter ma połączyć niezgodne ze sobą interfejsy.
- Dsiąga się to poprzez *opakowanie* obiektu o niezgodnym interfejsie tak, aby opakowany obiekt realizował funkcje interfejsu pożądanego.
- ▶ Adapter bywa zatem zwany opakowaniem wrapper'em, przy czym to pojęcie pojawia się też w innych kontekstach np. przy wzorcu fasada.



Przykładowa implementacja adaptera w języku C++

- Załóżmy, że istnieje klasa APIWindow, realizująca operacje na oknach GUI.
- Klasa ta pochodzi z bibliotek systemowych, nie mamy dostępu do kodu źródłowego.
- Chcemy, albo musimy wykorzystać obiekty tej klasy do wykonywania operacji okienkowych.
- Ale w naszym systemie zaplanowaliśmy zupełnie inny sposób obsługi okien, nie chcemy go zmieniać, w naszym programie służy do tego klasa MyWindow.



Zaplanowany interfejs obsługi okien

Ale on będzie musiał działać z wykorzystaniem interfejsu klasy APIWindow.

```
class APIWindow
                                                        Istniejący, działający interfejs obsługi okien.
  public:
    APIWindow() {}
                                                                Ale on nam nie odpowiada.
    void displayFrame()
        cout << "\ndisplayFrame";</pre>
    void displayInterior()
       cout << "\ndisplayInterior";</pre>
};
```


- Ponieważ nie możemy zmodyfikować kodu klasy APIWindow, musimy odpowiednio zaprojektować własny kod.
- W rozważanym przypadku będzie to zaadaptowanie klasy APIWindow poprzez utworzenie *opakowania obiektu tej klasy*.

Interfejsy obu klas są niezgodne, należy zmodyfikować własny kod.

```
class APIWindow
  public:
                                                  class MyWindow
    APIWindow() {}
                                                    public:
    void displayFrame()
                                                      MyWindow() {}
       cout << "\ndisplayFrame";</pre>
                                                      void show()
                                            ???
    void displayInterior()
      cout << "\ndisplayInterior";</pre>
};
```

Wzorzec Adapter, pierwszy krok adaptacji


- Ustalamy pożądany interfejs i przygotowujemy go do adaptacji.
- W C++ najlepiej klasę definiującą interfejs uczynić klasą abstrakcyjną.



Wzorzec Adapter, drugi krok adaptacji


Tworzymy klasę Adaptera, która:

- będzie dziedziczyć po klasie definiującej pożądany interfejs,
- będzie implementować metody interfejsu, które będą kierować odpowiednie wywołania do obiektu klasy adaptowanej APIWindow, który z kolei będzie polem prywatnym klasy adaptera.




Wzorzec Adapter, trzeci krok adaptacji

Wykorzystujemy obiekt klasy Adaptera wszędzie tam, gdzie chcemy wykorzystać obiekt docelowej obsługi okna:




Wzorzec Adapter, adapter obiektowy

Przedstawiony przykład prezentuje *adapter obiektów* – pożądany interfejs uzyskuje się poprzez wykorzystanie instancji obiektu adaptowanej klasy/interfejsu.



Wzorzec Adapter, adapter obiektowy, dynamiczny

Adaptowany obiekt może być tworzony dynamicznie.



Warianty dla adaptera obiektowego

Adapter obiektu pozwala na wykorzystanie obiektów klas potomnych.

```
class APIWindow
  public:
    APIWindow() {}
    virtual void displayFrame() { cout << "\ndisplayFrame"; }</pre>
    virtual void displayInterior() { cout << "\ndisplayInterior"; }</pre>
};
class APIDesktopWindow : public APIWindow
  public:
    APIDesktopWindow() : APIWindow() {}
    void displayFrame() { cout << "\nAPIDesktopWindow::edisplayFrame"; }</pre>
    void displayInterior() { cout << "\nAPIDesktopWindow::displayInterior"; }</pre>
};
class APIMobileWindow : public APIWindow
  public:
    APIMobileWindow() : APIWindow() {}
    void displayFrame() { cout << "\nAPIMobileWindow::edisplayFrame"; }</pre>
    void displayInterior() { cout << "\nAPIMobileWindow::displayInterior"; }</pre>
};
```

Warianty dla adaptera obiektowego

Adapter dobiera odpowiedni obiekt do realizacji wymaganych operacji.

```
class WindowAdapter : public MyWindow
 public:
   enum WinVer { DESKTOP, MOBILE };
    WindowAdapter( WinVer v ) : MyWindow(), ver( v ) {
      switch( ver )
       case DESKTOP : apiWin = new APIDesktopWindow(); break;
       case MOBILE : apiWin = new APIMobileWindow();
                                                        break;
   void show() {
      apiWin->displayFrame();
                                                     APIDesktopWindow::edisplayFrame
      apiWin->displayInterior();
                                                     APIDesktopWindow::displayInterior
                                                     APIMobileWindow::edisplayFrame
                                                     APIMobileWindow::displayInterior
    ~WindowAdapter() {
                                       MyWindow * w;
      delete apiWin;
                                       w = new WindowAdapter( WindowAdapter::DESKTOP );
                                       w->show();
 private:
                                       delete w;
   APIWindow *apiWin;
   WinVer
              ver;
                                       w = new WindowAdapter( WindowAdapter::MOBILE );
};
                                       w->show();
                                       delete w;
```

Warianty dla adaptera obiektowego

Adapter może być pasywny – nie decyduje o typie obiektu adaptowanego.

```
class WindowAdapter : public MyWindow
  public:
    WindowAdapter( APIWindow *win )
      MyWindow(), apiWin( win )
    void show()
      apiWin->displayFrame();
      apiWin->displayInterior();
    ~WindowAdapter()
                                                         APIDesktopWindow::edisplayFrame
                                                         APIDesktopWindow::displayInterior
      delete apiWin;
                                                         APIMobileWindow::edisplayFrame
                                                         APIMobileWindow::displayInterior
  private:
                                      MyWindow * w;
    APIWindow *apiWin;
};
                                      w = new WindowAdapter( new APIDesktopWindow() );
                                      w->show();
                                      delete w;
                                      w = new WindowAdapter( new APIMobileWindow() );
                                      w->show();
                                      delete w;
```

Ogólny schemat wykorzystania adaptera obiektowego

```
class Docelowy
  public:
    Docelowy() {}
    virtual void docelowaMetoda() = 0;
   virtual ~Docelowy() {}
};
class Adaptowany
  public:
   Adaptowany() {}
    void adaptowanaMetoda() { cout << "adaptowanaMetoda"; }</pre>
};
class AdapterObiektowy : public Docelowy
  public:
   AdapterObiektowy(): Docelowy() { obiekt = new Adaptowany(); }
    ~AdapterObiektowy() { delete obiekt; }
    void docelowaMetoda()
      obiekt->adaptowanaMetoda();
                                                   Docelowy * d = new AdapterObiektowy();
  private:
    Adaptowany * obiekt;
                                                   d->docelowaMetoda();
};
                                                   delete d;
```

Ogólny schemat wykorzystania adaptera klasowego

```
class Docelowy
  public:
    Docelowy() {}
    virtual void docelowaMetoda() = 0;
   virtual ~Docelowy() {}
};
class Adaptowany
  public:
   Adaptowany() {}
    void adaptowanaMetoda() { cout << "adaptowanaMetoda"; }</pre>
};
class AdapterKlasowy : public Docelowy, private Adaptowany
  public:
   AdapterKlasowy() : Docelowy(), Adaptowany() { }
    void docelowaMetoda()
      adaptowanaMetoda();
};
                                                      Docelowy * d = new AdapterKlasowy();
                                                      d->docelowaMetoda();
                                                      delete d;
```

Adapter obiektowy vs adapter klasowy

```
class AdapterObiektowy : public Docelowy
  public:
    AdapterObiektowy() : Docelowy() { obiekt = new Adaptowany(); }
    ~AdapterObiektowy() { delete obiekt; }
    void docelowaMetoda()
      obiekt->adaptowanaMetoda();
  private:
    Adaptowany * obiekt;
};
```

```
class AdapterKlasowy : public Docelowy, private Adaptowany
  public:
    AdapterKlasowy() : Docelowy(), Adaptowany() { }
    void docelowaMetoda()
      adaptowanaMetoda();
};
```

Adapter obiektowy vs adapter klasowy, wady i zalety

Adapter obiektowy:

- używa kompozycji obiektów, która daje możliwość adaptacji klasy oraz jej podklas (wykorzystanie polimorfizmu);
- brak możliwości przeciążenia metod obiektu adaptowanego.

Adapter klasowy:

- Używa dziedziczenia, nadpisując metody klasy docelowej, dokonując "translacji" zachowania klasy adaptowanej.
- Utrudnione adaptowanie podklas klasy adaptowanej.
- Mogą pojawić się typowe problemy związane z dziedziczeniem wielobazowym.

Wykorzystanie adaptera – podsumowanie

- Adapter jest użyteczny gdy istniejące, potrzebne nam biblioteki nie mogą być używane z powodu *niezgodności* z interfejsem wymaganym przez aplikację.
- Opracowujemy adapter gdy *nie możemy* lub *nie chcemy* zmienić interfejsu biblioteki, nie posiadamy jej kodu źródłowego.
- Adapter wspiera wielokrotne użycie kodu i przenaszalność kodu, pozwalając na wykorzystanie klas zupełnie niepowiązanych z realizowaną aplikacją a potencjalnie powiązanych z daną platformą systemową czy sprzętową.

Przykładowa implementacja adaptera w języku Java

Adapter obiektowy z podklasami

Docelowy interfejs wg wymagań aplikacji:

```
interface MyWindow {
  void show();
```

Istniejąca klasa do zaadaptowania:

```
class APIWindow
 public APIWindow() {}
 public void displayFrame() {
      System.out.println( "APIWindow::displayFrame" );
 public void displayInterior() {
      System.out.println( "APIWindow::displayInterior" );
```

Adapter obiektowy z podklasami - podklasy adaptowane

```
class APIDesktopWindow extends APIWindow
 public APIDesktopWindow() { super(); }
 @Override
 public void displayFrame() {
      System.out.println( "APIDesktopWindow::displayFrame" );
 @Override
 public void displayInterior() {
      System.out.println( "APIDesktopWindow::displayInterior" );
```

```
class APIMobileWindow extends APIWindow
 public APIMobileWindow() { super(); }
 @Override
 public void displayFrame() {
     System.out.println( "APIMobileWindow::displayFrame" );
 @Override
 public void displayInterior() {
     System.out.println( "APIMobileWindow::displayInterior" );
```

Adapter obiektowy z podklasami

```
class WindowAdapter implements MyWindow
    public enum Version { DESKTOP, MOBILE }
    WindowAdapter( Version v ) {
      super();
      ver = v;
      switch( ver )
        case DESKTOP : apiWin = new APIDesktopWindow();
                       break;
        case MOBILE : apiWin = new APIMobileWindow();
                       break;
  @Override
  public void show() {
      apiWin.displayFrame();
      apiWin.displayInterior();
    private APIWindow apiWin;
    private Version ver;
                                    MyWindow w;
                                    w = new WindowAdapter( WindowAdapter.Version.DESKTOP );
                                    w.show();
                                    w = new WindowAdapter( WindowAdapter.Version.MOBILE );
                                    w.show();
```

Adapter obiektowy - ogólny schemat

```
interface Docelowy {
    void docelowaMetoda();
class Adaptowany
  public Adaptowany() {}
  public void adaptowanaMetoda() {
      System.out.println( "adaptowanaMetoda" );
class AdapterObiektowy implements Docelowy
  public AdapterObiektowy() {
      super();
      obiekt = new Adaptowany();
  public void docelowaMetoda() {
      obiekt.adaptowanaMetoda();
  private Adaptowany obiekt;
                                                    Docelowy d = new AdapterObiektowy();
                                                    d.docelowaMetoda();
```

Adapter klasowy - ogólny schemat

```
interface Docelowy {
    void docelowaMetoda();
class Adaptowany
 public Adaptowany() {}
  public void adaptowanaMetoda() {
      System.out.println( "adaptowanaMetoda" );
class AdapterKlasowy extends Adaptowany implements Docelowy
  public AdapterKlasowy() { super(); }
 @Override
  public void docelowaMetoda() {
      adaptowanaMetoda();
                                                    Docelowy d = new AdapterKlasowy();
                                                    d.docelowaMetoda();
```