

Universidade Federal da Bahia



Sistemas Operacionais

MATA58

Prof. Maycon Leone M. Peixoto

mayconleone@dcc.ufba.br

Programa


- Introdução aos Sistemas Operacionais
- Processos
 - Deadlocks Final!!!
- Gerência de Memória
- Sistemas de Arquivos
- Entrada/saída
- Segurança
- Exemplos de Sistemas Operacionais

- Hierarquia de Memória
- Alocação particionada estática e dinâmica
- Gerenciamento dos espaços
- Swapping
- Memória virtual
 - Paginação e segmentação

- Memória recurso muito importante;
- Tendência atual do software
 - Lei de Parkinson: "Os programas se expandem para preencher a memória disponível para eles" (adaptação);
- Requisitos:
 - Muito grande;
 - Rápida;
 - Não volátil;
 - Baixo custo.

Hierarquia de Memória:

- Cache vários sub-níveis
- Memória Principal
- Disco



Hierarquia de Memória:

- Cache
 - Pequena quantidade k/M bytes
 - Alto custo por byte
 - Muito rápida
 - Volátil
- Memória Principal
- Disco




Hierarquia de Memória:

- Cache
- Memória Principal

Quantidade intermediária – M/G bytes

- Custo médio por byte
- Velocidade média
- Volátil

Disco



Hierarquia de Memória:

- Cache
- Memória Principal
- Disco

Grande quantidade – G/T bytes

Baixo custo por byte

- Lenta
- Não volátil



Hierarquia de Memória:

- Para cada tipo de memória:
 - gerenciar espaços livres/ocupados
 - Alocar processos/dados na memória
 - Localizar dado

- Entre os níveis de memória:
 - Gerenciar trocas

Hierarquia de Memórias

Ponto chave:

Organizar a hierarquia de memórias para que a porcentagem de acesso a um determinado nível seja sucessivamente menor do que a porcentagem de acesso a um nível imediatamente superior.


Revisão sobre tipos de Memórias

Tipo de Memória	Categoria	Mecanismo de apagamento	Mecanismo de escrita	Volatilidade
Memória de acesso aleatório (RAM)	Memória de leitura e de escrita	Eletricamente, em nível de bytes	Eletricamente	Volátil
Memória apenas de leitura (ROM)	- Memória apenas de leitura	Não é possível	Máscaras	
ROM programável (PROM)			Eletricamente	Não-volátil
PROM apagável (EPROM)	Memória principalmente de leitura	Luz UV, em nível de pastilha		
Memória flash		Eletricamente, em nível de blocos		
PROM eletricamente apagável (EEPROM)		Eletricamente, em nível de bytes		


Gerenciador de memória: responsável por alocar e liberar espaços na memória para os processos em execução; também responsável por gerenciar chaveamento entre os níveis de memória: principal e disco; principal e cache.

- Tipos básicos de gerenciamento:
 - Com paginação (chaveamento): Processos são movidos entre a memória principal e o disco; artifício usado para resolver o problema da falta de memória;
 - Se existe MP suficiente não há necessidade de se ter paginação;
 - Sem paginação: não há chaveamento;

- Monoprogramação:
 - Sem paginação: gerenciamento mais simples;
- Apenas um processo na memória;



- Modelo de Multiprogramação:
 - Múltiplos processos sendo executados;
 - Eficiência da CPU;



Necessidade de Particionamento da Memória Principal

Multiprogramação:

- vários processos na memória:
- como proteger os processos uns dos outros?
- e kernel de todos os processos?
- como tratar a realocação?

- Todas as soluções envolvem equipar a CPU com um hardware especial:
 - MMU (memory management unit);

Realocação:

- Quando um programa é montado (link), i.e. programa principal + rotinas do usuário + rotinas da biblioteca □ executável, o montador (linker) deve saber em que endereço o programa irá iniciar na memória;
- Nesse caso, para que o montador não escreva em um local indevido (por exemplo na área do SO), é preciso de realocação:

#100 + Δ \square que depende da partição!!!!

Proteção:


 Com várias partições e programas ocupando diferentes espaços da memória é possível acontecer um acesso indevido;


Solução para ambos os problemas:

- 2 registradores □ base e limite
 - Quando um processo é escalonado o registrador-base é carregado com o endereço de início da partição e o registrador-limite com o tamanho da partição;
 - O registrador-base torna <u>impossível</u> a um processo uma remissão a qualquer parte de memória abaixo de si mesmo.

- 2 registradores □ base e limite
 - automaticamente, a MMU adiciona o conteúdo do registrador-base a cada endereço de memória gerado;
 - endereços são comparados com o registrador-limite para prevenir acessos indevidos;

Gerenciamento de Memória Registradores base e limite





Gerenciamento de Memória Partições

- Particionamento da memória pode ser realizado de duas maneiras:
 - Partições fixas (alocação estática);
 - Partições variáveis (alocação dinâmica);

Partições Fixas:


- Tamanho e número de partições são fixos (estáticos);
- Não é atrativo, porque partições fixas tendem a desperdiçar memória (Qualquer espaço não utilizado é literalmente perdido)
- Mais simples;

Gerenciamento de Memória Partições Fixas

- Filas múltiplas:
 - Problema: filas não balanceadas;
- Fila única:
 - Melhor utilização da memória, pois procura o melhor processo para a partição considerada;
 - Problema: processos menores são prejudicados;

Gerenciamento de Memória Partições Fixas

Divisão da Memória em Partições Fixas:



Gerenciamento de Memória Partições Fixas

- Partições Fixas: problemas com fragmentação:
 - Interna: desperdício dentro da área alocada para um processo;
 - Ex.: processo de tamanho 40K ocupando uma partição de 50k;
 - <u>Externa</u>: desperdício fora da área alocada para um processo;
 - Duas partições livres: PL1 com 25k e PL2 com 100k, e um processo de tamanho 110K para ser executado;
 - Livre: 125K, mas o processo não pode ser executado;


Gerenciamento de Memória Partições Variáveis

Partições Variáveis:

- Tamanho e número de partições variam;
- Otimiza a utilização da memória, mas complica a alocação e liberação da memória;
- Partições são alocadas dinamicamente;
- SO mantém na memória uma lista com os espaços livres;
- Menor fragmentação interna e grande fragmentação externa;
 - Solução: Compactação;

Gerenciamento de Memória Partições Variáveis

Partições Variáveis:




Memória livre

- Minimizar espaço de memória inutilizados:
 - Compactação: necessária para recuperar os espaços perdidos por fragmentação; no entanto, muito custosa para a CPU;
- Técnicas para alocação dinâmica de memória:
 - Bitmaps;
 - Listas Encadeadas;

- Técnica com Bitmaps:
 - Memória é dividida em unidades de alocação em kbytes;
 - Cada unidade corresponde a um bit no bitmap:
 - 0 □ livre
 - 1 □ ocupado
 - Tamanho do bitmap depende do tamanho da unidade e do tamanho da memória;
 - Ex.:

 - 🛾 unidades de alocação grandes 🗆 perda de espaço;


Técnica com Bitmaps:



- Memória ocupada
- Memória livre

- Técnica com Listas Encadeadas:
 - Uma lista para os espaços vazios e outra para os espaços cheios, ou uma lista para ambos!

"espaço ≡ segmento"



- □ Algoritmos de Alocação □ quando um novo processo é criado:
 - FIRST FIT
 - 1º segmento é usado;
 - Rápido, mas pode desperdiçar memória por fragmentação;
 - NEXT FIT
 - 1º segmento é usado;
 - Mas na próxima alocação inicia busca do ponto que parou anteriormente;
 - Possui desempenho inferior;

BEST FIT

- Procura na lista toda e aloca o espaço que mais convém;
- Menor fragmentação;
- Mais lento;

WORST FIT

Aloca o maior espaço disponível;

QUICK FIT


Mantém listas separadas para os espaços mais requisitados;

Alocação de Segmentos Livres

em uso	
18kbytes livres	
em uso	
16kbytes livres	
em uso	
32kbytes livres	
em uso	
28kbytes livres	
em uso	
Áreas livres inic	iais

em uso
18kbytes livres
em uso
14kbytes (P) 2kbytes livres em uso
32kbytes livres
em uso
20kbytes (Q)
8kbytes livres em uso

em uso	1
18kbytes livres	
// em uso	
16kbytes livres	
// em uso	
14kbytes (P)	
18kbytes livres	
em uso	
20kbytes (Q)	
8kbytes livres	
em uso	1



Areas livres iniciais

Melhor Escolha

Pior Escolha

Primeira Escolha

Gerenciamento de Memória Alocação de Segmentos Livres

I Principais Consequências

- A melhor escolha: deixa o menor resto, porém após um longo processamento poderá deixar "buracos" muito pequenos para serem úteis.
- A pior escolha: deixa o maior espaço após cada alocação, mas tende a espalhar as porções não utilizadas sobre áreas não contínuas de memória e, portanto, pode tornar difícil alocar grandes jobs.
- A primeira escolha: tende a ser um meio termo entre a melhor e a pior escolha, com a característica adicional de fazer com que os espaços vazios migrem para o final da memória.

- Cada algoritmo pode manter listas separadas para processos e para espaços livres:
 - Vantagem:
 - Aumenta desempenho;
 - Desvantagens:
 - Aumenta complexidade quando espaço de memória é liberado – gerenciamento das listas;
 - Fragmentação;