


Mesure et gestion du risque de liquidité et de trésorerie

Chapitre 11 : Le plan de financement d'urgence



Avant de commencer

Un prolongement des tests de résistance

Cinq principes de conception

L'architecture du plan

Le catalogue d'actions contingentes

Indicateurs d'alerte et niveaux d'escalade

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre précédent a détaillé la manière dont une banque communique, en temps normal, sur sa position de liquidité. Ce chapitre ouvre le troisième bloc du cours en posant la question complémentaire : que fait l'établissement lorsque cette position se dégrade réellement ? Le plan de financement d'urgence (Contingency Funding Plan, CFP) est le prolongement opérationnel des tests de résistance étudiés au chapitre 9 — il transforme leurs résultats en gouvernance, en indicateurs d'alerte et en catalogue d'actions concrètes à mobiliser à mesure que la crise s'aggrave.

Un prolongement des tests de
résistance

Le plan de financement d'urgence

Le **plan de financement d'urgence** (CFP) relie les résultats des tests de résistance de liquidité à une structure de gouvernance, un ensemble d'indicateurs déclencheurs et un catalogue d'actions contingentes, dans un cadre décisionnel explicite. Les autorités de supervision exigent qu'il comporte des politiques et procédures définissant la gouvernance, les rôles et responsabilités, les indicateurs et seuils de déclenchement, le catalogue d'actions et les protocoles de communication — le tout adapté au profil d'activité et de risque de l'établissement.

Une exigence réglementaire dimensionnée par la taille

Aux États-Unis, la Réserve fédérale impose aux établissements bancaires détenant 50 milliards de dollars d'actifs ou plus de disposer d'un CFP formalisé, dans le cadre de ses normes prudentielles renforcées. Le CFP s'articule également avec le dispositif de planification du redressement et de la résolution : la liquidité étant souvent le facteur déclenchant la défaillance d'un établissement, le CFP sert de pont entre la gestion courante du risque de liquidité et les plans de redressement qui prennent le relais lorsque la situation se dégrade davantage.

Cinq principes de conception

Les cinq considérations clés de conception

La littérature prudentielle retient cinq principes directeurs : l'alignement sur le profil d'activité et de risque de l'établissement (couverture géographique, lignes de métier, entités juridiques); l'intégration au dispositif plus large de gestion des risques de l'entreprise, en particulier au cadre de mesure de la liquidité et à ses seuils d'alerte; un caractère opérationnel et actionnable tout en restant flexible — un catalogue d'actions gradué selon la sévérité de la crise, sans pour autant enfermer le jugement du management dans une procédure rigide; l'implication des groupes de parties prenantes appropriés (trésorerie, ALCO, comité des risques, unités métier); et enfin un plan de communication structuré, tant interne qu'externe.

L'architecture du plan

Les cinq composantes du cadre CFP

Gouvernance, scénarios, actions, suivi, données

Un CFP complet articule cinq dimensions : la **gouvernance et la supervision**, qui définit les rôles de la trésorerie, de l'équipe de crise de liquidité (Liquidity Crisis Team, LCT), du comité de direction et du conseil d'administration; les **scénarios et l'analyse de l'écart de liquidité**, alignés sur le cadre de tests de résistance du chapitre 9; le **catalogue d'actions contingentes**; le **suivi et l'escalade**, qui s'appuie sur les indicateurs d'alerte précoce déjà rencontrés au chapitre 3; et la **remontée de données et le reporting**, prolongement direct des rapports étudiés au chapitre précédent.

L'équipe de crise de liquidité (LCT)

La LCT constitue le point de contact central en cas de crise : elle surveille en continu le profil de liquidité de l'établissement, formule des recommandations d'actions au comité de direction, et coordonne la communication interne comme externe. Elle rassemble des membres seniors des fonctions métier et support — direction générale, responsables de zones géographiques et de lignes de métier — et est généralement convoquée par le trésorier, en concertation avec la direction financière, sur la base des résultats de tests de résistance ou de signaux de marché préoccupants.

Le catalogue d'actions contingentes

Des leviers gradués, mais contraints par le marché

Un éventail d'actions, de la plus douce à la plus radicale

Le catalogue d'actions contingentes va de mesures peu intrusives — relèvement de la rémunération des dépôts pour attirer des fonds, allongement de la maturité moyenne du financement, recours accru aux avances de la banque fédérale de prêts immobiliers (FHLB), émission de certificats de dépôt négociés par des courtiers — à des mesures plus lourdes : cessions d'actifs de plus grande ampleur, titrisation de créances de détail, réduction de la distribution de capital, voire cessions de filiales aux stades les plus avancés de la crise.

Des actions dont l'efficacité dépend du contexte de marché

La disponibilité effective de chaque action contingente dépend de facteurs de marché largement hors du contrôle de l'établissement : fermeture des marchés de titrisation, restriction de l'accès au financement en pension en cas de doute sur la solvabilité, dégradation de notation entraînant une hausse des exigences de collatéral, fuite des dépôts, ou gel du marché interbancaire. Une même action peut en outre envoyer un signal contradictoire aux contreparties : céder des actifs pour restaurer la liquidité peut, si le geste est interprété comme un signe de détresse, précipiter la perte de confiance qu'il visait à éviter.

Indicateurs d'alerte et niveaux d'escalade

Du signal précoce à la décision d'agir

Mesures de marché et mesures de santé de liquidité

Le CFP s'appuie sur deux familles de mesures, déjà introduites au chapitre 3 sous l'angle des indicateurs d'alerte précoce : les **mesures de marché et d'activité** (variation du cours de l'action, écartement des spreads de CDS, dégradations de notation), externes et propres à l'établissement, qui signalent une perception dégradée par le marché ; et les **mesures de santé de la liquidité** — financement court terme rapporté au total des actifs, dépendance au financement non cœur, concentration des sources de financement, actifs liquides rapportés aux passifs volatils — qui quantifient directement la robustesse du bilan.

Une escalade en trois à cinq niveaux

La pratique de place retient généralement trois à cinq niveaux d'escalade. Au niveau 1, une surveillance renforcée est déclenchée par une dégradation modérée constatée dans les tests de résistance ; la LCT se réunit et une communication interne est activée. Au niveau 2, des événements de marché ou idiosyncratiques avérés justifient un resserrement de l'activité et une limitation des nouveaux engagements de crédit. Au niveau 3, l'établissement engage des mesures drastiques — cessions significatives, arrêt d'activités consommatrices de liquidité — le champ des actions convergeant alors vers celui envisagé dans les plans de redressement et de résolution.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le plan de financement d'urgence transforme les résultats des tests de résistance en un dispositif opérationnel de gouvernance, d'indicateurs d'alerte et d'actions graduées, conçu pour rester actionnable sans enfermer le jugement du management. Son efficacité dépend autant de la qualité de sa conception — alignement sur le profil de risque, intégration au dispositif ERM, implication des bonnes parties prenantes — que de tests réguliers de sa mise en œuvre effective. Mais un CFP suppose une base de financement déjà comprise et correctement gérée en temps normal : c'est précisément ce que détaille le chapitre suivant, consacré à la première et la plus stable des sources de financement d'une banque, les dépôts.