


Mesure et gestion du risque de liquidité et de trésorerie

Chapitre 3 : Les indicateurs d'alerte précoce



Avant de commencer

Le rôle des indicateurs d'alerte précoce

Le cadre M.E.R.I.T.

Les catégories d'EWI en pratique

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Les deux premiers chapitres ont défini le risque de liquidité et son lien avec l'effet de levier. Ce chapitre traite de l'outil opérationnel central de la gestion du risque de liquidité (LRM) : les indicateurs d'alerte précoce (EWI), conçus pour détecter la montée d'une vulnérabilité avant qu'elle ne se matérialise en crise. Il présente les caractéristiques d'un bon EWI, le cadre M.E.R.I.T. qui structure leur gouvernance, et les catégories d'indicateurs effectivement suivis par les banques, avant de préparer le chapitre 4, consacré à la fonction d'investissement.

Le rôle des indicateurs d'alerte précoce

L'analogie du tableau de bord

Des voyants lumineux pour la gestion de la liquidité

Les indicateurs d'alerte précoce (Early Warning Indicators, EWI) peuvent être vus comme les voyants du tableau de bord d'une automobile : le clignotant signale une action intentionnelle et maîtrisée (par exemple, une campagne de collecte de dépôts); le voyant d'huile appelle une action à court terme (un LCR passé sous un seuil défini); le voyant moteur signale la nécessité d'une investigation plus approfondie, dont la cause n'est pas immédiatement connue (une hausse anormale des appels au centre de contact clientèle, par exemple). Le déclenchement d'un EWI doit systématiquement initier une discussion de gestion formellement documentée, même si la réponse se limite à un simple constat.

Un arbitrage coût-bénéfice

Détenir un coussin d'actifs liquides protège contre l'impact catastrophique d'une pénurie de liquidité, mais représente un frein significatif à la rentabilité si le coussin est surdimensionné. Renforcer les coussins de liquidité en amont d'une période de stress permet de prolonger l'horizon de survie de façon efficace en coût, et un bilan solidement positionné en période de tension ouvre des opportunités stratégiques — gains de parts de marché, acquisitions à des conditions favorables — inaccessibles en période normale. C'est cet arbitrage entre coût de détention et protection stratégique qui justifie l'investissement, coûteux, dans un dispositif d'EWI performant.

Les Sound Principles du Comité de Bâle

La crise financière mondiale de 2007-2008 a mis en lumière l'importance de la gestion du risque de liquidité. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) a publié en septembre 2008 ses « Principles of Sound Liquidity Management and Supervision », suivis rapidement de métriques standardisées telles que le LCR et le NSFR (chapitre 1). Le principe 5 de ce cadre précise les qualités attendues d'une bonne métrique de liquidité : elle doit évaluer (a) la structure du bilan, (b) projeter les flux de trésorerie et les positions de liquidité futures, en tenant compte (c) des engagements hors bilan.

Une liste non exhaustive d'EWI recommandés par le BCBS

Le BCBS recommande le suivi d'indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs : croissance rapide des actifs, en particulier lorsqu'elle est financée par des passifs potentiellement volatils; concentrations croissantes dans les actifs ou les passifs; augmentation des décalages de devises; raccourcissement de la maturité moyenne pondérée des passifs; incidents répétés d'approche ou de dépassement de limites internes ou réglementaires; détérioration significative de la condition financière de la banque; publicité négative; dégradation de notation de crédit; baisse du cours de l'action; élargissement des spreads de dette ou de CDS; hausse du coût de financement de gros ou de détail; contreparties demandant du collatéral supplémentaire ou résistant à conclure de nouvelles transactions; sorties

Le cadre M.E.R.I.T.

Mesures, Escalation, Reporting, Integrated systems, Thresholds

Le cadre EWI se résume par l'acronyme **M.E.R.I.T.** : Mesures (Measures), Escalade (Escalation), Reporting, Systèmes intégrés (Integrated systems) et Seuils (Thresholds). Ces cinq composantes forment un tout indissociable : le trajet entre la mesure d'un indicateur et son escalade éventuelle vers la direction est conditionné par un reporting suffisamment rapide, lui-même conditionné par des systèmes intégrés fiables et des seuils correctement calibrés. Un dispositif EWI robuste commence par identifier les risques de liquidité et de financement inhérents aux activités de l'institution, les consigne dans un inventaire des risques de liquidité, puis développe un cadre de mesure et de surveillance combinant tests de résistance, EWI et cadre de limites et de réponses.

Les qualités d'un bon indicateur

Caractère prospectif et sharpness

Un bon EWI doit être **prospectif** (leading, par opposition à lagging) : il fournit une information annonçant un stress potentiel avant la survenue d'un événement effectif, plutôt que de rapporter des événements déjà passés — comme le feraient des statistiques macroéconomiques publiées avec retard. Il doit également présenter une **sharpness** suffisante : une granularité assez fine pour qu'un mouvement significatif ne passe pas inaperçu dans la masse des données. Détecter une baisse des soldes de dépôts globaux constitue un EWI acceptable ; détecter une baisse ciblée sur les segments les plus volatils (clientèle fortunée, produits sensibles aux taux) apporte une information nettement plus exploitable.

Équilibrer indicateurs internes et externes

Un dispositif EWI prudent équilibre des mesures **internes**, adaptées au bilan et aux activités propres de la banque, et des mesures **externes**, qui signalent des changements systémiques dans l'économie ou les marchés. Cette distinction reflète le fait qu'un événement de liquidité peut naître à l'intérieur de la banque — une dégradation de la performance des prêts, des ajustements comptables significatifs, des pertes opérationnelles — ou être déclenché par un choc externe, comme un défaut souverain ou une crise du système bancaire, qui perturbe le financement de toute institution exposée aux marchés

L'escalade et le système de feux tricolores

Une politique d'escalade efficace garantit que les franchissements de limites remontent au niveau de management disposant de l'autorité pour engager des actions correctrices — de la simple augmentation du coussin d'actifs liquides, à la discrétion du trésorier, jusqu'à l'autorisation par le comité actif-passif (ALCO) d'un frein à la croissance future des actifs. Les établissements représentent généralement leur performance par rapport aux seuils via un système de **feux tricolores** : le vert signale une mesure dans les bornes normales, l'orange (amber) appelle une investigation complémentaire, le rouge signale une préoccupation significative appelant une réponse potentiellement immédiate. Les seuils ne doivent être ni trop larges — au risque de rendre les mouvements indétectables — ni trop étroits, au risque de désensibiliser la direction par un effet « qui crie au loup ».

Reporting et systèmes intégrés

Le reporting EWI doit offrir un délai suffisant pour permettre des ajustements en réponse à des événements de crise potentiels; la pratique courante consiste en un reporting quotidien du tableau de bord EWI, les établissements les plus avancés migrant vers un reporting intrajournalier de certaines mesures, en particulier pour les activités de trading fortement exposées aux conditions de marché externes. Ce reporting n'a de valeur que s'il repose sur des **systèmes intégrés** garantissant la cohérence

Les catégories d'EWI en pratique

Indicateurs de marché et indicateurs propres à la banque

Panorama des indicateurs suivis par les banques

Les **indicateurs de marché** couvrent typiquement les notations de crédit (Moody's, S&P, Fitch), les indices boursiers sectoriels et généraux, les spreads LIBOR/OIS et de swap, les taux du Trésor sur diverses maturités, et les taux de la banque centrale. Les **indicateurs propres à la banque** couvrent, entre autres, le risque de crédit (spread de CDS à 5 ans, notations senior et court terme), la concentration de contreparties (part des cinq principaux emprunteurs de gros, part des dix principales contreparties de repo), la performance du crédit (pertes nettes sur cartes de crédit, taux de délinquance à plus de 30 jours), les besoins de financement (écart des dépôts et des encours de prêts par rapport au plan), et des métriques de liquidité opérationnelle (collatéral disponible à la fenêtre d'escompte, utilisation du découvert intrajournalier, capacité non sécurisée réduite de 10 % ou plus d'un mois sur l'autre).

Sentiment de marché, concentration de maturité et résultats de tests de résistance

D'autres catégories couvrent le **sentiment de marché** (cours de l'action rapporté à un indice bancaire de référence, indice de confiance des consommateurs), la **concentration de maturité** (part du repo brut total en overnight, part des emprunts non sécurisés arrivant à échéance sous 1, 5 ou 10 jours), et les **résultats de tests de résistance de liquidité** proprement dits (scénarios de liquidité cumulés à 3 mois,

Synthèse

Synthèse du chapitre

Les indicateurs d'alerte précoce constituent le dispositif opérationnel par lequel une banque détecte, avant qu'elles ne dégénèrent en crise, les vulnérabilités émergentes de sa position de liquidité. Un bon EWI est prospectif et suffisamment granulaire (sharp), équilibre mesures internes et externes, et couvre des horizons temporels multiples adaptés au profil de l'institution. Le cadre M.E.R.I.T. — mesures, escalade, reporting, systèmes intégrés et seuils — structure la gouvernance qui transforme un simple tableau de bord en outil de gestion effectif, à condition d'être pleinement intégré à l'inventaire des risques, aux plans d'affaires et au plan de financement d'urgence de l'établissement. Cet outillage de détection précoce prépare directement les chapitres suivants du cours, consacrés à des dimensions plus opérationnelles de la gestion de trésorerie bancaire.