


Risque opérationnel et résilience

Chapitre 23 : Les réformes de Bâle III — vue d'ensemble



Où en sommes-nous ?

Pourquoi finaliser Bâle III

L'approche standardisée du risque de crédit

La restriction des approches par modèles internes

Le cadre révisé du risque CVA


Le cadre standardisé unique du risque opérationnel

Le ratio de levier

Le plancher de sortie révisé

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre précédent a présenté les premières réponses réglementaires à la crise — Bâle 2.5 et Bâle III. En décembre 2017, le Comité de Bâle a finalisé un second train de réformes, destiné à restaurer la crédibilité et la comparabilité des actifs pondérés par le risque entre banques. Ce chapitre en offre une vue d'ensemble, avant que le chapitre suivant n'approfondisse le nouveau cadre du risque opérationnel.

Pourquoi finaliser Bâle III

Une variabilité des RWA jugée excessive

Le premier train de réformes de Bâle III (chapitre 22) avait renforcé la qualité et le niveau du capital, mais n'avait pas résolu un problème distinct : la variabilité excessive des actifs pondérés par le risque (RWA) calculés par des banques comparables utilisant des modèles internes différents — une variabilité qui minait la crédibilité des ratios de capital publiés et la confiance du marché dans leur comparabilité.

Crédit, CVA, risque opérationnel, levier, plancher de sortie

Les réformes de décembre 2017 portent sur cinq axes : le renforcement de la robustesse et de la sensibilité au risque des approches standardisées pour le risque de crédit, le risque d'ajustement de valeur de crédit (CVA) et le risque opérationnel; la limitation du recours aux approches par modèles internes, par la suppression de l'IRB avancée pour certaines classes d'actifs et par la suppression des modèles internes pour le CVA et le risque opérationnel; l'introduction d'un volant de ratio de levier pour les G-SIB; et le remplacement de l'ancien plancher de sortie de Bâle II par un plancher plus robuste et plus sensible au risque, fondé sur les approches standardisées révisées.

L'approche standardisée du risque de crédit

Une granularité accrue par type d'exposition

Un traitement affiné pour chaque catégorie d'actif

L'approche standardisée révisée du risque de crédit affine sensiblement le traitement de Bâle II : pondérations plus granulaires pour les expositions non notées sur les banques et les entreprises, traitement autonome pour les obligations sécurisées (covered bonds), traitement des prêts hypothécaires résidentiels désormais fondé sur le ratio prêt/valeur (LTV) plutôt qu'une pondération unique, traitements dédiés pour l'immobilier commercial, le financement de projet, d'objet et de matières premières, et facteurs de conversion de crédit rendus plus sensibles au risque pour les expositions hors bilan.

Un exemple de barème par notation

Pour une exposition à une entreprise notée par une agence externe, la pondération de risque varie de 20 % pour une notation AAA/AA- à 150 % pour une notation inférieure à BB-, avec un traitement spécifique et plus favorable pour les petites et moyennes entreprises (PME).

La restriction des approches par modèles internes

Retirer l'option la plus complexe là où elle est la moins fiable

Pour les expositions aux grandes et moyennes entreprises ainsi qu'aux banques et autres institutions financières, l'approche IRB avancée (A-IRB) — dans laquelle la banque estime elle-même la PD, la LGD, l'EAD et la maturité — est supprimée au profit de l'approche IRB fondation (F-IRB) uniquement, dont les paramètres de LGD et d'EAD sont fixés par le régulateur. Toutes les approches IRB sont par ailleurs supprimées pour les expositions sur actions.

Un minimum de conservatisme imposé aux modèles

Le cadre IRB révisé introduit des valeurs planchers pour les paramètres estimés par les banques — probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD) et exposition au défaut (EAD) — garantissant un niveau minimal de prudence quelles que soient les estimations internes du modèle.

Le cadre révisé du risque CVA

Sensibilité, robustesse, cohérence

Le cadre révisé du risque d'ajustement de valeur de crédit (CVA) poursuit trois objectifs : accroître sa **sensibilité au risque** en intégrant la composante d'exposition du CVA, jusqu'alors absente ; renforcer sa **robustesse**, le CVA étant un risque complexe que le Comité juge impossible à modéliser en interne de manière fiable — d'où la suppression des modèles internes au profit d'une approche standardisée et d'une approche de base ; et améliorer sa **cohérence** avec le cadre révisé du risque de marché, dont il partage désormais la logique de sensibilité aux facteurs de marché.

Le cadre standardisé unique du risque opérationnel

Deux insuffisances du cadre antérieur

La crise a révélé deux insuffisances du cadre de risque opérationnel de Bâle II : un capital insuffisant pour couvrir les pertes réellement subies par certaines banques, et une difficulté avérée à modéliser en interne des événements aussi divers que les fautes de conduite ou les défaillances de systèmes. Le Comité a donc remplacé les approches de mesure avancée (AMA) et les trois approches standardisées antérieures par une **approche standardisée unique**, obligatoire pour toutes les banques.

Un indicateur d'exploitation et un multiplicateur de pertes historiques

La nouvelle approche standardisée détermine le capital de risque opérationnel à partir de deux éléments : une mesure du revenu de la banque (l'indicateur d'exploitation, ou Business Indicator) et une mesure de ses pertes historiques. L'hypothèse sous-jacente est double : le risque opérationnel augmente à un rythme croissant avec le revenu de la banque, et une banque ayant historiquement subi des pertes opérationnelles élevées est susceptible d'en subir à nouveau à l'avenir. Le chapitre suivant détaille entièrement la mécanique de calcul — indicateur d'exploitation, coefficients marginaux, multiplicateur de pertes internes.

Le ratio de levier

La moitié du volant pondéré par le risque

Les réformes finalisées introduisent un volant de ratio de levier pour les banques d'importance systémique mondiale, fixé à 50 % de leur exigence pondérée par le risque au titre de la capacité additionnelle d'absorption des pertes (G-SIB buffer) — assurant que le ratio de levier, conçu comme un filet de sécurité, conserve une incitation relative cohérente avec le cadre pondéré par le risque.

Le plancher de sortie révisé

Un plancher désormais fondé sur les approches standardisées de Bâle III

Le plancher de sortie de Bâle II, calibré à 80 % des exigences de capital de Bâle I, souffrait d'une mise en œuvre incohérente d'un pays à l'autre, en partie parce qu'il reposait sur un cadre — Bâle I — que de nombreuses banques et juridictions n'appliquaient plus. Le nouveau plancher limite les actifs pondérés par le risque calculés par modèles internes à un pourcentage plancher des actifs pondérés calculés selon les seules approches standardisées révisées, avec une mise en œuvre progressive de 50 % en 2022 jusqu'à 72,5 % en 2027.

Un garde-fou plutôt qu'une contrainte quotidienne

Ce plancher ne remplace pas les approches par modèles internes autorisées par le superviseur : il fixe seulement une limite à l'avantage en capital qu'une banque peut tirer de ces modèles par rapport aux approches standardisées, préservant un terrain de jeu comparable entre banques aux pratiques de modélisation hétérogènes.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Les réformes de décembre 2017 achèvent le programme post-crise engagé par Bâle III en s'attaquant frontalement à la variabilité excessive des actifs pondérés par le risque entre banques : approche standardisée du crédit affinée, suppression de l'IRB avancée pour certaines classes d'actifs, cadre CVA débarrassé des modèles internes, approche unique et standardisée pour le risque opérationnel, volant de levier pour les G-SIB, et plancher de sortie révisé à 72,5 % à l'horizon 2027. Le chapitre suivant détaille entièrement la mécanique du nouveau cadre de risque opérationnel, devenu la référence unique pour toutes les banques.