

Modèles d'évaluation et de risque

Chapitre 5 : Le risque pays

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?


Les déterminants du risque pays

Le défaut souverain

Mesurer le risque pays

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 4 a traité la notation d'entreprises. Un **État** obéit à une logique différente : il ne peut être liquidé, ses actifs sont difficilement saisissables, et son défaut relève souvent d'un choix politique autant que d'une impossibilité économique. Ce chapitre examine les déterminants du risque pays, les conséquences du défaut souverain, et les mesures composites qui tentent de l'agréger.

Les déterminants du risque pays

Quatre dimensions

La croissance et sa volatilité

Un pays à **croissance forte et régulière** supporte mieux sa dette : les recettes fiscales progressent et le ratio dette/PIB se réduit mécaniquement. Une croissance **volatile** dégrade la capacité de remboursement, même à niveau moyen équivalent — c'est la variabilité, pas seulement le niveau, qui compte.

La structure économique

Une économie **diversifiée** absorbe mieux les chocs sectoriels. Une économie dépendante d'une seule matière première ou d'un seul partenaire commercial voit ses recettes s'effondrer en même temps que le prix ou la demande, précisément quand elle aurait besoin de financement.

Le risque politique

Instabilité gouvernementale, conflits, corruption, absence de contre-pouvoirs : autant de facteurs qui accroissent la probabilité qu'un engagement ne soit pas honoré. Les régimes très concentrés peuvent afficher une stabilité de façade mais présentent un risque de **rupture brutale**.

Le risque juridique

La qualité du droit et son application déterminent ce qu'un créancier peut réellement **obtenir** en cas de

Le défaut souverain

Une distinction fondamentale

Un État endetté dans sa **propre devise** peut toujours créer la monnaie nécessaire : le défaut y est un **choix**, l'alternative étant l'inflation. Endetté en **devise étrangère**, il ne le peut pas : le défaut devient une contrainte lorsque les réserves s'épuisent. Les notations distinguent d'ailleurs systématiquement les deux.

Pourquoi un État fait quand même défaut en monnaie locale

Parce que l'inflation a un coût politique et économique parfois jugé supérieur à celui du défaut. Créer de la monnaie déprécie la devise, appauvrit les détenteurs d'épargne et peut devenir incontrôlable. Le défaut apparaît alors comme le moindre mal — d'où des défauts observés en monnaie locale, contrairement à ce que la théorie naïve prédirait.

Les conséquences

Ce que coûte un défaut

La **perte d'accès aux marchés**, durable même après restructuration. Une **hausse du coût de financement** persistant plusieurs années. Une **récession** provoquée par la contraction du crédit et la fuite des capitaux. Un affaiblissement du **système bancaire domestique**, généralement gros détenteur de titres publics. Et un coût de **réputation** de long terme.

La boucle entre l'État et les banques

Les banques domestiques détiennent massivement la dette de leur État. Un défaut souverain les fragilise donc directement; inversement, le sauvetage d'un système bancaire alourdit la dette publique. Cette **boucle de rétroaction** a été au cœur de la crise européenne des dettes souveraines, et explique pourquoi risque bancaire et risque souverain ne peuvent être analysés séparément.

Pourquoi les États remboursent malgré tout

Ce n'est pas la contrainte juridique — difficile à faire jouer contre un État — mais le calcul entre le coût du défaut et celui du remboursement. Tant que l'accès futur aux marchés vaut plus que l'économie immédiate, l'État paie. Le risque souverain est donc en dernier ressort un **risque de volonté** autant que de capacité.

Mesurer le risque pays

Ce que les agences examinent

Les indicateurs budgétaires — dette rapportée au PIB, solde primaire —, la **position extérieure** — réserves de change, balance courante, dette extérieure —, la structure et la croissance de l'économie, la qualité institutionnelle, et l'historique de défaut, qui pèse durablement.

Les spreads souverains

L'écart entre le rendement d'une dette souveraine et celui d'une référence sans risque de même devise donne une mesure **continue** et réactive. Comme au chapitre 17 du cours précédent, cet écart rémunère la perte attendue mais aussi la **liquidité** et l'aversion au risque — l'attribuer entièrement au défaut le surestime.

Le principe

Un **indice composite** agrège plusieurs dimensions — économique, politique, financière, institutionnelle — en une note unique, par pondération de sous-indices. Il permet de comparer un grand nombre de pays sur une base homogène.

Ce qu'il faut en penser

Les **pondérations** sont arbitraires et déterminent largement le résultat : deux indices sérieux peuvent classer différemment le même pays. L'agrégation masque en outre l'information la plus utile — savoir **quelle** dimension se dégrade importe davantage que la note globale. Un indice composite est un point de départ pour l'analyse, pas une conclusion.

Le risque pays dépasse le risque souverain

Une entreprise saine peut être empêchée d'honorer sa dette externe par un **contrôle des changes**, sans que son État soit en défaut. C'est le risque de **transfert et convertibilité**. C'est pourquoi la notation d'un émetteur privé est en pratique plafonnée par celle de son pays, sauf structures spécifiques.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le risque pays dépend de la **croissance** et de sa volatilité, de la **diversification** de l'économie, du risque **politique** et du risque **juridique**, ce dernier agissant surtout sur le recouvrement. La distinction entre dette en **monnaie locale** — où le défaut est un choix face à l'inflation — et en **devise étrangère** — où il devient une contrainte — est fondamentale. Un défaut coûte l'accès aux marchés, un financement durablement plus cher, une récession et un affaiblissement des banques domestiques, ces dernières formant avec l'État une **boucle de rétroaction**. La mesure passe par les **notations**, les **spreads** — qui incorporent aussi liquidité et aversion au risque — et des **indices composites** dont les pondérations arbitraires appellent à la prudence. Enfin, le risque de **transfert et convertibilité** peut frapper une entreprise saine indépendamment de tout défaut souverain.