


Mesure et gestion du risque de liquidité et de trésorerie

Chapitre 6 : La liquidité intrajournalière



Avant de commencer

Usages et sources de la liquidité intrajournalière

Outils de mesure, de gestion et de suivi

La gestion du risque au niveau des infrastructures de marché financier

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Après avoir traité la gestion de la liquidité et des réserves à l'échelle de la journée bancaire dans son ensemble, ce chapitre ouvre le second bloc du cours en zoomant sur l'échelle la plus fine : l'intérieur même de la journée. La liquidité intrajournalière — les positions débitrices et créditrices qu'une banque enregistre heure par heure dans ses comptes de règlement — est restée un angle mort de la gestion des risques pendant des décennies, avant que la crise financière de 2007-2009 n'en révèle l'importance systémique. Ce chapitre présente les usages et les sources de liquidité intrajournalière, les outils de mesure et de suivi employés par les banques et par les infrastructures de marché financier (FMU), et la gouvernance qui encadre ce risque.

Usages et sources de la liquidité intrajournalière

Un risque longtemps ignoré

Des origines dans les années Volcker

L'intérêt du secteur bancaire américain pour le risque de liquidité intrajournalière remonte au début des années 1980, période de taux d'intérêt extrêmement élevés orchestrée par Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale (le taux des fed funds passant d'une moyenne de 11,2 % en 1979 à un pic de 20 % en juin 1981). Le coût d'opportunité de la trésorerie oisive devenant considérable, les grandes banques ont géré leurs soldes de façon très agressive, les maintenant au strict minimum requis par la réglementation des réserves obligatoires et par les accords de compensation avec les banques correspondantes — au prix de positions négatives récurrentes en cours de journée, les **découverts intrajournaliers** (daylight overdrafts). La Réserve fédérale a publié sa première politique encadrant ces découverts en 1985, imposant un plafond de débit net (net debit cap) approuvé par le conseil d'administration de chaque institution, puis a progressivement étendu cette politique — extension aux paiements ACH et aux titres, acceptation de collatéral, tarification des découverts non garantis — sous l'impulsion conjointe de la Fed et d'instances internationales comme le Comité sur les paiements et infrastructures de marché (CPMI) de la Banque des règlements internationaux.

Le découvert intrajournalier (daylight overdraft)

Le **découvert intrajournalier**, ou risque de liquidité intrajournalière (intraday liquidity risk), désigne le

Cinq emplois principaux

Les principaux emplois de liquidité intrajournalière d'une grande banque sont : les **paiements sortants par virement**, généralement le poste le plus important, dont le volume doit parfois être « régulé » (throttling) lorsque le découvert approche le plafond autorisé; les **règlements auprès des infrastructures de marché financier (FMU)**, qui interviennent le plus souvent en une fenêtre de règlement unique en fin de journée et peuvent constituer, selon la position nette du participant, une source ou un emploi de fonds; le **financement des comptes nostro** détenus auprès des banques correspondantes, à maintenir à un solde moyen mensuel cible; le **nantissement de collatéral**, requis par certaines activités de marché de gré à gré et par le dépôt de fonds publics; et le **financement d'achats d'actifs**, qu'il s'agisse de titres pour le portefeuille de placement, de prêts aux clients ou d'immobilisations.

Six sources principales

Pour couvrir ces emplois, le trésorier de banque dispose de six sources principales de liquidité intrajournalière : les **soldes de trésorerie** détenus en début de journée à la banque centrale et auprès des correspondants; les **flux entrants de paiements**, en particulier les règlements auprès des FMU, qui constituent en conditions normales la principale source; le **crédit intrajournalier** offert par les banques centrales — gratuit et non garanti au Royaume-Uni sous réserve de collatéral de haute qualité, mais tarifé aux États-Unis au-delà d'une franchise via le Net Debit Cap; les **actifs liquides** — instruments du marché monétaire, dépôts à terme, titres d'État de court terme — qui peuvent être cédés rapidement; les **emprunts au jour le jour** (fed funds, LIBOR, dépôts en eurodollars), qui restent au bilan une nuit entière bien que la banque n'en ait l'usage effectif que quelques heures; et le **financement à terme additionnel** (avances des Federal Home Loan Banks, pensions à terme), traité comme un facteur incrémental plutôt que comme une source régulière.

Outils de mesure, de gestion et de suivi

Les trois lignes de défense appliquées à l'intrajournalier

Les établissements les plus avancés appliquent le modèle classique des **trois lignes de défense** à la gestion du risque de liquidité intrajournalière : la **Trésorerie**, première ligne, gère activement les positions de financement intrajournalier et de fin de journée ; la **gestion des risques d'entreprise**, deuxième ligne, définit les politiques et procédures relatives au financement, conseille dans le développement des programmes de gestion des risques, surveille les activités de prise de risque des différentes lignes métier et fournit une vue indépendante de l'efficacité du dispositif ; l'**audit interne**, troisième ligne, évalue de façon indépendante l'adhésion de la banque à ses politiques et procédures. L'évaluation des risques intègre le risque de règlement et systémique dans la taxonomie des risques de l'institution et dans son cadre d'appétit au risque.

Mesurer les flux et le niveau de risque

Deux perspectives de mesure

Les établissements les plus avancés suivent leur risque de liquidité intrajournalière selon deux perspectives complémentaires, formalisées dans le document du Comité de Bâle *Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management* (avril 2013) : le montant de **crédit intrajournalier accordé aux clients**, en distinguant les lignes engagées et désignées des lignes non engagées et non divulguées, avec un suivi de l'usage moyen et maximal par client; et le montant de **crédit intrajournalier utilisé par la banque elle-même**, agrégé à travers l'ensemble de ses comptes de trésorerie et de règlement — un exercice rendu difficile par la disparité des systèmes de collecte de données et le caractère souvent différé (batch) des flux de la comptabilité de dépôt.

Mesures usuelles de suivi du risque intrajournalier

Plusieurs indicateurs standards permettent de suivre le profil et le niveau de risque : l'**usage maximal quotidien de liquidité intrajournalière**, ratio du plus grand solde négatif de la journée rapporté à la taille de la ligne de crédit engagée ou non engagée, suivi en moyenne et en pic sur une période donnée; le **débit de traitement des paiements** (payment throughput), qui mesure le pourcentage de paiements sortants traités à différents moments de la journée, utile pour respecter les exigences des FMU en matière de calendrier de soumission et pour identifier les périodes de pointe; le **crédit intrajournalier**

Quatre catégories de scénarios de stress

Les indicateurs précédents éclairent le comportement en conditions normales, mais le risque de liquidité intrajournalière peut évoluer substantiellement en période de tension. Le Comité de Bâle recommande de modéliser au minimum quatre catégories de scénarios : le **stress financier propre** à la banque, qui subit ou est perçue comme subissant des difficultés; le **stress d'une contrepartie**, lorsqu'une institution financière majeure connaît un événement de stress intrajournalier qui l'empêche d'effectuer ses règlements; le **stress d'un client**, lorsque la banque correspondante d'un client subit elle-même un choc; et le **stress de marché généralisé**, couvrant des conditions de resserrement extrême du marché monétaire, des défaillances bancaires multiples ou une baisse généralisée de la valeur des actifs mis en collatéral. Le Comité de Bâle encourage également le développement de capacités de tests de résistance inversés (reverse stress testing).

La gestion du risque au niveau des infrastructures de marché financier

Les lignes de défense des FMU

Trois lignes de défense pour prévenir le risque de règlement

Les infrastructures de marché financier (FMU — systèmes de paiement de gros montant, systèmes de règlement-livraison de titres, plateformes de négociation, dépositaires centraux) ont développé leurs propres lignes de défense contre la défaillance d'un participant à honorer ses obligations de règlement. La **première ligne** repose sur les critères d'adhésion : taille minimale, solvabilité, distinction entre membres directs et membres indirects rattachés à un membre « correspondant » — un système de « niveaux » (tiering) qui facilite l'analyse du risque de crédit mais concentre le risque de règlement intrajournalier sur un nombre réduit de banques de règlement. La **deuxième ligne** consiste en la surveillance continue de la situation financière et des positions de règlement des participants, notamment via des cycles de marge recalculés en temps réel pour les réseaux de règlement de titres. La **troisième ligne** vise à assurer la continuité du règlement en cas de défaillance effective, par la mutualisation du risque de défaut — au moyen de fonds de garantie préfinancés (guarantee funds), de la garantie d'une banque centrale, ou, pour les modèles de contrepartie centrale (CCP), par l'insertion d'une entité juridique qui centralise l'exposition de crédit de contrepartie.

Outils de gestion du risque de règlement intrajournalier

Lorsqu'une FMU s'inquiète du risque de défaut d'un de ses membres, plusieurs outils permettent de

Synthèse

Synthèse du chapitre

La liquidité intrajournalière constitue l'échelle temporelle la plus fine du risque de liquidité de financement : un déficit qui ne se matérialise que pendant quelques heures peut néanmoins précipiter une défaillance de règlement si aucune source de couverture n'est disponible à l'instant requis. Longtemps traitée comme un simple coût opérationnel, sa gestion s'est structurée depuis la crise de 2007-2009 autour d'une gouvernance à trois lignes de défense, de mesures dédiées de flux et de niveau de risque, et de tests de résistance couvrant le stress propre, le stress de contrepartie, le stress client et le stress de marché. Les infrastructures de marché financier, de leur côté, ont développé des lignes de défense symétriques — critères d'adhésion, surveillance continue, mutualisation du risque de défaut — et des outils opérationnels comme les plafonds de débit net et les mécanismes d'économie de liquidité. Le chapitre suivant élargit cette perspective de l'intrajournalier à l'ensemble de l'horizon de financement, en présentant les outils de suivi de la liquidité au travers du temps.