


Fondements de la gestion des risques

Chapitre 2 : Comment les entreprises gèrent-elles le risque financier ?



Avant de commencer

La feuille de route

Appétit et cartographie

Quatre stratégies de réponse

Le système de limites

Applications sectorielles

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 1 a défini le risque et sa typologie. Celui-ci passe à la pratique : par quel **processus** une entreprise décide-t-elle du risque qu'elle accepte de porter, et par quels **instruments** ajuste-t-elle son exposition ? On y introduit la notion centrale d'**appétit au risque**, la cartographie des expositions, les quatre stratégies de réponse et le système de **limites** qui encadre l'activité au quotidien.

La feuille de route

Le processus en cinq temps

La gestion du risque financier suit un enchaînement : **identifier** les expositions et le risque déjà porté; **définir** l'appétit au risque et la tolérance; **cartographier** les expositions par nature et par ampleur; **choisir** une stratégie de réponse pour chacune; **mettre en œuvre et surveiller** au moyen d'un système de limites et de reporting.

L'ordre compte

Une erreur fréquente consiste à commencer par les instruments — quel dérivé acheter — avant d'avoir formulé l'appétit au risque. On se retrouve alors avec une couverture techniquement correcte mais sans lien avec ce que l'entreprise voulait réellement protéger. Le cas Metallgesellschaft, étudié au chapitre 9, en est l'illustration la plus coûteuse.

Les motifs économiques

Une entreprise couvre son risque financier pour **réduire la volatilité de ses flux de trésorerie**, ce qui abaisse la probabilité de détresse financière et le coût du financement externe. La couverture permet aussi de **préserver la capacité d'investissement** en évitant d'avoir à renoncer à des projets rentables lors d'un choc, et de **stabiliser la charge fiscale** lorsque la fiscalité est progressive.

La couverture ne crée pas de valeur en soi

En marchés parfaits, un actionnaire peut se couvrir lui-même : l'entreprise n'ajoute rien en le faisant à sa place. C'est l'existence de **frictions** — coûts de détresse, asymétries d'information, fiscalité non linéaire — qui justifie économiquement la couverture au niveau de la firme.

Appétit et cartographie

Appétit et tolérance

L'**appétit au risque** est le niveau et la nature de risque qu'une organisation accepte de porter pour atteindre ses objectifs. La **tolérance** en est la déclinaison opérationnelle : les bornes chiffrées à l'intérieur desquelles chaque activité doit rester. L'appétit relève du conseil d'administration ; la tolérance, de la direction et des fonctions de risque.

Un exemple de formulation

Dans son rapport annuel 2016, HSBC formulait son appétit au risque en articulant des objectifs de rentabilité, des seuils de ratios prudentiels et des limites explicites par type de risque — montrant qu'un appétit au risque utile est **chiffré et opposable**, non une déclaration d'intention générale.

La cartographie des risques

Cartographier consiste à recenser chaque exposition, à en estimer la **probabilité** et l'**impact**, puis à les positionner sur une matrice. Cette représentation hiérarchise l'attention : les risques à forte probabilité et fort impact appellent une action immédiate, ceux à faible probabilité mais impact majeur relèvent des scénarios et de la continuité d'activité.

Quatre stratégies de réponse

Le quadrant des réponses

Face à une exposition identifiée, quatre réponses sont possibles. **Accepter** (retain) : conserver le risque, éventuellement en provisionnant. **Éviter** (avoid) : renoncer à l'activité qui le génère. **Atténuer** (mitigate) : réduire la probabilité ou l'impact par des contrôles internes. **Transférer** (transfer) : céder le risque à un tiers par assurance, dérivé ou titrisation.

Le dimensionnement (rightsizing)

Aucune de ces réponses n'est bonne dans l'absolu. La question pertinente est celle du **dimensionnement** : quelle fraction de l'exposition conserver, quelle fraction transférer ? Une couverture intégrale est souvent plus coûteuse qu'utile, et supprime aussi le potentiel favorable.

Instruments de transfert

Les instruments linéaires — **contrats à terme** (*forwards, futures*) et **swaps** — figent un prix futur, éliminant symétriquement le gain et la perte. Les instruments optionnels — **options, swaptions** — offrent une protection asymétrique contre le prix d'une prime. Les structures **exotiques** combinent ces briques pour épouser un profil d'exposition particulier.

Linéaire ou optionnel?

Un contrat à terme ne coûte rien à la mise en place mais supprime tout gain favorable; une option préserve ce gain mais exige une prime immédiate. Le choix reflète donc autant la **structure de l'exposition** que la capacité de l'entreprise à supporter un coût certain pour éviter une perte incertaine.

Le système de limites

Les grandes familles de limites

Les limites de **stop-loss** plafonnent la perte cumulée tolérée sur une position. Les limites de **notionnel** bornent la taille des positions. Les limites de **maturité** et d'**écart de duration** encadrent le décalage actif/passif. Les limites de **concentration** évitent la dépendance à une contrepartie ou à un secteur. Les limites de **sensibilité** (les « grecques ») et de **VaR** encadrent le risque de marché mesuré.

Une limite n'a de valeur que si elle est respectée

Le chapitre 9 montrera qu'à la *Chief Investment Office* de JPMorgan Chase, les limites ont été dépassées plus de 330 fois en quatre mois sans déclencher de revue de fond : les seuils étaient simplement relevés. Un système de limites sans mécanisme d'escalade crédible ne protège de rien.

Applications sectorielles

Trois cas d'entreprises non financières

Anheuser-Busch et les matières premières

Un brasseur est exposé au prix de l'orge, de l'aluminium et de l'énergie. La couverture par contrats à terme sur ces intrants stabilise le coût de production et protège la marge, permettant de fixer les prix de vente à l'avance sans pari implicite sur les marchés de matières premières.

Les compagnies aériennes et le kérosène

Le carburant représente une part majeure des coûts d'une compagnie aérienne. Faute d'un marché liquide du kérosène, les compagnies se couvrent souvent sur le **pétrole brut** — s'exposant ainsi au *basis risk* : si l'écart entre les deux prix se déforme, la couverture cesse d'être efficace.

McDonald's et le risque de change

Une entreprise réalisant une large part de son résultat hors de sa devise de reporting subit un risque de conversion. Le rapport annuel (formulaire 10-K) de McDonald's détaille ainsi le recours aux dérivés de change et de taux pour limiter l'effet des variations de devises sur le résultat consolidé.

Metallgesellschaft, 1993

La filiale américaine MGRM s'engage à livrer du pétrole à prix fixe sur le long terme et se couvre par des contrats à terme courts, roulés chaque mois. La stratégie est économiquement cohérente, mais le retournement du marché de *backwardation* en *contango* génère 1,3 milliard USD d'appels de marge en **liquidités**, alors que les gains compensatoires restent latents. La maison mère, non informée de ce besoin de trésorerie, ordonne la liquidation — transformant des pertes comptables en pertes définitives.

La leçon

Une couverture correcte en termes économiques peut échouer pour des raisons de **liquidité** et de **communication interne**. Concevoir une stratégie de couverture, c'est aussi anticiper ses flux de trésorerie et s'assurer que la direction en comprend le fonctionnement.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La gestion du risque financier suit une feuille de route en cinq étapes, dont le point de départ est l'**appétit au risque** défini par le conseil, et non le choix d'un instrument. Quatre stratégies s'offrent à l'entreprise — accepter, éviter, atténuer, transférer — et la vraie question est celle du **dimensionnement** de chacune. Les instruments se répartissent entre **linéaires** (terme, swaps), qui figent le résultat, et **optionnels**, qui protègent asymétriquement contre une prime. Le dispositif ne tient que par un système de **limites** assorti d'une escalade effective. Enfin, le cas Metallgesellschaft rappelle qu'une couverture économiquement juste peut détruire une entreprise si ses conséquences en liquidité n'ont pas été anticipées.