Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada


Curva ROC




Dr. Luis Eduardo Falcón Morales ITESM Campus Guadalajara

Curva ROC / AUC (Característica Operativa del Receptor / Área Bajo la Curva)

- Las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) han sido utilizadas en gran diversidad de áreas de la ciencia y se ha extendido su uso en el área de aprendizaje automático.
- Es una representación visual del desempeño de un clasificador binario.
- En general son utilizadas para comparar el desempeño de clasificadores binarios, y se pueden extender a varias clases con el criterio $uno\ contra\ todos$. Así, si tienes k clases, se tendrían k curvas ROC.
- Las curvas ROC se empezaron a utilizar durante la segunda guerra mundial para la detección de aviones, submarinos o en general de objetos enemigos mediante el radar.



- La curva ROC nos proporciona una representación gráfica de la (1-especificidad) contra la sensibilidad.
- También podemos decir que es la representación gráfica de la tasa de falsos positivos contra la tasa de verdaderos positivos.
- Se puede interpretar como una relación de Costo-Beneficio, ya que se busca encontrar un balance adecuado entre la tasa de falsos positivos (costo), frente a la tasa de verdaderos positivos (beneficio).



Clase real
Sí No

VP FP
FN VN

$$especificidad = \frac{VN}{FP + VN}$$

$$1 - especificidad = \frac{FP}{FP + VN}$$

$$recall/sensibilidad = \frac{VP}{VP + FN}$$

tasa de verdaderos positivos: $sensibilidad = \frac{VP}{VP+F}$


tasa de falsos positivos: $1 - especificidad = \frac{FP}{VN + FP}$

exhaustividad = sensibilidad = recall

Observa que la curva ROC grafica información con respecto a la Clase Real, es decir, "lo mal clasificado del conjunto de las clases negativas reales", contra "lo bien clasificado del conjunto de las clases positivas reales".

Clase real No Predicción Sí **VP** FP No FN **VN**

tasa de verdaderos positivos: $sensibilidad = \frac{VP}{VP + FN}$





tasa de Falsos Positivos

tasa de falsos positivos: $1 - especificidad = \frac{FP}{VN + FP}$

• Las curvas ROC tratan de incrementar la tasa de verdaderos positivos, disminuyendo la tasa de falsos positivos.


De manera general las gráficas de las curvas ROC tienen la siguiente forma:





- Mientras más arriba y distante esté del clasificador de no determinación (clasificador completamente aleatorio), mejor desempeño del modelo.
- Valores abajo del clasificador de no determinación indican los peores desempeños, inclusive peor que una decisión tomada de manera aleatoria.

Curva ROC / Análisis ROC / Espacio ROC / Área AUC



 El análisis ROC a través de las gráficas en el llamado espacio ROC nos permite comparar el desempeño de diferentes modelos.

- Observa que un modelo puede tener mejores resultados en cierto rango, pero ser superado por otros modelos en otros rangos.
- Por este traslape entre diferentes curvas ROC, la gráfica puede ser engañosa, por lo que conviene incluir siempre el valor AUC.
- AUC: área bajo la curva. Medida del desempeño del modelo dada por el valor del área entre el clasificador completamente aleatorio y la curva de prueba.
- El AUC toma valores entre 0.5 (no discrimina) y
 1 (discrimina de manera excelente).


Las curvas ROC se utilizan frecuentemente para comparar dos o más algoritmos, ya que nos proporciona medidas globales, independientemente del punto de corte.


Existen varios criterios para la interpretación del valor AUC, pero en general se pueden considerar los siguientes criterios para evaluar alguna prueba:


- $AUC \in (0.97, 1]$ prueba excelente
- $AUC \in (0.9, 0.97]$ muy buena prueba
- $AUC \in (0.7, 0.9]$ prueba aceptable
- $AUC \in (0.6, 0.7]$ prueba regular
- $AUC \in [0.5, 0.6]$ la prueba no discrimina


Ejemplo: Interpretación gráfica de la curva ROC:


Supongamos que tenemos un clasificador que determina si un correo es o no malicioso (*spam*) con base a la detección de cierta cantidad de palabras consideradas maliciosas. Se cuenta con un banco de palabras maliciosas. Al llegar un nuevo correo se buscarán y contarán cuántas de estas palabras maliciosas están contenidas en el correo y con base a dicho valor se sacará la proporción de dichas palabras. Esta proporción será entonces un valor entre 0 y 1, y lo ubicaremos en el eje horizontal de nuestro plano cartesiano. En el eje vertical se indicará el total de correos en el conjunto de entrenamiento con dicha proporción de palabras maliciosas. Se desea determinar el valor de dicha proporción a partir del cual filtrar los correos de la manera *más efectiva*.














Ejemplo gráfico: Predicciones con los datos de Prueba: *pima indians diabetes* de la UCI: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Pima+Indians+Diabetes

1: Resultado Positivo: Diabetes

