

Plan y Checklist de Pruebas End-to-End

Módulo Distribuidor — Portal de Distribución de Vehículos

VERSIÓN 1.2 — MOTORAMBAR

Preparado por:	Kevin Morales (Motorambar)
Fecha:	14 de julio de 2026
Estatus:	Pendiente de aprobación
Versión:	1.3 — Incluye Reglas de Completitud y Liberación
Audiencia:	Motorambar (Cliente)

Tabla de Contenido

1. Propósito y alcance
2. Instrucciones de ejecución
3. Prerrequisitos y datos de prueba
4. FASE 1: Importación de datos e historiales (33 escenarios)
5. FASE 2: Grid de Vehículos Importados e integración PDV (42 escenarios)
6. FASE 3: CO, reportes y Dashboard Ejecutivo (21 escenarios)
7. FASE 4: Regresión end-to-end y escenarios transversales (14 escenarios)
8. FASE 5: Reglas de Completitud y Liberación (18 escenarios)
9. Criterios de entrada y salida
10. Gestión de defectos
11. Proceso de estabilización
12. Resumen de ejecución
13. Aprobaciones

1. Propósito y alcance

Este plan de pruebas End-to-End tiene como objetivo validar el funcionamiento completo del **Módulo Distribuidor** en el Portal de Distribución de Vehículos de Motorambar, asegurando que todos los flujos críticos de negocio operen correctamente en conjunto.

Alcance funcional (según las pantallas del portal):

- **Dashboard Ejecutivo:** Visualización de KPIs, estadísticas de vehículos y accesos rápidos
- **Vehículos Importados:** Grid con búsqueda, filtros avanzados, vistas personalizadas, acciones individuales y batch
- **Importar Vehículos:** Carga masiva desde archivo Excel/CSV con validación en tiempo real
- **Historial de Importaciones:** Registro completo de importaciones de vehículos realizadas
- **Importar CPA:** Flujo multi-step para importación de Certificados de Pre-Autorización (batch PDF)
- **Historial de CPA:** Registro histórico de importaciones de CPA con detalle expandible
- **Ver/Editar Vehículo:** Pantalla de detalle con modo vista y modo edición según permisos
- **Generación de CO:** Creación, edición y regeneración de Certificados de Origen
- **Reportes:** Generación y exportación de reportes desde diferentes contextos
- **Integración con PDV:** Sincronización y envío de datos hacia Portal de Vehículos
- **Escenarios transversales:** Multi-idioma (ES/EN), Dark Theme, notificaciones, auditoría, concurrencia

Roles involucrados:

- **Distribuidor:** Rol principal — acceso a Dashboard, Vehículos, Importaciones, CPA, Historiales, Reportes
- **Cliente (Dealer/Banco):** Rol de consulta — acceso limitado a vehículos liberados

2. Instrucciones de ejecución

1. **Ambiente:** Ejecutar en <https://motorambartest.portaldevehiculos.com>
2. **Secuencia:** Seguir el orden de las fases (1 → 2 → 3 → 4 → 5)
3. **Prerrequisitos:** Verificar la sección 3 antes de iniciar cada fase
4. **Evidencia:** Capturar screenshots de resultados esperados, especialmente para estados visuales (  )
5. **Defectos:** Reportar en Azure DevOps con plantilla del Anejo A
6. **Estatus:** Marcar cada escenario como **PASSED** o **FAILED** en la columna correspondiente

 **Nota importante:** Los escenarios marcados como "*si aplica*" dependen de reglas de negocio o configuraciones específicas del tenant — ejecutar solo si están habilitadas en el ambiente de pruebas.

3. Prerrequisitos y datos de prueba

-  Acceso al portal con usuarios de rol Distribuidor y Cliente (Dealer/Banco)
-  Archivos de prueba preparados:
 - Excel/CSV de vehículos (válido, con errores, corrupto)

- PDFs de CPA (individuales y batch)
-  Catálogos y parámetros configurados (localidades, instituciones, estatus, campos CO)
-  **Reglas de Completitud configuradas por Autoreg Soporte** (CO, CPA, Factura, Agrupar CL#)
-  Vehículos existentes con diferentes estados ( Pendiente,  Completado esperando,  Liberado)
-  Credit Letters de prueba (algunas liberadas, otras pendientes)

FASE 1: Importación de datos e historiales

1.1 Importación Automatizada de Vehículos (7 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
IMP-AUTO-01	Importación automática exitosa desde archivo válido	Vehículos importados correctamente, notificación de éxito		
IMP-AUTO-02	Importación con archivo que contiene errores de validación	Registro de errores, vehículos válidos importados, inválidos rechazados		
IMP-AUTO-03	Importación con VINs duplicados	Sistema detecta duplicados, muestra advertencia, permite sobrescribir o cancelar		
IMP-AUTO-04	Importación con archivo corrupto o formato incorrecto	Error claro indicando problema de formato, no se importa nada		
IMP-AUTO-05	Importación que falla por error de servidor	Mensaje de error técnico, rollback de transacción, integridad de datos preservada		
IMP-AUTO-06	Reintentar importación fallida	Sistema permite reintento, nueva importación exitosa		
IMP-AUTO-07	Importación masiva (1000+ vehículos)	Proceso completo exitoso, performance aceptable, sin timeouts		

 *Nota: Las Fases 1-4 contienen los 110 escenarios originales del plan E2E. Por razones de brevedad en este HTML, se muestran solo las primeras tablas como ejemplo. El documento completo incluye todas las subsecciones detalladas.*

FASE 5: Reglas de Completitud y Liberación

Propósito de las Reglas de Completitud:

Determinar cuándo un vehículo está **completo documentalmente** y puede ser **liberado (✓)** para que los roles **Cliente (Dealer/Banco)** puedan verlo en su grid. Sin liberación, el vehículo permanece invisible para Clientes.

Estados universales:

-  **Pendiente:** Falta documentación requerida
-  **Completado (esperando):** Documentos completos PERO esperando que otros vehículos de su Credit Letter se completen (solo si agrupación está activada)
-  **Liberado:** Documentos completos + Credit Letter liberada (si aplica) → **visible para Cliente**

PRECONDICIÓN GLOBAL FASE 5:

Todas las configuraciones de **Reglas de Completitud** son gestionadas por **Autoreg Soporte**. Para los escenarios de esta fase, se asume que Autoreg ha configurado previamente las siguientes reglas para el tenant Motorambar:

-  **CO (Certificado de Origen):** Requerido
-  **CPA (Certificado de Pre-Autorización):** Requerido
-  **Agrupar por N. Carta de Crédito (CL#):** Habilitado

Nota: Cualquier cambio en estas reglas debe ser solicitado a Autoreg Soporte, ya que Motorambar no tiene acceso a la configuración de administración.

Comportamiento de Liberación — 18 escenarios

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
REGLA-01	Importar 5 vehículos con mismo Credit Letter Number (CL#)	Todos muestran icono de Pendiente (triángulo amarillo) en columna de estado		
REGLA-02	Completar documentos (CO + CPA) de 1 vehículo del grupo	Ese vehículo cambia a Completado esperando (reloj azul), otros 4 siguen Pendientes		
REGLA-03	Completar documentos de 3 vehículos más (total 4 de 5 completos)	Los 4 con docs completos muestran Completado esperando (reloj azul), el 5to (incompleto) sigue Pendiente		
REGLA-04	Completar documentos del 5to vehículo (último del grupo)	TODOS los 5 cambian a Liberado (círculo verde con check) simultáneamente		
REGLA-05	Validar que Credit Letter queda marcada como "liberada" permanentemente	Importar nuevo vehículo con mismo CL# → completar docs → Liberado inmediato (no espera grupo)		
REGLA-06	Modificar regla de completitud (por Autoreg) DESPUÉS de liberar grupo	Credit Letter liberada NO se ve afectada, sigue Liberada, modificación NO es retroactiva		
REGLA-07	Liberar vehículo manualmente (botón "Liberar" sin completar docs)	Vehículo cambia a Liberado inmediatamente, bypassa validaciones de docs y agrupación		

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
REGLA-08	Cliente Dealer intenta ver grid de vehículos	Solo vehículos Liberados son visibles, los Pendientes y Completados esperando NO aparecen en su grid		
REGLA-09	Cliente Banco intenta ver grid de vehículos	Solo vehículos Liberados asignados a su banco son visibles		
REGLA-10	Distribuidor ve todos los estados en su grid	Grid muestra los 3 iconos correctamente: Pendiente (triángulo amarillo), Completado esperando (reloj azul), Liberado (círculo verde)		
REGLA-11	Validar comportamiento cuando agrupación CL# está desactivada (configurado por Autoreg)	Nuevos vehículos importados: completar docs → Liberado individual (sin esperar grupo)		
REGLA-12	Con agrupación CL# desactivada: importar 3 vehículos mismo CL#	Completar 1 → ese vehículo Liberado inmediato, otros 2 siguen Pendientes (liberación individual)		
REGLA-13	Importar vehículo SIN Credit Letter Number (campo vacío/null)	Completar docs → Liberado inmediato (no entra en lógica de agrupación)		
REGLA-14	Importar 3 vehículos CON CL# + 2 SIN CL# (mismo tenant, agrupación activa)	Los 2 sin CL#: completar → Liberado individual. Los 3 con CL#: esperan completarse todos		

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
REGLA-15	Validar transición visual Pendiente → Completado → Liberado en grid en tiempo real	Iconos actualizan sin refresh (triángulo amarillo → reloj azul → círculo verde), tooltip muestra estado literal		
REGLA-16	Ver badge "COMPLETADO" junto a icono de reloj azul en detalle de vehículo	Badge verde "COMPLETADO", icono reloj azul visible, tooltip explica: "Esperando liberación de Credit Letter"		
REGLA-17	Intentar enviar a PDV un vehículo en estado Pendiente o Completado esperando	Advertencia: "Solo vehículos liberados pueden enviarse a PDV", acción bloqueada		
REGLA-18	Liberar grupo de 5 vehículos por lote (batch) completando docs del último	Sistema detecta que todos están completos, cambian a Liberado (círculo verde) simultáneamente, CL marcada como liberada		

✦ **Nota importante para Motorambar:**

Si requieren cambios en la configuración de las Reglas de Completitud (activar/desactivar documentos requeridos, habilitar/deshabilitar agrupación por Credit Letter), deben solicitarlo a **Autoreg Soporte** mediante ticket formal. Estos cambios impactan el comportamiento de liberación de vehículos hacia sus clientes (Dealers/Bancos).

9. Criterios de entrada y salida

Criterios de Entrada (para iniciar pruebas):

- ☒ Ambiente de Test estable y disponible
- ☒ Usuarios de prueba creados para todos los roles
- ☒ Datos maestros configurados (catálogos, localidades, instituciones)
- ☒ Reglas de Completitud configuradas por Autoreg Soporte
- ☒ Archivos de prueba preparados y validados

Criterios de Salida (para considerar fase completa):

- ☒ 100% de escenarios ejecutados
- ☒ 0 defectos de severidad ALTA sin resolver
- ☒ Defectos MEDIA/BAJA documentados y priorizados
- ☒ Sign-off del Product Owner

10. Gestión de defectos

Todos los defectos encontrados durante la ejecución deben ser reportados en **Azure DevOps** siguiendo la plantilla del **Anejo A**.

Clasificación de severidad:

- **ALTA (Blocker):** Impide la ejecución de pruebas o uso de funcionalidad crítica
- **MEDIA (Major):** Afecta funcionalidad importante pero existe workaround
- **BAJA (Minor):** Problema cosmético o de UX sin impacto funcional

11. Proceso de estabilización

Hot Fixes:

Se considerarán como hot fixes aquellos ajustes o correcciones que estén relacionados directamente con el alcance inicial acordado del proyecto. Estos serán atendidos como parte del proceso de estabilización, siempre que correspondan a funcionalidades previamente definidas.

Change Requests:

Todo requerimiento, ajuste o funcionalidad que no forme parte del alcance inicial será tratado como una mejora o change request. Estas mejoras deberán ser discutidas internamente por Motorambar para validar prioridad, necesidad operacional e impacto. Luego, deberán ser discutidas con Autoreg para su evaluación, estimación y planificación correspondiente.

12. Resumen de ejecución

Fase	Escenarios	Passed	Failed	% Completado
FASE 1: Importación de datos e historiales	33			
FASE 2: Grid de Vehículos e integración PDV	42			
FASE 3: CO, reportes y Dashboard	21			
FASE 4: Regresión E2E y transversales	14			
FASE 5: Reglas de Completitud y Liberación	18			
TOTAL	128			

13. Aprobaciones

El sign-off de las pruebas end-to-end requiere la firma de los representantes de ambas partes.

Firmantes — Autoreg

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner — Autoreg			
QA Líder — Autoreg			
PMO — Autoreg			

Firmantes — Motorambar

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Gerente de Proyectos — Motorambar			