정명은 트레이너의 회원 100배 성장 프로젝트

컷다이어트 사용 설명서

말 안 하는 구간을 자동으로 잘라 주고, 자막까지 만들어 주는 유튜브 편집 도구 · 회원용


cutdiet.vercel.app

설치·회원가입 없음
링크를 크롬이나 엣지에서 열면 끝입니다.

영상은 어디에도 올라가지 않음
분석·자막·렌더링 전부 내 컴퓨터 브라우저 안에서 처리됩니다.

비용 0원
서버도 결제도 없습니다. 내 컴퓨터가 일합니다.

캡컷과 같은 화면·단축키
왼쪽 메뉴, 가운데 미리보기, 오른쪽 속성, 아래 타임라인. Ctrl+B, J·K·L 그대로.



0 차례


1 시작하기 전에
2 3단계로 끝내기
3 화면 구성
4 컷 고치기 — 타임라인과 단축키
5 자동 자막
6 NG 정리 (추임새·말 버벅임)
7 텍스트·오디오·효과·숏츠
8 내보내기와 캡컷으로 가져가기
9 음성 파일 컷편집 (녹음·통화·강의 음성)
10 무료 버전과 Pro의 차이
11 자주 묻는 질문과 문제 해결
12 피드백 보내는 법

> **딱 한 가지만 기억하세요.** 영상을 넣고 → 재생해서 들어보고 → 오른쪽 위 **내보내기**. 나머지 메뉴는 컷이 익숙해진 뒤에 열어도 늦지 않습니다. 첫 영상은 5분짜리로 테스트하는 편이 빠릅니다.

1 시작하기 전에

데스크톱 크롬이나 엣지에서 열면 모든 기능이 됩니다. 휴대폰과 사파리에서는 분석·편집까지만 되고 MP4 만들기는 안 될 수 있습니다.

항목	내용
잘 맞는 영상	혼자 말하는 강의, 화면 녹화 설명, 브이로그 내레이션, 인터뷰
안 맞는 영상	촬영 때부터 배경음악이 깔린 영상, 여러 명이 동시에 말하는 영상, 현장음이 큰 영상 (배경음악은 여기서 나중에 깔 수 있습니다)
길이	10분 안팎이 가장 쾌적, 30분까지 무리 없음. 1시간이 넘으면 분석과 편집 프로그램용 파일만 만들어집니다
파일 형식	영상: MP4, MOV, WebM, MKV. 음성: M4A, MP3, WAV, AAC, OGG, OPUS, FLAC — 휴대폰 녹음·통화 녹음도 그대로 넣으면 됩니다(9장)
컴퓨터 사양	메모리 8GB 이상 권장. 자동 자막은 처음 한 번 음성 인식 모델(약 760MB)을 내려받습니다
영상은 어디로	어디에도 올라가지 않습니다. 결과 파일은 내가 고른 위치(또는 다운로드 폴더)에만 저장됩니다



처음 열면 3단계 안내가 한 번 뜹니다. 뒤의 화면은 예시 데이터이고, 내 영상을 넣으면 바뀝니다.

2 3단계로 끝내기

1 영상 넣기


가운데 점선 상자에 파일을 끌어다 놓거나 클릭해 고릅니다. 여러 개로 나눠 찍었다면 한꺼번에 고르면 하나로 이어 붙여 엽니다(8장 끝). 10분 영상이면 20~40초 뒤 분석이 끝나고, 아래 타임라인 파형이 초록 = 남김 빨강 = 삭제로 칠해집니다. 오른쪽에 "편집 후 길이"와 "줄어드는 시간"이 뜹니다.

2 들어보며 고치기

재생(또는 Space)을 누르면 빨간 구간을 건너뛰며 완성본처럼 들립니다. 말이 잘렸거나 쉼이 너무 길면 그 자리에서 멈추고 고칩니다(4장). 전체가 어색하면 왼쪽 **컷** 메뉴에서 프리셋(강의형 / 토크·인터뷰 / 브이로그)을 바꿔 봅니다.

3 내보내기

오른쪽 위 **내보내기** → **MP4 만들기**. 저장 위치를 고르는 창이 먼저 뜨고, 저장을 누르면 렌더링이 시작되어 그 파일로 바로 저장됩니다(크롬·엣지). 작업은 같은 브라우저에 자동 저장되어, 같은 영상을 다시 열면 이어서 할 수 있습니다.



분석 직후. 왼쪽 메뉴와 기능 창, 가운데 미리보기, 오른쪽 프로젝트 요약, 아래 트랙 타임라인.

> **렌더링 시간** 보통 영상 길이의 10~30%입니다(10분 영상 → 1~3분). 그동안 다른 메뉴를 써도 되지만, 브라우저 탭을 닫으면 멈춥니다.

3 화면 구성

캡컷과 같은 배치입니다. 한 번 익히면 어느 기능이든 같은 자리에서 찾습니다.

위 막대

파일 이름 · 다른 영상 · 불러오기/저장(프로젝트 파일) · ? 안내 · **내보내기**

왼쪽 아이콘 메뉴

컷 · 자막 · NG 정리 · 텍스트 · 오디오 · 효과 · 숏츠 · 내보내기 · 가이드(?)

가운데 미리보기


재생 버튼, 배속, 음량, 전체 화면. 자막·텍스트를 끌어 옮기고 모서리로 크기 조절, 더블클릭으로 글자 수정

오른쪽 속성 창


고른 클립(자막·텍스트·이미지·효과음·음악)의 글자·글꼴·색·크기·시작/끝·나누기·삭제. 고른 게 없으면 프로젝트 요약

아래 타임라인


위에서부터 자막 · 텍스트 레이어 · 영상(파형) · 효과음 · 음악 트랙. 트랙 이름 옆 눈(숨기기)·스피커(음소거)·자물쇠(잠금). 클립을 끌어 옮기고 양끝을 끌어 길이 조절



트랙 타임라인. 버튼 위에 마우스를 올리면 단축키가 표시됩니다.



자막 한 줄을 고르면 오른쪽 속성 창에서 글자와 시간을 고칩니다.



좁은 화면에서는 미리보기 → 타임라인 → 메뉴 순으로 쌓입니다.

4 컷 고치기 — 타임라인과 단축키

들으면서 어색한 자리에 멈추고 키 하나를 누르는 게 전부입니다. 타임라인을 클릭하면 그 위치로 가고, 더블클릭하면 그 구간이 남김↔삭제로 바뀝니다. 구간 경계선은 끌어서 미세 조정합니다. 경계선은 **자석**처럼 재생 위치·자막 경계·가까운 가장 조용한 지점에 붙어서 말끝이 잘리지 않습니다(붙는 곳에 파란 선이 보임). 원하는 자리에 그대로 두려면 `Alt`를 누른 채 끄세요.

키	동작	이럴 때
`Space`	재생 / 일시정지	
`J` `K` `L`	뒤로 / 멈춤 / 앞으로 (한 번 더 누르면 2배속 → 4배속)	빠르게 훑어볼 때
`S` 또는 `Ctrl`+`B`	재생 위치에서 나누기. 그 자리의 자막·텍스트도 함께 둘로 나뉩니다(자막은 말이 끊기는 자연스러운 곳에서)	구간 일부만 지울 때: 나눈 뒤 한쪽을 `X`
`Q` / `W`	재생 위치 앞부분 / 뒷부분 삭제	말 앞 잡담, 말 끝 정적
`X`	현재 구간 남김 ↔ 삭제	잘못 잘린 구간을 살릴 때
`Delete`	고른 클립 삭제 (고른 게 없으면 현재 구간 삭제)	
`I` / `O`	범위 시작 / 끝 표시 → "범위 삭제"	긴 부분을 한 번에 지울 때
`Ctrl`+`Z`	되돌리기 (`Ctrl`+`Shift`+`Z` 다시 실행)	뭐든 실수했을 때
`←` `→`	1초 이동 (`Shift` 함께: 5초, `,` `.`: 1프레임)	
`[` `]`	이전 / 다음 컷 경계로	컷만 빠르게 확인할 때
`P` / `R`	**컷 검토**: P = 다음 컷을 앞뒤 1.5초씩 들어보기(`Shift`+`P` 이전 컷), R = 방금 들은 컷 되살리기	마지막 검수. P만 계속 누르며 이음새를 듣고, 말이 잘린 곳에서만 R
`M`	현재 위치에 챕터	내용이 바뀔 때마다
`F`	미리보기 전체 화면	


맥에서는 Ctrl 대신 ⌘도 됩니다. 한글 입력 상태여도 단축키는 그대로 작동합니다.

설정은 프리셋 하나면 됩니다

증상	바꿀 것 (컷 메뉴 → 세부 설정)
말 첫 음절이 자꾸 잘린다	말 앞뒤 여백을 0.25초로, 말소리 기준을 낮춰서(-48)
숨소리·잡음까지 남는다	말소리 기준을 올려서(-36)
짧은 쉼까지 다 잘려 숨 가쁘다	프리셋을 토크·인터뷰로, 또는 구간 목록의 "0.4초 미만 되살리기"

앞부분은 잘 잘리는데 뒤로 갈수록 이상하다 (마이크가 멀어짐, 주변이 시끄러워짐)	"음량이 바뀌면 기준도 따라가기"가 켜져 있는지 확인(기본 켜짐). 30초 구간마다 기준을 다시 잡습니다. 바로 아래에 구간별로 얼마나 조정했는지 나오고, 소리가 고른 파일은 "조정할 곳이 없습니다"로 결과가 같습니다

컷 이음새 잘라 붙인 자리마다 아주 짧게(0.008초) 소리를 줄였다 키워서, 이음새의 "틱" 소리가 나지 않게 저장합니다. 길이는 그대로라 입 모양과 소리가 어긋나지 않습니다.



컷 메뉴. 프리셋 3종, 세부 설정, 구간 목록.

5 자동 자막

1 자막 만들기

왼쪽 **자막** → **자동 자막 만들기**. 처음 한 번 음성 인식 모델(약 760MB)을 내려받고, 그다음부터는 바로 시작합니다. 영상 길이와 비슷한 시간이 걸립니다(10분 영상 ≈ 10분). 그동안 다른 메뉴에서 계속 작업해도 됩니다.


2 틀린 글자 고치기

목록에서 줄을 누르면 그 위치로 가고, 글자를 바로 고칠 수 있습니다. 미리보기의 자막을 더블클릭하거나, 오른쪽 속성 창에서 고쳐도 됩니다. 같은 오타가 여러 번 나오면 "찾아 바꾸기".


3 스타일 고르기

같은 메뉴 아래 **자막 스타일**에서 "자막을 영상에 굽기"를 켜고 스타일을 고릅니다. 미리보기에 그대로 보이고 MP4에 새겨집니다.

알아 두면 좋은 것	내용
정확도	기본 모델(가장 정확 · large-v3-turbo)로 실제 강의 영상에서 틀린 단어가 약 4~5% 였습니다(이전 모델 11%). 급할 때는 "인식 설정"에서 빠름(small)을 고르면 2배 빠르지만 덜 정확합니다
한 줄 자막	자막은 늘 한 줄입니다. 한 줄 16자(한글 1자, 영문·숫자·띄어쓰기 0.5자)가 기본이고, 숏츠는 12자, 길게는 20자. 화면보다 길면 글자가 자동으로 작아집니다
자연스러운 끊기	문장 끝(-습니다, -어요)에서 끊고, "그리고·그래서"는 다음 줄 앞으로, "작은 / 것을"처럼 말이 이어지는 곳은 끊지 않습니다. 고친 뒤에는 "문장 단위로 다시 나누기"
읽기 속도	초당 12자 이하로 읽히도록 표시 시간을 맞추고, 줄 끝 마침표·쉼표는 뺍니다 (넷플릭스 한국어 자막 기준)
SRT 파일	내보내기 → SRT(편집 후 시간)를 캡컷이나 유튜브에 그대로 올릴 수 있습니다. 반대로 SRT 불러오기도 됩니다



자동 자막 결과. 한 줄씩 듣기·고치기·나누기·삭제.



자막 스타일 8종: 정보·강의, 토크·인터뷰, 예능, 숏츠, 리뷰·뉴스, 게임·리액션, 브이로그, 감성·다큐.

텍스트로 편집 — 글자를 지우면 영상이 잘립니다

자막 메뉴의 **텍스트로 편집** 칸에 전체 말이 글자로 나옵니다. 문서에서 글을 지우듯 편집합니다.

1. **고르기**
   지울 말을 마우스로 드래그해 고릅니다. 단어를 한 번 클릭하면 그 위치로 이동합니다(재생 중에는 지금 나오는 단어가 파랗게 표시).

2. **지우기**
   `Delete`(또는 "선택한 말 지우기"). 그 말이 영상에서 잘리고, 글자에 줄이 그어집니다. "자막 글자에서도 지우기"가 켜져 있으면 자막에서도 빠집니다.

3. **되살리기**
   줄 그어진 말을 다시 골라 **되살리기**, 또는 `Ctrl` + `Z`(자막 글자까지 함께 돌아옵니다). `Space`로 재생·정지.

SRT를 불러와 단어별 시간이 없을 때는 줄 안에서 글자 수로 시간을 나눠 짐작합니다(점선 밑줄). 정확하게 하려면 자동 자막을 만드세요.



미리보기에 보이는 그대로 MP4에 새겨집니다. 자막을 끌어 위치를 옮길 수 있습니다.

6 NG 정리 (추임새·말 버벅임)

영상을 넣으면 자막 없이도 **소리만으로** 길게 끈 "어‥‥음…", 같은 소리로 다시 시작한 말 버벅임, 다시 말한 NG를 후보로 찾습니다. 자동 자막을 만들면 말 내용까지 보고 더 정확하게 다시 찾습니다.


1 듣고 고르기

왼쪽 **NG 정리**에서 후보마다 ▶로 들어보고, 지울 것만 체크합니다. 확실한 것은 미리 체크되어 있습니다. 시작·끝 시간도 고칠 수 있습니다.

2 삭제 표시

"체크한 항목 지우기"를 누르면 그 구간이 빨간색(삭제)이 됩니다. 지운 말은 자막 글자에서도 빠집니다. 마음이 바뀌면 `Ctrl` + `Z`.


종류별로 켜고 끌 수 있습니다: 추임새, 말 버벅임("그 그러니까"·말 꼬임), 다시 말한 NG, 웅얼거림(인식 안 된 소리). 타임라인에는 후보 자리가 따로 표시됩니다.




NG 정리 메뉴.

7 텍스트·오디오·효과·숏츠


메뉴	쓰는 때	핵심 사용법
텍스트	강조 문구, 제목, 로고·워터마크	문구 입력 → 텍스트 추가(재생 위치부터 3초). 미리보기에서 끌어 옮기고, 오른쪽 속성 창에서 글꼴·색·크기·시간. 여러 개가 겹치면 레이어로 위아래 쌓입니다. 이미지·로고는 범위 "영상 전체"로 두면 워터마크
오디오	배경음악, 효과음	음악 파일 선택 → 음량(15~25% 권장) → "말할 때 음악 줄이기" 켜기. 타임라인 음악 트랙을 끌어 시작 위치 조절. 효과음은 재생 위치에 추가
효과	점프컷 숨기기, 화면 전환	자동 줌(컷마다 살짝 확대해 튐을 가림), 구간 줌, 페이드 인/아웃, 디졸브, 밝기·대비·채도
숏츠	같은 영상으로 세로 숏츠	시작/끝 "현재 위치로" → 미리보기의 노란 9:16 틀을 끌어 위치 → 숏츠 MP4 만들기. 자막·텍스트·효과도 같이 들어갑니다




텍스트 추가. 오른쪽 속성 창에서 바로 꾸밉니다.



숏츠. 노란 틀을 끌어 크롭 위치를 정합니다.



오디오. 배경음악과 효과음.



효과. 줌·페이드·전환·색 보정.

8 내보내기와 캡컷으로 가져가기

결과물	쓰는 곳
MP4	유튜브 업로드, 캡컷 가져오기. 화질은 "고화질 · 원본 해상도" 권장
잡음 제거	끄기 / 약하게 / 보통 / 강하게. 잘라 내는 쉬는 구간에서 잡음(에어컨·선풍기 웅 소리, 쉬익 소리)을 배워 목소리에서 빼 줍니다. ▶ **원본** / ▶ **제거 후**로 재생 위치부터 6초를 비교해 들어 보고 고르세요. 너무 세게 하면 목소리가 물속처럼 들릴 수 있습니다. 쉬는 구간이 완전 무음인 파일은 배울 잡음이 없어 건너뜁니다
음량 맞춤	내보내기 창·메뉴의 체크 하나. 말소리를 **유튜브 기준 음량(-14 LUFS)**으로 맞추고 큰 소리는 리미터로 눌러 줍니다. 괄호 안에 키우는(줄이는) 양이 나오고, 마이크가 작게 녹음된 영상은 자동으로 켜집니다. 미리보기에도 같은 크기로 들립니다
SRT 자막	유튜브 자막 업로드, 캡컷 자막 가져오기 (편집 후 시간으로 딱 맞음)
유튜브 챕터	설명란에 붙여 넣는 타임스탬프 (첫 챕터 0:00, 3개 이상, 10초 간격을 자동 검사)
썸네일 후보	목소리에 힘이 있는 순간의 프레임 → JPG
EDL · XML · FFmpeg	프리미어·다빈치·파이널컷 사용자용 컷 패키지 (캡컷은 필요 없음)
프로젝트 파일	다른 컴퓨터에서 이어서 작업할 때만. 같은 컴퓨터는 같은 영상을 다시 열면 이어서 할지 묻습니다

캡컷으로 가져가기


- 여기서 컷만 하고 MP4를 만들어 캡컷에 가져가면, 자막·스티커·효과만 올리면 됩니다.
- 자막은 여기서 만든 SRT(편집 후 시간)를 캡컷에 가져와도 시간이 딱 맞습니다.

캡컷 없이 끝내기

- 자동 자막 → 자막 스타일에서 "영상에 굽기" → 필요하면 텍스트·음악·자동 줌 → MP4 만들기. 그대로 업로드하면 됩니다.

나눠 찍은 클립 이어 붙이기

휴대폰으로 여러 번 끊어 찍었다면, 파일을 고를 때 **여러 개를 한꺼번에** 고르거나 끌어 놓으세요. 이름 순(1부·2부… 숫자 순서)으로 정렬된 창이 뜨고, ↑ ↓로 순서를 바꾼 뒤 **이어 붙여 열기**를 누르면 하나로 이어진 영상이 열립니다. 첫 클립의 크기·프레임 속도에 맞춰 다시 인코딩하므로 길이의 10~30% 정도 걸립니다. 화면 없는 음성 파일끼리는 음성 파일 하나로 이어집니다.



파일을 여러 개 고르면 뜨는 창. 이어 붙인 파일은 이 브라우저 안에만 임시로 저장됩니다(원본은 그대로).



내보내기 메뉴. 대부분은 MP4 만들기 하나면 됩니다.

9 음성 파일 컷편집 (녹음·통화·강의 음성)

화면이 없는 **음성 파일**도 영상과 똑같이 무음 구간을 자동으로 잘라 줍니다. 휴대폰 음성 메모, 통화 녹음, 강의·상담 녹음, 팟캐스트 원본을 넣으면 말하지 않는 시간이 빠진 **MP3**(또는 M4A·WAV)로 저장됩니다.

항목	내용
넣을 수 있는 파일	M4A(아이폰·갤럭시 녹음), MP3, WAV, AAC, OGG, OPUS, FLAC. 1시간이 넘는 녹음도 됩니다
만들어지는 파일	**MP3**(어디서나 재생, 권장) · **M4A**(AAC, 윈도우·맥 크롬/엣지) · **WAV**(무손실, 용량 큼)
조용한 녹음	주머니 속 휴대폰처럼 소리가 아주 작은 녹음도 무음 기준이 자동으로 맞춰지고, **음량 맞춤**(팟캐스트 기준 -16 LUFS)으로 들을 만한 크기로 키워 저장합니다
잡음 제거	휴대폰·통화 녹음의 웅·쉬익 소리를 줄입니다. 내보내기 메뉴의 "잡음 제거"에서 고르고 원본/제거 후를 비교해 들어 보세요(8장)
처리 위치	영상과 같이 내 브라우저 안에서만. 녹음 파일은 어디에도 올라가지 않습니다

3단계로 끝내기

1 녹음 파일 넣기


가운데 점선 상자(**＋ 영상·음성 가져오기**)에 파일을 끌어다 놓습니다. 분석은 녹음 1시간에 10~20초. 가운데 화면에는 영상 대신 **♪ 파일 이름과 소리 막대**가 나오고, 아래 트랙 이름이 **음성**으로 바뀌면 음성 모드입니다.

2 들어보며 고치기


재생하면 빨간 구간을 건너뛰고 초록 구간만 들립니다. 고치는 방법은 영상과 같습니다(4장: `Ctrl`+`B` 나누기, `Q`·`W` 앞뒤 삭제, 더블클릭으로 남김/삭제 전환).

3 음성 파일로 내보내기

오른쪽 위 **내보내기** → 형식 **MP3** → **내보내기**. 저장 위치를 고르면 바로 저장됩니다. 자막을 만들었다면 "자막 파일(SRT)도 저장"을 켜면 같은 이름의 SRT가 함께 저장됩니다.




1시간 11분짜리 통화 녹음을 넣은 화면. 말소리가 있는 2분 21초만 남고 97%(1시간 9분)가 삭제 구간으로 잡혔습니다.



타임라인을 확대한 모습(`Ctrl`+휠). 소리가 있는 곳만 초록, 그 앞뒤의 긴 정적은 빨강입니다.

내보내기 창 (음성 파일일 때)




음성 파일은 "동영상" 대신 **오디오** 칸이 나옵니다. 왼쪽 그림은 잘라낸 뒤 남는 소리의 파형입니다.

칸	설명
제목	저장될 파일 이름. 기본값은 "원래이름_cut"
형식	**MP3** — 휴대폰·카카오톡·팟캐스트·캡컷 어디서나 재생. 대부분 이것이면 됩니다 **M4A (AAC)** — 같은 크기에 음질이 조금 좋음. 지원하지 않는 브라우저에서는 회색으로 막혀 있습니다 **WAV** — 음질 손실 없음. 다른 편집 프로그램에서 더 손볼 때. 용량이 MP3의 약 5~8배
음량 맞춤	남는 말소리를 **팟캐스트 기준 음량(-16 LUFS)**으로 맞춥니다. 괄호 안(예: **-16 LUFS · +45 dB**)이 목표와 키우는 양이고, 큰 소리는 찢어지지 않게 자동으로 눌러 줍니다. 녹음이 작으면 자동으로 켜지고, 이미 맞으면 "이미 맞음"으로 표시됩니다. 최대 +45 dB까지만 키우므로 거의 무음인 녹음은 목표보다 작게 나올 수 있습니다. **미리듣기에도 같은 크기로 적용**되어 들리는 그대로 저장됩니다
아래 줄	출력 형식 · 예상 용량 · 편집 후 길이 · 키우는 양

왼쪽 내보내기 메뉴에서도 됩니다 왼쪽 **내보내기** 메뉴의 형식 · 음량 맞춤 · **음성 파일 만들기**는 위 창과 같은 설정을 씁니다. 같은 메뉴의 유튜브 챕터, 프리미어·다빈치용 컷 패키지(음성용 EDL·XML·FFmpeg 스크립트), 프로젝트 저장도 그대로 쓸 수 있습니다.

무음 기준이 맞지 않을 때



왼쪽 **컷** 메뉴 → 세부 설정. 조용한 녹음은 말소리 기준이 -90 dB대로 자동으로 내려갑니다(보통 녹음은 -40 dB 안팎).

증상	조치
말이 잘려 나간다	세부 설정의 **말소리 기준**을 왼쪽(더 작은 숫자)으로. 또는 프리셋을 **토크·인터뷰**로 바꾸면 1초 미만의 쉼은 남깁니다

숨소리·잡음이 남는다	말소리 기준을 오른쪽(더 큰 숫자)으로 조금씩. 타임라인의 점선이 기준선입니다
말 사이가 너무 빡빡하다	**말 앞뒤 여백**을 0.25초 정도로 늘립니다
저장한 파일 소리가 작다	내보내기 창에서 "음량 맞춤"이 켜져 있는지 확인하세요. 녹음 자체가 거의 무음이면 +45 dB까지만 키우므로 원본보다 크지만 여전히 작을 수 있습니다

음성 파일에서 쓰지 않는 메뉴


화면이 없으므로 **텍스트·숏츠** 메뉴와 **썸네일 후보**는 숨겨지고, 프리셋 이름도 녹음에 맞게(강의·설명 녹음 / 통화·대화 / 현장 녹음) 바뀝니다. 자동 자막·NG 정리·배경음악·효과음은 그대로 쓸 수 있고, 배경음악과 효과음은 저장되는 음성 파일에 섞여 들어갑니다.

> **1시간이 넘는 녹음** 무음 삭제·음성 파일 내보내기·잡음 제거는 길이와 상관없이 됩니다. 자동 자막은 **4시간까지** 됩니다(말소리 부분만 골라 인식하므로 걸리는 시간도 말소리 길이만큼). 1시간이 넘으면 자막 없이 소리만으로 찾는 추임새 분석만 건너뜁니다(Pro 로컬 엔진은 길이 제한 없음).


10 무료 버전과 Pro의 차이

편집 기능(컷·자막·NG 정리·텍스트·오디오·효과·숏츠·내보내기)은 두 버전이 **똑같습니다**. Pro는 영상을 **많이, 자주, 빠르게** 처리하는 사람을 위한 자동화와 속도 도구가 더해진 버전입니다.

항목	무료 (cutdiet.vercel.app)	Pro (/pro.html)
편집 기능 전체	✔ 같음	✔ 같음
여러 영상 한 번에	한 번에 한 영상	**큐 자동 처리**: 여러 파일을 넣으면 분석 → MP4 → 숏츠 → 썸네일 → 프로젝트 저장까지 차례로
채널 기본값	매번 프리셋·화질 선택	프리셋·화질·크롭 위치·음악 음량을 고정해 새 영상에 자동 적용
저장	파일마다 저장 위치 선택	**출력 폴더**를 한 번 정하면 저장 창 없이 쌓임
단축키	기본 단축키	숫자키 1~9로 메뉴 전환, **모든 단축키를 원하는 키로 변경**, 단축키 표(/)
편집 기록	없음	영상마다 원본·편집 후 길이, 컷 비율, 수동 수정 횟수, 편집 시간을 기록하고 추세 그래프·CSV
로컬 엔진 (선택)	브라우저만 사용	내 PC에 설치하는 작은 엔진(Node.js): **FFmpeg 하드웨어 렌더**(길이 제한 없음, 1시간 이상 영상), **워치 폴더**(폴더에 넣으면 자동 처리), 탐색기로 파일 열기, CPU 전체 코어로 더 빠른 음성 인식
음성 파일	MP3·M4A·WAV 내보내기	같음 + 큐에 음성 파일을 넣으면 숏츠·썸네일 단계는 건너뛰고 음성 파일로 저장. 로컬 엔진은 ffmpeg로 MP3·M4A·WAV(브라우저와 상관없이 M4A 가능), **워치 폴더에 넣은 녹음은 MP3로** (조용하면 음량 맞춤 자동)
대상	회원 누구나	운영자·영상을 매주 여러 개 만드는 사람



Pro 화면. 왼쪽 메뉴에 Pro(큐·채널 기본값·로컬 엔진)·기록·단축키가 더해지고, 메뉴마다 숫자키가 붙습니다.



Pro 기록. 촬영 습관이 좋아지면 컷 비율이 내려갑니다.



Pro 단축키. 키를 누르고 새 조합을 누르면 바뀝니다.

11 자주 묻는 질문과 문제 해결

증상	조치
"이 파일을 분석하지 못했습니다"	카메라 원본 코덱을 브라우저가 못 읽는 경우. 휴대폰·카메라 설정에서 "호환성 우선(H.264)"으로 촬영하거나, 한 번 MP4(H.264)로 변환해 넣으세요
분석은 되는데 화면이 검은색	브라우저가 재생만 못 하는 형식. 컷·내보내기는 그대로 되고, 들어보려면 MP4(H.264)로 변환
MP4 만들기 버튼이 회색	버튼 아래 회색 글씨에 이유가 적혀 있습니다. 대개 "크롬·엣지 데스크톱에서 열기" 또는 "1시간 초과"
저장 창을 닫았더니 렌더링이 시작되지 않는다	정상입니다. 저장 위치를 고르지 않으면 시작하지 않습니다. MP4 만들기를 다시 누르세요
녹음 파일을 넣었더니 하나도 안 잘린다	아주 조용한 녹음도 기준이 자동으로 맞춰집니다(v2.4부터). 그래도 그대로면 왼쪽 컷 → 세부 설정에서 말소리 기준을 왼쪽으로 내려 보세요(9장)
음성 파일 내보내기에서 M4A가 회색	이 브라우저에 AAC 인코더가 없는 경우입니다. MP3를 고르세요(어디서나 재생됩니다)
휴대폰으로 여러 개로 나눠 찍었다	파일을 고를 때 여러 개를 한꺼번에 고르면 순서를 정해 하나로 이어 붙여 엽니다(8장)
"잡음을 배울 쉬는 구간이 없어 잡음 제거를 건너뜁니다"	쉬는 구간이 완전 무음(디지털 무음)이라 뺄 잡음이 없는 파일입니다. 그대로 두면 됩니다
렌더링이 중간에 실패	화질을 1080p나 720p로 낮춰 다시. 다른 탭·프로그램을 닫으면 메모리가 늘어납니다
자동 자막이 너무 오래 걸린다	"인식 설정"에서 빠름(small)으로 바꾸면 약 2배 빠릅니다(정확도는 낮아짐). 처음 한 번은 모델 다운로드 시간이 더해집니다. 메모리가 부족하면 다른 탭을 닫으세요
자막에 틀린 단어가 있다	목록이나 속성 창에서 고치고, 같은 오타는 "찾아 바꾸기". 무음 구간의 헛소리는 자동으로 걸러집니다
자막이 너무 짧게/길게 끊긴다	"한 줄 글자 수"를 12·16·20자 중에서 바꾸고 "문장 단위로 다시 나누기"
자막 글자가 작아졌다	한 줄이 화면보다 길어 자동으로 줄인 것입니다. 그 줄을 나누거나(속성 창 ✂) 글자 수를 줄이세요
배경음악이 다음에 열면 사라져 있다	음악 파일은 브라우저에 저장되지 않습니다. 다시 선택하면 음량·덕킹 설정은 그대로 있습니다
이전 작업을 이어서 하고 싶다	같은 컴퓨터: 같은 영상을 다시 열면 복구 여부를 묻습니다. 다른 컴퓨터: 위 막대 저장(.json) 후 불러오기
영상이 어디에 저장되나	저장되지 않습니다. 브라우저 탭을 닫으면 영상은 메모리에서 사라지고, 컷·자막 정보만 남습니다

편집 시간을 줄이는 촬영·편집 습관 7가지

1. 원고나 개요를 보고 촬영하세요. NG가 줄면 컷편집이 가장 크게 줍니다.
2. NG가 나면 2~3초 입을 다물고 다시 시작하세요. 긴 정적은 자동 컷이 가장 정확하게 잡는 신호입니다.
3. 박수 한 번으로 표시를 남기세요. 파형에 뾰족하게 남아 타임라인에서 바로 찾습니다.
4. 1차 컷은 기계에게, 판단은 사람에게. 자동 결과를 받아들이고 들으며 어색한 곳만 고치세요.
5. 자막·효과는 컷이 확정된 뒤에 넣으세요.
6. 반복되는 결정은 기본값으로. 프리셋·화질·음악 음량은 한 번 정하고 다시 고민하지 마세요.
7. 챕터는 편집하면서 `M` 키로 찍으세요.

12 피드백 보내는 법

이 도구는 회원들의 사용 기록으로 고쳐 나갑니다. 한 줄이면 충분합니다.

```
[길이]분 [종류] 영상, [기능]에서 [증상], [걸린 시간]
예) 12분 강의 영상, 자동 자막에서 "5A"가 "오에이"로 나옴, 11분 걸림
```

증상은 해석하지 말고 보인 그대로 적어 주세요. 화면의 안내 문구나 오류 메시지가 있으면 그 문장도 같이. 어떤 브라우저(크롬/엣지)인지도 한 단어로.

보낼 곳: _____ (카톡방 / 댓글 등 채널)

컷다이어트 v2.6 · cutdiet.vercel.app · 영상은 업로드되지 않고 내 브라우저 안에서만 처리됩니다. 음성 인식에는 Whisper(MIT), 영상 처리에는 mediabunny(MPL-2.0)·transformers.js(Apache-2.0)가 쓰였습니다. 자막 길이 기준은 Netflix Korean Timed Text Style Guide를 참고했습니다.