

Capítulo 5: Escalonamento da CPU

SUMÁRIO:

- □ Conceitos básicos
- □ Critérios de escalonamento
- □ Algoritmos de escalonamento
- □ Escalonamento multi-processador
- □ Escalonamento em tempo real



Operating System Concepts

5.1

Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002

1

Conceitos básicos

<u>Objectivo</u> do escalonamento do processador (principal recurso):

É maximizar a utilização da CPU via multiprogramação.

<u>Ideia base</u> da multiprogramação:

Quando um processo tem de esperar (p.ex operação I/O), o sistema operativo retira-lhe a CPU, dando-a a outro processo.

Conceitos básicos:

controlo da CPU para o


processo selecionado pelo escalonador de curto-prazo.

- Ciclo "burst CPU"-"I/O" execução dum processo consiste dum ciclo de execução na CPU e espera I/O
- Escalonador da CPU
- É o módulo que despacha o Escalonamento preemptivo
 - Despachador

Operating System Concepts

5.2





Escalonador da CPU ☐ Sempre que a CPU fica livre, cabe ao sistema operativo **selecionar** um dos processos da *ready queue* a fim de o colocar em execução. ☐ A **seleção** é efetuada pelo escalonador de curto prazo ou escalonador da □ O escalonamento da CPU pode ter lugar quando um processo: ☐ Comuta do estado RUNNING para os estados i. WAITING, ii. Ready ou iii. Terminated □ iv. Comuta do estado WAITING para o estado READY. terminated interrupt Ready queue é uma abstracção .. Situações running Pode ser fifo, fila de geradoras de prioridades, arvore, listaescalonamento ligada simples etc. I/O or event completion da CPU I/O or event wait waiting agne ©2002 Operating System Concepts



As decisões de escalonamento da CPU têm lugar nas 4 seguintes circunstâncias:

- 1. um processo comuta do estado running para o estado waiting.
 - □ Interrupção I/O ou Sleep
 - Chamado ao sistema wait() espera a terminação dum processo filho.
- 2. um processo comuta do estado running para o estado ready
 - Ocorrência dum interrupção
- 3. um processo comuta do estado waiting para o estado ready
 - □ Terminação de I/O
 - Recurso livre
- 4. Um processo termina
 - System call _exit()

Escalonamento Não-Preemptivo

O processo ocupa a CPU até ao seu $\underline{\textbf{término}}$ ou até que passe ao estado waiting .. as 1^a e 4^a situações.

Agora um <u>novo</u> processo da "ready queue" tem que ser selecionado para execução.

O escalonamento é dito ser não-preemptivo

MS Windows 3.1, MAC OS (antes de OSX), SO's especializadas.

Os sistemas operativos não-preemptivos não são adequados para sistemas de tempo real, pois não garantem a execução em primeiro lugar dos processos com prioridade mais alta.

Cooperative Multitasking? "one poorly designed program can consume all of the CPU time for itself or cause the whole system to hang".

Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002

5



Operating System Concepts

As decisões de escalonamento da CPU têm lugar nas 4 seguintes circunstâncias:

. .

- 1. um processo comuta do estado running para o estado waiting.
 - Interrupção I/O ou SleepChamado ao sistema wait()
 - Chamado ao sistema wait() espera a terminação dum processo filho.
- 2. um processo comuta do estado running para o estado ready
 - Ocorrência dum interrupção
- 3. um processo comuta do estado waiting para o estado ready
 - □ Terminação de I/O
 - Recurso livre
- 4. Um processo termina
 - System call _exit()

Escalonamento Preemptivo

<u>Preemptive multitasking involves the use of an interrupt mechanism</u> which suspends the currently executing process and invokes a scheduler to determine which process should execute next.

Preempção nas 2ª e 3ª situações.

Necessite algum Hardware/Mecanismo especifico (Hardware Timer Interrupt Lines)

Mas aqui há um custo a pagar. Considere que dois processos partilham dados. Um dos processos está a atualizar os dados quando ocorre a <u>preempção</u> do segundo processo que passa a executar e a ler os dados.

- □ Os dados assim podem ficar num estado inconsistente.
- ☐ Sincronização ..estudada mais tarde.

Algumas tarefas (do OS) não são "interupta eis p.ex o próprio "interrupt handler routine"

5.6

Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002

Operating System Concepts



Despachador

- ☐ É o módulo que despacha o controlo da CPU para o processo selecionado pelo escalonador de curto-prazo.
- ☐ Executa as seguintes operações :
 - □ comutação de contexto
 - comutação para o modo de utilizador
 - salto para o endereço certo de memória do programa por forma a (re-)executá-lo
- □ O despacho deve ser tão rápido quanto possível.
- O tempo que decorre entre a paragem de execução dum processo e o início doutro é designado por *latência de despacho*.

Operating System Concepts

5.7

Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002

7



Critérios de Escalonamento

Há vários critérios para comparar algoritmos de escalonamento:

- Utilização da CPU: maximizar a utilização da CPU. Deve variar entre 40% e 90% em sistemas de tempo real. <u>Um critério de</u> <u>maximização</u>.
- □ **Débito** (throughput): maximizar o nº de processos concluídos por unidade de tempo. <u>Critério de maximização</u>.
- □ Tempo de circulação (turnaround): tempo que decorre entre o instante em que um processo é submetido e o instante em que é concluído. Critério de minimização.
- □ **Tempo de espera**: é a soma dos períodos dispendidos na ready queue. <u>Critério de minimização</u>.
- □ **Tempo de resposta**: minimizar o tempo que decorre entre a submissão dum pedido e o início da resposta. Este critério é adequado para sistemas interactivos. <u>Critério de minimização</u>.

geralmente usamos uma média

Operating System Concepts

5.8





Algoritmos de Escalonamento

- ☐ First-Come, First-Served (FCFS
- **□** Shortest-Job-First (SJT)
- Prioridade
- □ Round-Robin (R-R)
- Multi-fila
- Multi-fila com transbordo

Metricos:

TME Tempo Médio de Espera

TMT Tempo Médio de Turnaround

Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002



9

First-Come, First-Served


☐ O algoritmo mais simples: processos são seleccionados ou *servidos* pela ordem de chegada à ready queue.

(FCFS)

☐ Assim que a CPU é libertada, o processo à cabeça da *ready queue* é seleccionado e despachado para a CPU.

Processo	Burst Time
P_1	24
P_2	3
P ₃	3
3	


Suponha que os processos chegam pela ordem: P_1 , P_2 , P_3 A Carta Gantt de escalonamento é:




- □ Tempos de espera: $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- TME: (0 + 24 + 27)/3 = 17

Operating System Concepts









Shortest-Job-First (SJF)

- ☐ Associa-se a cada processo (ao PCB) o tempo do seu próximo CPU burst.
- Usa-se estes tempos para escalonar/seleccionar o processo com o CPU burst mais pequeno.
- Quando dois processo têm o mesmo CPU burst, o desempate faz-se por FCFS.
- Dois esquemas:
 - □ **não-preemptivo** uma vez a CPU é atribuída a um processo, este não pode ser preempcionado até completar o seu CPU burst.
 - □ **preemptivo** se um novo processo chega à ready queue com um CPU burst menor que o tempo restante do processo em execução, então há preempção. Este esquema é conhecido por Shortest-Remaining-Time-First (SRTF).
- SJF é óptimo uma vez que minimiza o tempo médio de espera dum dado conjunto de processos.
- □ O problema está em determinar qual é o valor do próximo CPU burst dum processo.

vin and Gagne ©2002

Operating System Concepts

5.13

Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002

13



Exemplos

SJF não-preemptivo

<u>Processo</u>	<u>Arrival Time</u>	Burst Time
P_1	0.0	7
P_2	2.0	4
P_3	4.0	1
P_4	5.0	4


□ SJF (não-preemptivo)



Operating System Concepts

14







Determinição da duração do Proximo CPU Burst

- □ Apenas uma estimativa é possível
- Utilize-se uma média móvel baseado na duração de CPU bursts anteriores
 - 1. $t_n = duração verdadeira do n^{th}CPU burst$
 - 2. τ_{n+1} = valor estimado para o proximo CPU burst
 - 3. α , $0 \le \alpha \le 1$
 - 4. Define:

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1-\alpha)\tau_n.$$

Os bancos e Euribor


Valor típico de alpha=0.5.


5.16

Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002



Operating System Concepts








Critérios de prioridade

A prioridade atribuída a um processo pode ser definida em função dos seguintes factores:



Factores internos:

- limites de tempo
- requisitos de memória
- nº de ficheiros abertos
- duração média dos bursts de I/O
- duração média dos bursts de CPU

Factores externos:

- importância do processo
- preço pago pela utilização
- proprietário do processo



5.19

Silberschatz, Galvin and Gagne @2002

19

Round Robin (RR)


- Este algoritmo foi concebido para sistemas de *time-sharing*.
- □ É semelhante ao FCFS, mas é preemptivo.
- □ Cada processo obtém uma pequena unidade de tempo na CPU (time quantum ou time slice), vulgarmente 10-100 milisegundos. Após decorrer este tempo, o processo é preempcionado e adicionado à cauda da fila READY. A fila READY é tratada como uma fila circular.
- ☐ Se há *n* processos na fila READY e o time quantum é *q*, então cada processo obtém 1/*n* do tempo da CPU em fatias de q unidades de tempo duma vez. Nenhum processo espera mais do que (*n*-1)*q* unidades de tempo.
- Desempenho
 - □ q grande \Rightarrow FIFO
 - □ q pequeno ⇒ q tem de ser grande relativamente à comutação de contexto; caso contrário, a sobrecarga é muito elevada.

Operating System Concepts

time quantum = 20 ms

<u>Process</u>	Burst Time
P_1	53
P_2	17
P_3	68
P_4	24

A Carta Gantt é:





0 20 37 57 77 97 117 121134 154162


 Tipicamente, turnaround médio é mais elevado do que SJF, mas tem melhor resposta.




Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002











Escalonamento Multi-Processor

- Não existe uma solução óptima de escalonamento mesmo para sistemas uniprocessador.
- O problema do escalonamento tornase ainda mais complexo para sistemas multiprocessador.
- Processadores homogéneos dentro do sistema multi-processador.
- Partilha de carga
- Multi-processamento assimétrico só um processador acede às estruturas de dados do sistema, aliviando a necessidade de partilha de dados.
- É usada uma única fila ready, e não uma fila por processador, para evitar que haja algum processador inactivo enquanto outros têm processos na suas filas ready à espera.

Operating System Concepts

- Há duas políticas de escalonamento multiprocessador:
- Processadores auto-escalonáveis. Neste caso, cada processador é responsável pela selecção dum processo existente na fila ready partilhada.
- **Processador mestre processador escravo.** Há um processador (mestre) que desempenha o papel de escalonador dos restantes (escravos)

Cf a Caixa-Geral e McDonalds !!



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002

25



Escalonamento em tempo-real

Dois tipos de sistemas operativos de tempo real:

- 2 sistemas <u>estritos</u> de tempo real (hard real-time _ systems). São necessários para garantir a conclusão duma tarefa crítica dentro duma quantidade de tempo pré-definida.
- 2 sistemas <u>latos</u> de tempo real (soft real-time systems). a máxima prioridade.

São menos restritivos. Mas, os processos críticos têm sempre

Escalonamento:

- Escalonamento por prioridades. Processos de tempo real têm prioridade máxima.
- Manutenção da prioridade. Ao contrário doutros processos, um processo de tempo real mantém a sua
- Latência de despacho. Deve ser baixa o mais possível. Para isso, há sistemas operativos que admitem a preempção das "chamadas ao sistema" de longa duração.

