# Clase pre-parcial

Arquitectura y Organización del Computador Primer Cuatrimestre 2025 Link al ejercicio


## 1er Recu 2c2024 - "Organized Wars"

En su turno, el jugador podrá colocar en un mapa de juego cuadriculado varias unidades de ataque de distintas clases. Cada clase tiene un valor inicial de combustible cargado, el cual utilizarán en una etapa posterior para realizar acciones como moverse, disparar bombas, etc. Además del combustible precargado, el jugador cuenta con una reserva extra de combustible que puede repartir entre las unidades que desee, potenciando ciertas unidades puntuales.


Dado que es común que los jugadores reposicionen y modifiquen los niveles de combustible de las unidades constantemente durante su turno, el sistema de nuestro juego funciona del siguiente modo:


- Durante el transcurso del turno, cada unidad de ataque agregada se instancia independientemente.
- Al momento de finalizar el turno, se revisa que el jugador no haya asignado más combustible extra del que tenía disponible en su reserva. De haber asignado combustible correctamente, se efectiviza el final del turno.
- Una vez finalizado el turno, se corre una optimización que reemplaza todas las instancias independientes de unidades equivalentes por una única instancia "compartida"" (donde dos unidades son equivalentes si el resultado de aplicar una función de hash dada sobre cada una es el mismo).


Tenemos un mapa representado con una grilla, donde en cada posición tenemos una unidad de combate. Cada una tiene una clase a la que pertenece, una cantidad de combustible asignada y la cantidad de posiciones del mapa donde aparece la misma unidad (posiciones del mapa que la referencian).




**Optimizar** el tablero consiste en reemplazar todas las instancias cuyos **hashes** coinciden por una única instancia **compartida** equivalente.









## void optimizar(mapa\_t mapa, personaje\_t\* compartida, uint32\_t \*fun\_hash)

a) Programar en lenguaje assembler la función que optimiza todas las unidades del mapa que sean equivalentes a aquella pasada por parámetro. La solución debe hacer uso apropiado de memoria, teniendo en cuenta que las referencias a unidades son guardadas en el mapa.

## void optimizar(mapa\_t mapa, personaje\_t\* compartida, uint32\_t \*fun\_hash)

a) Programar en lenguaje assembler la función que **optimiza** todas las unidades del mapa que sean equivalentes a aquella pasada por parámetro. La solución debe hacer uso apropiado de memoria, teniendo en cuenta que las referencias a unidades son guardadas en el mapa.

## **Pseudocódigo**:

- Calculamos hash de compartida
- Recorrer la matriz.
  - Si una unidad coincide con el hash parámetro, la reemplazamos.
    - Si tiene más de una referencia podemos solamente eliminar la referencia.
    - Si es la única instancia entonces debemos liberar la memoria también.

#### uint32\_t contarCombustibleAsignado(mapa\_t mapa, uint16\_t (\*fun\_combustible)(char\*))

b) Programar en lenguaje assembler la función que se utilizará para calcular, antes de finalizar el turno del jugador, la cantidad de combustible **de la reserva** que fue asignado por el jugador. La función pasada por parámetro, toma una clase de unidad y devuelve la cantidad de combustible base que le corresponde.

#### uint32\_t contarCombustibleAsignado(mapa\_t mapa, uint16\_t (\*fun\_combustible)(char\*))

b) Programar en lenguaje assembler la función que se utilizará para calcular, antes de finalizar el turno del jugador, la cantidad de combustible **de la reserva** que fue asignado por el jugador. La función pasada por parámetro, toma una clase de unidad y devuelve la cantidad de combustible base que le corresponde.

## Pseudocódigo:

- Recorrer la matriz.
- Acumulamos el combustible agregado a cada unidad.
  - Para ello, debemos calcular la diferencia entre la cantidad de combustible actual de la unidad y la cantidad de combustible base de la misma, que se obtiene con fun\_combustible.

#### void modificarUnidad(mapa\_t mapa, uint8\_t x, uint8\_t y, void \*fun\_modificar)

c) Programar en lenguaje assembler la función que dada una posición en el mapa permita aplicar la función modificadora a la unidad en esa posición **únicamente**. Se debe tener en cuenta el caso en que se quiera modificar una unidad que previamente había sido optimizada, sin hacer uso excesivo o innecesario de recursos del sistema.

#### void modificarUnidad(mapa\_t mapa, uint8\_t x, uint8\_t y, void \*fun\_modificar)

c) Programar en lenguaje assembler la función que dada una posición en el mapa permita aplicar la función modificadora a la unidad en esa posición **únicamente**. Se debe tener en cuenta el caso en que se quiera modificar una unidad que previamente había sido optimizada, sin hacer uso excesivo o innecesario de recursos del sistema.

## Pseudocódigo:


- Obtener la unidad indicada por las coordenadas (x, y).
- Aplicar la función de modificación en caso de ser posible.
  - Si es única, podemos modificarla directamente.
  - Si no lo es, debemos crear la nueva instancia modificada.

Implementación en C


## ¿Cómo se ve una unidad de ataque en memoria?

```
/**
5
        * Una unidad de ataque (tanques, barcos de batalla, etc.) en nuestro videojuego.
 6
          Campos:
8
            - clase:
                    El nombre de la clase.
9
            - combustible:
                            La cantidad de combustible disponible de la unidad.
10
            - references: La cantidad de referencias a la unidad en el mapa.
11
        */
12
13
       typedef struct {
               char clase[11];
                                    //asmdef offset:ATTACKUNIT CLASE
14
               uint16 t combustible; //asmdef offset:ATTACKUNIT COMBUSTIBLE
15
               uint8 t references; //asmdef offset:ATTACKUNIT REFERENCES
16
17
       } attackunit t; //asmdef size:ATTACKUNIT SIZE
18
```

## ¿Cómo se ve una unidad de ataque en memoria?



## ¿Cómo se ve una unidad de ataque en memoria?



```
37 ;######### ESTOS SON LOS OFFSETS Y TAMAÑO DE LOS STRUCTS
38 ; Completar las definiciones (serán revisadas por ABI enforcer):
39 ATTACKUNIT_CLASE EQU 0
40 ATTACKUNIT_COMBUSTIBLE EQU 12
41 ATTACKUNIT_REFERENCES EQU 14
42 ATTACKUNIT_SIZE EQU 16
```

```
34
    void optimizar(mapa_t mapa, attackunit_t* compartida, uint32_t (*fun_hash)(attackunit_t*)) {
                                                                 Calculamos hash de compartida
35
        uint32_t hash_compartida = fun_hash(compartida);
        for (uint64_t i = 0; i < 255; i++) {
36
                                                                  Recorremos la matriz
            for (uint64_t j = 0; j < 255; j++) {
37
                attackunit_t* actual = mapa[i][j];
38
39
                if (actual == NULL || compartida == actual) {
40
                    continue;
41
42
                uint32 t hash actual = fun hash(actual);
                                                                  Comparamos hashes
43
                if (hash_actual == hash_compartida) {
                                                                 Si tiene más de una referencia
44
                    compartida->references++;
                                                                  podemos solamente eliminar la
45
                    actual->references--;
                                                                  referencia.
46
                    mapa[i][j] = compartida;
47
                if (actual->references == 0) {
                                                                Si es la única instancia entonces
48
49
                    free(actual);
                                                                  debemos liberar la memoria
50
                                                                  también.
51
52
53
```

```
uint32 t total combustible utilizado = 0;
59
         for (uint64_t i = 0; i < 255; i++) {
60
                                                             Recorremos la matriz.
             for (uint64_t j = 0; j < 255; j++) {
61
62
                 attackunit_t* actual = mapa[i][j];
63
                 if (actual == NULL) {
                     continue;
64
                                                             Calculamos combustible base.
65
                 uint32_t combustible_base = (uint32_t) fun_combustible(actual->clase);
66
                 uint32_t combustible_utilizado = actual->combustible - combustible_base;
67
                 total combustible utilizado += combustible utilizado;
68
```

return total\_combustible\_utilizado;

Acumulamos la diferencia.

uint32\_t contarCombustibleAsignado(mapa\_t mapa, uint16\_t (\*fun\_combustible)(char\*)) {

58

69

70

71

72

```
Obtener la unidad en (x, y)
        attackunit t* unidad actual = mapa[x][y];
78
79
        // Reescritura más fácil de traducir a assembler.
         // Recuerden que en la aritmética de punteros de C, se multiplica todo el resultado
80
        // implicatemente por sizeof(attackunit_t*) (8 bytes).
81
         //attackunit_t^* a_modificar = *((attackunit_t^**) mapa + x * 255 + y); // 255 -> COLUMNAS
82
83
        if (unidad_actual == NULL) {
84
            return;
85
        }
        if (unidad_actual->references > 1) {
86
            attackunit_t* nueva_unidad = malloc(sizeof(attackunit_t));
87
            unidad_actual->references--;
88
                                                                    Si no es única, creamos la
             *nueva_unidad = *unidad_actual;
89
                                                                    nueva instancia
90
            nueva_unidad->references = 1;
91
            mapa[x][y] = nueva unidad;
92
            // reescritura más fácil de traducir a assembler
93
            //*((attackunit_t**) mapa + x * 255 + y) = nueva_unidad; // 255 -> COLUMNAS
94
95
            unidad actual = nueva unidad;
96
                                                                    Aplicamos modificación.
97
         fun_modificar(unidad_actual);
```

void modificarUnidad(mapa\_t mapa, uint8\_t x, uint8\_t y, void (\*fun\_modificar)(attackunit\_t\*)) {

77

98

Implementación en ASM

## Ejercicio a)

```
global optimizar
                                                                  ; calculo en hash de la unidad compartida
                                                                                                                                              ; ¿tengo que borrar la unidad que acabo de
optimizar:
                                                                  mov rdi, r13
                                                                                                                                              cmp BYTE [rdi + ATTACKUNIT REFERENCES], 0
        ; Te recomendamos llenar una tablita acá con cada
                                                                  call r14
                                                                                                                                              jne .nextIteration
        ; ubicación según la convención de llamada. Prest
                                                                  mov ebx, eax; hash compartida
        ; valores son de 64 bits y qué valores son de 32
                                                                                                                                              call free ; la unidad actual ya está en rdi
                                                          .loop:
        ; rdi = mapa t
                                 mapa
                                                                  mov rdi, [r12 + 8 * r15]; unidad actual
                                                                                                                                       .nextIteration:
        ; rsi = attackunit_t*
                                 compartida
                                                                  cmp rdi, 0 ; ¿Es un null pointer?
                                                                                                                                              inc r15
                                 fun hash(attackunit t*)
        ; rdx = uint32 t*
                                                                  ie .nextIteration
        push rbp
                                                                                                                                              cmp r15, FILAS * COLUMNAS
        mov rbp, rsp
                                                                  cmp rdi, r13 ; ¿Es compartida == actual?
                                                                                                                                              jl .loop
        push r12
                                                                  je .nextIteration
        push r13
                                                                                                                                              add rsp, 8
        push r14
                                                                  call r14 ; la unidad actual va está en rdi
        push r15
                                                                                                                                              pop rbx
                                                                  cmp eax, ebx ; ¿Es hash_compartida == hash actual?
        push rbx
                                                                                                                                              pop r15
                                                                  jne .nextIteration
        sub rsp, 8 ; pila alineada
                                                                                                                                              pop r14
                                                                  ; actualizo los contadores de referencias
                                                                                                                                              pop r13
        mov r12, rdi ; mapa
                                                                  inc BYTE [r13 + ATTACKUNIT_REFERENCES] ; compartida->references+
        mov r13, rsi; compartida
                                                                                                                                              pop r12
                                                                  mov rdi, [r12 + 8 * r15]; unidad actual
        mov r14, rdx; fun_hash
                                                                                                                                              pop rbp
                                                                  dec BYTE [rdi + ATTACKUNIT REFERENCES] ; actual->references--
        xor r15, r15; iterador
                                                                  mov [r12 + 8 * r15], r13 ; mapa[i][j] = compartida
                                                                                                                                              ret
```

## Ejercicio b)

```
global contarCombustibleAsignado
contarCombustibleAsignado:
       ; rdi = mapa_t
                                mapa
       ; rsi = uint16 t*
                          fun combustible(char*)
       push rbp
       mov rbp, rsp
       push r12
       push r13
       push r14
       push r15
       push rbx
       sub rsp, 8 ; pila alineada
       mov r15, rdi; mapa
       mov r14, rsi ; fun combustible
       xor r13, r13; total combustible utilizado
       xor r12, r12; iterador
```

```
.loop:
       mov rsi, [r15 + 8 * r12]; unidad actual
       cmp rsi, 0 ; ¿Es un null pointer?
       je .nextIteration
       movzx ebx, WORD [rsi + ATTACKUNIT_COMBUSTIBLE] ; actual->combustible
       mov rdi, rsi + ATTACKUNIT CLASE; el puntero a donde comienza el string actual->clase
       call r14
       movzx eax, ax ; combustible_base
       sub ebx, eax ; combustible utilizado = actual->combustible - combustible base
       add r13d, ebx ; total_combustible_utilizado += combustible_utilizado
.nextIteration:
       inc r12
       cmp r12, FILAS * COLUMNAS
       jl .loop
       mov rax, r13
       add rsp, 8
```

pop rbx

pop r15 pop r14 pop r13 pop r12 pop rbp ret

### Ejercicio c)

```
global modificarUnidad
modificarUnidad:
       ; rdi = mapa t
                                mapa
       ; sil = uint8_t
       ; dl = uint8 t
       ; rcx = void*
                                fun_modificar(attackunit_t*)
       push rbp
       mov rbp, rsp
       push r13
       push r14
       push r15
       sub rsp, 8 ; pila alineada
       ; me muevo a la posición del mapa que quiero modificar
       movzx rsi, sil; extiendo x a 8 bytes
       movzx rdx, dl; extiendo y a 8 bytes
```

```
; me muevo a la posición del mapa que quiero modificar
movzx rsi, sil; extiendo x a 8 bytes
movzx rdx, dl; extiendo y a 8 bytes
; acá puedo usar una multiplicación con signo porque en el fondo
; estoy multiplicando dos uint8 t. Nunca voy a tener overflow.
; La instrucción imul es un poco más cómoda de usar que mul.
; También se podría multiplicar por 256 shifteando a izquierda y restando 1 :)
imul rsi, COLUMNAS ; x * COLUMNAS -> rsi
add rdx. rsi : v + x * 255 -> rdx
shl rdx, 3; multiplico rdx por 8 (2^3) para obtener (y + 255 * x) * 8 -> rdx
add rdi, rdx; offset en el mapa donde tengo que moidificar
mov r15, rdi ; posición a modificar en el mapa. Esto es efectivamente attackunit_t**
mov r14, rcx; fun modificar
mov r13, [r15]; r13 es la unidad a modificar
cmp r13, 0 ; ¿Es un puntero NULL?
je .end
```

### Ejercicio c)

```
me muevo a la posición del mapa que quiero modificar
movzx rsi, sil ; extiendo x a 8 bytes
movzx rdx, dl; extiendo y a 8 bytes
; acá puedo usar una multiplicación con signo porque en el fondo
 estoy multiplicando dos uint8_t. Nunca voy a tener overflow.
; La instrucción imul es un poco más cómoda de usar que mul.
; También se podría multiplicar por 256 shifteando a izquierda y restando 1 :)
imul rsi, COLUMNAS ; x * COLUMNAS -> rsi
add rdx, rsi ; v + x * 255 -> rdx
shl rdx, 3 ; multiplico rdx por 8 (2^3) para obtener (y + 255 * x) * 8 -> rdx
add rdi, rdx; offset en el mapa donde tengo que moidificar
mov r15, rdi ; posición a modificar en el mapa. Esto es efectivamente attackunit_t**
mov r14, rcx; fun modificar
mov r13, [r15]; r13 es la unidad a modificar
cmp r13, 0 ; ¿Es un puntero NULL?
je .end
```

```
mov r9b, [r13 + ATTACKUNIT REFERENCES]
cmp r9b, 1
jle .skipCopy
; si la untidad que tengo en el mapa tiene más de una referencia, la tengo que copiar.
; Solo quiero modificar esta posición en el tablero del juego.
; decremento las referencias de esta unidad (esta posición será reemplazada con una copia)
dec BYTE [r13 + ATTACKUNIT REFERENCES]
; reservo memoria en el heap para la nueva unidad
mov rdi, ATTACKUNIT SIZE
call malloc; rax contiene un puntero a la nueva attackunit t
mov rdi, [r13]; copio bytes 0 a 8
mov [rax], rdi
mov rdi, [r13 + 8]; copio bytes 8 a 16
mov [rax + 8], rdi
mov [rax + ATTACKUNIT REFERENCES], BYTE 1; esta unidad se referencia solo en esta posición
mov [r15], rax; escribo en el mapa el puntero a la nueva unidad
```

### Ejercicio c)

```
mov r9b, [r13 + ATTACKUNIT REFERENCES]
cmp r9b, 1
jle .skipCopy
; si la untidad que tengo en el mapa tiene más de una referencia, la tengo que copiar.
; Solo quiero modificar esta posición en el tablero del juego.
; decremento las referencias de esta unidad (esta posición será reemplazada con una copia)
dec BYTE [r13 + ATTACKUNIT REFERENCES]
; reservo memoria en el heap para la nueva unidad
mov rdi, ATTACKUNIT SIZE
call malloc ; rax contiene un puntero a la nueva attackunit_t
mov rdi, [r13]; copio bytes 0 a 8
mov [rax], rdi
mov rdi, [r13 + 8]; copio bytes 8 a 16
mov [rax + 8], rdi
mov [rax + ATTACKUNIT REFERENCES], BYTE 1; esta unidad se referencia solo en esta posición
mov [r15], rax; escribo en el mapa el puntero a la nueva unidad
```

```
.skipCopy:
    ; modifico la unidad que está en la posición actual del tablero
    mov rdi, [r15]
    call r14

.end:
    add rsp, 8
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop rbp
    ret
```