

Bevor wir starten setzen wir erst einmal 2 wichtige Umgebungsvariablen fest.

set RANDFILE=c:\Temp\.rnd set OPENSSL_CONF=C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl.cfg




Als erstes erstellen wir einen 4096-Bit langen RSA Schlüssel für unsere root CA und speichern in als ca.key ab.


genrsa -out ca.key 4096



Als nächstes erstellen wir unser selbstsigniertes root CA Zertifikat (5 Jahre). Das benötigen wir zur Identität unserer CA.


req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt






Jetzt erstellen wir unsere untergeordnete CA. Dafür benötigen wir wieder einen privaten Schlüssel.


genrsa -out ia.key 4096



Nun erstellen wir einen Zertifikats-Request für unsere untergeordnete CA.


req -new -key ia.key -out ia.csr






Jetzt signiert die root CA den Zertifikats-Request der untergeordneten CA und vergeben eine Seriennummer.

x509 -req -days 730 -in ia.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out ia.crt



Wenn wir jetzt den Schlüssel der untergeordneten CA zum Signieren von Software nutzen möchten, benötigen wir ein PKCS12 File.

pkcs12 -export -out ia.p12 -inkey ia.key -in ia.crt -chain -CAfile ca.crt




Zum Abschluss muss das ia.p12 Zertifikat in den lokalen Zertifikatsspeicher importiert werden.

Erstellen eines Zertifikats für einen Webservice.

Zuerst erstellen wir wieder einen privaten Schlüssel.

openssl genrsa -out ca.key 4096



03.05.2016 17:59 Anwendung

03.05.2016 17:59 Anwendung

9 KB

12 KB

Erstellen unser selbstsigniertes root CA Zertifikat.

enginetest.exe


clienthellotest.exe

鷆 ехр

60 Elemente


openssl req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt

```
_ 🗆
                              Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - openssl
SSL> req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt
                                                    is what is called a Distinguished Name or a DN.s but you can leave some blank
be a default value,
will be left blank.
                     2 letter code) [AU]:DE
ince Name (full name) [Some-State]:NRW
(eg, city) []:Essen
lame (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:DerWindowsPapst
Unit Name (eg, section) []:IT
e.g. server FQDN or YOUR name) []:www.der-windows-papst.de
[]:mail@joernwalter.de
```




Nun erstellen wir wieder den privaten Schhlüssel für die untergeordnete CA.


openssl genrsa -out ia.key 4096



Dann fordern wir wieder ein Zertifikat für die untergeordnete CA an.


openssl req -new -key ia.key -out ia.csr






Jetzt stellen wir uns ein Server Zertifikat aus.


openssl x509 -req -days 730 -in ia.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out ia.crt



Zum Abschluss importieren wir das ca.crt in den Vertrauenwürdigen Stammzertifizierungsstellenspeicher und das Serverzertifikat ist gültig.



Das Ergebnis:



Optional:

Mit diesem Befehl schauen wir uns die Details eines Zertifikats an.

openssl x509 -in ia.crt -noout -text

Zertifikat in PKCS#12 (pfx) konvertieren:

openssl pkcs12 -nokeys -in ia.crt -export -out cert.pfx -name Server01

Ein Zertifikat entschlüsseln:

openssl rsa -in server-rsa-key.pem > server-key.pem