



Simulaciones de Dinámica Molecular Detalles de implementación

J. Manuel Solano Altamirano Facultad de Ciencias Químicas Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Pasos de tiempo sugeridos


Sistema	Movimientos presentes	$\delta t(s)$ sugerido
Átomos	Trn	10^{-14}
Moléculas rígidas	Trn, Rot	$5 imes 10^{-15}$
Mol. flexibles, enlaces rígidos	Trn, Rot, Tor	2×10^{-15}
Moléculas y enlaces flexibles	Trn, Rot, Tor, Vib	$5 \times 10^{-16} - 10^{-15}$
Granular matter	Trn, Rot	$5 \times 10^{-6} - \times 10^{-5}$

Cuadro: Trn≡Translacional, Rot≡Rotacional, Tor≡Torsional y Vib≡Vibracional.




Diagrama básico de Dinámica Molecular

Simplified schematic of the molecular dynamics algorithm



Programa maestro

```
PROGRAM L.IMD
        use MDSystem
        IMPLICIT NONE
 5
        CHARACTER (len=sln) :: inputFileName
        INTEGER
        CALL get_command_argument(1,inputFileName)
        CALL LoadMDSysFromFile(inputFileName) !part of MDSystem
9
        CALL LoadParticleDataFromFile(rstfile) ! vart of MDSustem
10
        CALL InitIntegratorVerlet !part of IntegratorVerlet
11
        CALL InitVanderWaalsForce !part o VanderWaalsForce
12
        DO nfi=1, nsteps
13
             IF (MOD(nfi.nprint) == 0) THEN
                 CALL AppendXYZData(trjfile)
14
15
                 CALL AppendProperties (ergfile)
16
17
             CALL AddVanderWaalsForces !PBC should be implemented here as well
18
             CALL AdvanceStepVerlet
19
             CALL ApplyBoundaryConditions
20
             CALL ApplyThermodynamicConditions
21
        DONE
22
        CALL SaveToRestFile(rstfile)
23
        CALL CleanMDSys !part of MDSystem
24
     END PROGRAM L.JMD
```



• En la práctica no es necesario guardar la información de las posiciones de los átomos-imagen.*



 Posiciones: Si las partículas salen de la caja, ingresan nuevamente del lado contrario.

```
1 if (periodic_x) then
2   if (x > x_size * 0.5) x = x - x_size
3   if (x <= -x_size * 0.5) x = x + x_size
4 end if</pre>
```

• Fuerzas: Deben considerarse las fuerzas entre las partículas imagen.

```
1  if (periodic_x) then
2   dx = x(j) - x(i)
3   if (dx > x_size * 0.5) dx = dx - x_size
4   if (dx <= -x_size * 0.5) dx = dx + x_size
5  endif</pre>
```

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17 18

24

25

26

```
#ifndef BOUNDARYCONDITIONS FNF
#define _BOUNDARYCONDITIONS_FNF_
#include "mdsys.F95"
MODULE BoundaryConditions
    use MDSystem
    IMPLICIT NONE
CONTAINS
    SUBROUTINE ApplyBoundaryConditions
    IMPLICIT NONE
    INTEGER
               :: i k
    DO i=1.natoms
        D0 k=1.3
            IF (x(i,k) > (0.5_dbl*boxlength)) THEN
                x(i,k)=x(i,k)-boxlength
                xp(i,k)=xp(i,k)-boxlength ! needed because of Stormer-Verlet!
            IF (x(i,k) \le (-0.5 \text{ dbl*boxlength})) THEN
                x(i,k)=x(i,k)+boxlength
                xp(i,k)=xp(i,k)+boxlength ! needed because of Stormer-Verlet!
    END SUBROUTINE ApplyBoundaryConditions
END MODULE BoundaryConditions
#endif
!#endif _BOUNDARYCONDITIONS_FNF_
```







5 6 7

10

11

12

13

14

15 16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

```
SUBBOUTINE AddVanderWaalsForces
    use MDSvstem
    IMPLICIT NONE
    REAL(kind=dbl) :: rsq, rcutsq, rinv, delta(3)
    REAL(kind=dbl) :: r6. ffac
    INTEGER :: i, j, k
    epot=0.0_dbl
   f=0.0 db1
    rcutsq=rcut*rcut
   D0 i=1, natoms-1
        DO i=i+1.natoms
            delta=x(i,:)-x(j,:)
            DO k=1,3 !PBC
                IF (abs(delta(k)) > (0.5_dbl*boxlength)) THEN !PBC
                    delta(k)=delta(k)-sign(boxlength.delta(k)) !PBC
            END DO !PBC
            rsq = dot_product(delta,delta)
            IF (rsq < rcutsq) THEN
                rinv = 1.0_dbl/rsq
                r6 = rinv*rinv*rinv
                ffac = (12.0 db1*c12*r6 - 6.0 db1*c6)*r6*rinv
                epot = epot + r6*(c12*r6 - c6)
                f(i,:) = f(i,:) + delta*ffac
                f(j,:) = f(j,:) - delta*ffac
END SUBROUTINE AddVanderWaalsForces
```

Presión, temperatura y volumen

• Presión (fuerzas por pares):

$$P = \frac{1}{V} \left[\frac{1}{3} \sum_{i}^{N} \left(\sum_{j>i}^{N} F_{ij} |\vec{x}_{j} - \vec{x}_{i}| + \frac{|\vec{p}_{i}|}{m_{i}} \right) \right]$$
(1)

Temperatura

$$T = \frac{1}{3Nk_B} \sum_{i}^{N} m_i |\vec{v}_i|^2 \tag{2}$$

Presión, temperatura y volumen

- Las implementaciones básicas de MD simulan sistemas con energía constante (ensamble microcanónico)
- Temperatura constante (el volumen y/o la presión varía(n)):
 nVT. Importante en reacciones biológicas.
- Presión constante (el volumen y/o la temperatura varía(n)):
 nPT. Importante en reacciones químicas.

Presión, temperatura y volumen

Controlar las variables del sistema para mantener T o P fijas:

- Métodos estocásticos: obligar a las variables del sistema a que mantengan una función de distribución específica.
- Métodos de acoplamiento fuerte: Escalar las variables del sistema para proporcionar un valor exacto.
- Métodos de acoplamiento débil: Escalar gradualmente la variable deseada en dirección al valor deseado

Termostatos y barostatos

 Termostato estocástico de Langevin: aplicar fricción y una fuerza aleatoria a los momentos:

$$\frac{d\vec{p_i}}{dt} = \sum_{j}^{N} (F_{ij}|\vec{x_i} - \vec{x_j}|) - \gamma \vec{p_i} + R_i(t)$$
 (3)

donde $R_i(t)$ es la fuerza aleatoria, la cual presenta una dispersión relacionada con el coeficiente γ según:

$$\sigma_i^2 = 2m\gamma k_B T/\delta t \tag{4}$$

 Termostato de Andersen: Asigna velocidades a partículas aleatorias, y dichas velocidades se toman de una distrubución Maxwell-Boltzmann



Termostatos y barostatos

 Termostato gausiano/isocinético (acoplamiento fuerte): escala las velocidades según:

$$\frac{d\vec{p_i}}{dt} = \sum_{i}^{N} (F_{ij}|\vec{x_i} - \vec{x_j}|) - \alpha \vec{p_i}$$
 (5)

• Baño de Berendsen (acoplamiento débil): la celda unitaria esta embebida en un baño térmico a temperatura T_0 :

$$\frac{d\vec{p_i}}{dt} = \sum_{i}^{N} (F_{ij}|\vec{x_i} - \vec{x_j}|) - \frac{\vec{p_i}}{\tau_T} \left[\frac{T_0}{T} - 1 \right]$$
 (6)

Termostato de berendsen

```
1
    SUBROUTINE ApplyBerendsenThermostat
        use MDSystem !tau and Tb should be added here (read from input file)
        IMPLICIT NONE
        REAL(kind=dbl)
                        :: lambda
        INTEGER
                          . . . .
        lambda = sqrt(1.0_dbl+(dt/tau)*(Tb/(2.0_dbl*ekin/3.0_dbl/natoms)-1.0_dbl))
7
        ekin = 0.0
        DO i=1.natoms
9
          v(i,:) = lambda*v(i,:)
10
          ekin= ekin + 0.5_dbl * mvsq2e * mass * dot_product(v(i,:),v(i,:))
11
12
    END SUBROUTINE ApplyBerendsenThermostat
```