# CONCEPTOS DE BASES DE DATOS





 Con la implementación de archivos de índices y el uso de las estructuras de árboles balanceados vistas hasta el momento (B, B\* y B+), se logra acceder a cualquier dato de un archivo en 3 o 4 accesos a almacenamiento secundario.


 Sin embargo, para ciertos casos se necesita un mecanismo de acceso a registros con una única lectura → DISPERSIÓN (HASH)



#### **Definiciones**

- Técnica para generar una dirección base única para una clave dada
- Técnica que convierte la clave del registro en un número aleatorio, el que sirve después para determinar donde se almacena el registro
- Técnica de almacenamiento y recuperación que usa una función de hash para mapear registros en direcciones de almacenamiento





- Para determinar la dirección de un registro:
  - La clave se convierte en un número aleatorio
  - El número se convierte en una dirección de memoria
  - El registro se debe guardar en esa dirección
    - Si la dirección está completa: saturación (overflow) -> tratamiento especial



#### Beneficios


- No requiere almacenamiento adicional (índices)
- Facilita inserción y eliminación rápida de registros
- Encuentra registros con muy pocos accesos al disco en promedio (generalmente menos de 2)


#### Costos


- No es posible el uso de registros de longitud variable
- No existe el orden físico de datos
- No permite claves duplicadas



- Algoritmos de dispersión
  - Uniforme: reparte los registros en forma uniforme en el espacio de direcciones disponible → difícil de lograr
  - Aleatoria: las claves son independientes, no influyen una sobre la otra. Cualquier dirección tiene la misma probabilidad de ser elegida para una clave









- Tipos de dispersión
  - Con espacio de direccionamiento estático
    - El espacio disponible para dispersar los registros esta prefijado
  - Con espacio de direccionamiento dinámico
    - El espacio disponible para dispersar los registros aumenta o disminuye según las necesidades de espacio que en cada momento tiene el archivo



- Parámetros que afectan la eficiencia
  - Función de dispersión
  - Tamaño de los compartimentos (espacio de almacenamiento)
  - Densidad de empaquetamiento
  - Método de tratamiento de saturación



- Función de dispersión
  - Caja negra: a partir de una clave se obtiene la dirección donde debe estar el registro
  - Diferencias con índices
    - No hay relación aparente entre la clave y la dirección
    - Dos claves distintas pueden transformarse en una misma dirección 

      colisión
  - Resultado: retorna un valor aleatorio, que luego debe ser mapeado al rango de valores disponibles
  - **Ejemplo:** función simple usando códigos ASCII



#### Estático

### 

- Centros cuadrados: la clave se multiplica por si misma y se toma los dígitos centrales, posteriormente se ajusta al espacio diponible.
- División: la clave se divide por un nro aproximadamente igual a la cantidad de direcciones (número primo → tiende a distribuir residuos en forma más eficiente). Luego se obtiene el residuo.
- **Desplazamiento**: se realiza un desplazamiento del número, se particiona y se suman las partes resultantes. Luego se ajusta al espacio disponible.
- Plegado: se realiza el plegado del número, se suman las partes resultantes y adaptan al espacio de direcciones.
- Transformación de base: la base del número se modifica y luego se toma el resultado del módulo.



### Estático

- Función de dispersión -> Centros cuadrados
  - N= 7000 (directiones)
  - Clave: 6 dígitos

Clave = 172148

Clave  $^2 = 029634933904 \rightarrow 3493 * 0.7 = 2445$ 

Para llevar al espacio asignado al archivo multiplico por 0.7, haciendo el calculo con la mayor clave posible: 7000/9999 = 0.7



#### Estático

- Función de dispersión → División
  - N= 7000 (direcciones)
  - Clave: 6 dígitos

**Clave = 172148** 

Clave mod  $6997 = 4220 \rightarrow$  El resultado siempre estará entre 0 y 6996.



#### Estático

- - N= 7000 (directiones)
  - Clave: 8 dígitos

Clave = 20175973

Clave desplazada =  $17207359 = 1720 + 7359 \rightarrow 9079 * 0.35 = 3177$ 

Para llevar al espacio asignado al archivo multiplico por 0.35, haciendo el calculo con la mayor clave posible: 7000/19998 = 0.35



#### Estático

- Función de dispersión 

  Plegado
  - N= 999 (direcciones)
  - Clave: 8 dígitos

Clave = 17207359

Clave plegada en 3 partes =  $017\ 207\ 359 = 953 + 207 + 710 \rightarrow 1870 * 0.33 = 617$ 

Para llevar al espacio asignado al archivo multiplico por 0.33, haciendo el calculo con la mayor clave posible: 999/2988 = 0.33



Estático

- Función de dispersión -> Transformación de base
  - N= 100 (direcciones)
  - Clave: 3 dígitos

**Clave = 453** 

Clave en base  $11 = 382 \rightarrow 382 * 0.12 = 45$ 

Para llevar al espacio asignado al archivo multiplico por 0.12, haciendo el calculo con la mayor clave posible: 100/829 = 0.12



- Función de dispersión
  - ¿Cuál elegir?
  - Tomar algunas claves del problema y simular el comportamiento con algunos métodos, y luego elegir el que mejor se comporte
  - En general:
    - División mejor
    - Plegado, para claves muy largas



#### Estático

#### Colisiones

- Cuando un registro es asignado a una dirección ya ocupada, se produce una colisión
  - A las claves que por dispersión se convierten en la misma dirección se las llama sinónimos
- No existe un algoritmo de dispersión perfecto, que no genere colisiones
- Alternativa minimizar las colisiones



- Colisiones → disminución
  - Esparcir registros: buscar métodos que distribuyan los registros de la forma más aleatoria posible entre las direcciones disponibles
    - Suma de códigos ASCII → no es bueno
    - Las otras funciones vistas → elegir la mejor para cada caso particular
  - Usar memoria adicional: distribuir pocos registros en muchas direcciones (ej: 75 registros en 1000 direcciones)
    - Disminuye las colisiones
    - Desperdicia espacio



- Colisiones → disminución
  - Colocar más de un registro por dirección
    - Direcciones con N claves → mejoras notables
    - Las direcciones que pueden almacenar 1 o más registros se denominan cubetas o compartimentos
    - **Ejemplo**: archivo con direcciones de 512 bytes y cada registro a almacenar tiene un tamaño de 80 bytes
      - Se puede almacenar hasta 6 registros por cada dirección asignada al archivo (cada dirección tolera hasta 5 sinónimos)



- Tamaño de los compartimentos
  - A mayor tamaño del compartimento:
    - Menor probabilidad de saturación
    - Mayor fragmentación → espacios vacíos
    - Búsqueda más lenta dentro del compartimento



- Tamaño de los compartimentos
  - ¿Cuál es el tamaño adecuado del compartimento?
    - Depende del sistema: el tamaño máximo dependerá de las posibilidades de transferencia en operaciones de E/S ->
      buffers SO
    - Tamaño muy grande → la recuperación de un registro es muy lenta



- Densidad de empaquetamiento (DE)
  - No es relevante el tamaño total del archivo. La DE es la proporción de espacio asignado al archivo que en realidad almacena registros
    - Cantidad de espacio que es usado en un archivo
  - DE = <u>número de registros del archivo</u> capacidad total de las cubetas
  - Si se cuenta con una DE menor:
    - Menor saturación
    - Mayor desperdicio de espacio



#### Estimación overflow

- Es posible realizar una estimación de la saturación analizando las características de su almacenamiento
  - N= #cubetas, C= capacidad cubeta, K= #reg. del archivo

$$DE = \frac{K}{C \times N}$$

 ¿Cuál es la probabilidad de que una cubeta en particular reciba una cantidad determinada de registros?



#### Estimación overflow

- Estimación del Nº de claves que recibe una cubeta
  - Dadas:
    - A = no utilizar una cubeta en particular
    - B = utilizar una cubeta en particular
  - Para **una clave**:

$$P(B) = 1/N$$

$$P(A) = 1 - P(B) = 1 - 1/N$$

Para dos claves:

$$P(BB) = P(B) * P(B) = (1/N)^2$$
  
 $P(BA) = P(B) * P(A) = (1/N) * (1 - 1/N)$ 

(cada clave es independiente, función de hash uniforme)



#### Estimación overflow

- Estimación del Nº de claves que recibe una cubeta
  - $P(secuencia) = P(A)^{#A} * P(B)^{#B}$
  - Para una secuencia determinada de K claves, la probabilidad de que I caigan en una cubeta es:

$$(1/N)^{I} * (1 - 1/N)^{K-I}$$

 La cantidad de formas de combinar esa secuencia es (K tomadas de a l combinaciones):

$$\frac{K!}{I!^*(K-I)!}$$



#### Estimación overflow

- Estimación del Nº de claves que recibe una cubeta
  - La probabilidad de que una cubeta reciba I elementos de los K disponibles es entonces:

$$P(I) = \frac{K!}{I! * (K-I)!} * \left(\frac{1}{N}\right)^{I} * \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{K-I}$$

$$\underset{\text{COMBINATORIO } \binom{K}{I}}{\text{COMBINATORIO } \binom{K}{I}} * \left(\frac{1}{N}\right)^{I} * \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{K-I}$$

Fórmula equivalente acotada:

$$P(I) = \frac{(K/N)^{I} * e^{-(K/N)}}{I!}$$



- En general, si hay N direcciones → el nro esperado de direcciones con I registros asignados es igual a N\*P(I)
- Se analizarán archivos con diferentes DE, estimando la saturación en cada caso
- Ejemplo 1:  $N = 10000 K = 10000 DE = 1 \rightarrow 100\%$ 
  - La proporción de direcciones con 0 registros asignados es:

$$P(0) = \frac{(10.000 / 10.000)^{0} * e^{-(10.000/10.000)}}{0!} = 0.3679$$



- Ejemplo 1: N = 10000 K = 10000 DE = 1
  - Nº de direcciones **sin registros** asignados (I = **0**):
  - 0: 10000 \* P(0) = 10000 \* 0.3679 = 3679
  - Nº de direcciones **con uno, dos y tres registros**:
  - 1: 10000 \* P(1) = 10000 \* 0.3679 = **3679**
  - 2: 10000 \* P(2) = 10000 \* 0.1839 = **1839**
  - 3: 10000 \* P(3) = 10000 \* 0.0613 = 613



- Ejemplo 1: N = 10000 K = 10000 DE = 1
  - La cantidad de registros en colisión será entonces:
    - 3679 direcciones tienen 0 registros asignados → 0
    - 3679 direcciones tienen 1 registro asignado → 0
    - 1839 direcciones tienen 2 registros asignados  $\rightarrow$  1839
    - 613 direcciones tienen 3 registros asignados → (613 \* 2)
  - Saturación estimada hasta el momento: 1839 + (613\*2) = 3065
    - Aún no se finalizó la estimación y ya es mayor a un 30%
    - Más del 30% de los registros serán almacenados en algún lugar que no es su dirección base



- Ejemplo 2: N = 1000 K = 500 DE = 0.5
  - Nº de direcciones **sin registros** asignados (I = **0**):
  - 0: 1000 \* P(0) = 1000 \* 0.607 = 607
  - Nº de direcciones con un sólo registro:
  - 1: 1000 \* P(1) = 1000 \* 0.303 = 303
  - Nº de direcciones **con más de un registro**:
  - 2: 1000 \* P(2) = 1000 \* 0.0758 = **75**
  - 3: 1000 \* P(3) = 1000 \* 0.0126 = **12**
  - 4: 1000 \* P(4) = 1000 \* 0.0016 = 1
  - 5: 1000 \* P(5) = 1000 \* 0.0002 = 0



- Ejemplo 2: N = 1000 K = 500 DE = 0.5
  - ¿Cuántos registros en saturación pueden esperarse?

```
\rightarrow N * (1* P(2) + 2* P(3) + 3 * P(4) + 4 * P(5)) =
```

- = 1000 \* (1\* 0.0758 + 2\* 0.0126 + 3\*0.0016 + 4\*0.0002) =
- = 107
- Dado que se cuenta con 500 registros en total, la saturación estimada hasta el momento es: 107/500 = 0.214 = 21.4 %
  - Más del **21**% de los registros serán almacenados en algún lugar que no es su dirección base



### Estimación overflow

Valores de saturación para diferentes DE

<u>Saturación</u>		
4.8 %		
13.6 %		
<b>21.4</b> % → Ejemplo 2		
28.1 %		
31.2 %		
34.1 %		
<b>36.8 %</b> → <b>Ejemplo 1</b>		



- En los ejemplos se utilizó compartimentos con capacidad para un único registro
  - En estos casos, los términos de colisión y saturación son equivalentes
- Los números bajos de saturación se presentan cuando se dispone de una baja DE
  - Disminuye la cantidad de colisiones
  - Deja muchas direcciones (compartimentos) libres
- Solución 

   usar compartimentos con capacidad para más de un registro



- Si se consideran compartimentos con capacidad para más de un registro:
  - Dependiendo de su capacidad y del lugar libre que tenga un compartimento en un momento dado, dos sinónimos se podrán almacenar en la misma dirección
  - Entonces ahora, al producirse una colisión:
    - Si el compartimento **tiene lugar suficiente** el registro se almacena en dicho lugar <del>> no hay saturación</del>
    - Si el compartimento **está completo** (no tiene más lugar) entonces si **se produce saturación**



### Estimación overflow

K: Nº registros B: Tamaño de compartimento

N: Nº de direcciones de memoria disponibles

$$DE = K / B * N$$

	Archivo 1	Archivo 2
Nº registros (K)	750	750
Nº direcciones (N)	1000	500
Tamaño Comp. (B)	1	2
DE	0.75	0.75
Proporción regs/dirs	0.75	1.5



#### Estimación overflow

 Con 750 registros, 1000 direcciones de memoria disponibles y compartimentos de tamaño 1, el № esperado de registros en saturación es:

```
→ N*(1*P(2) + 2*P(3) + 3*P(4) + 4*P(5)) =
= 1000*(1*0.1328 + 2*0.0332+ 3*0.0062+
4*0.0009+5*0.0001)
= 222
```

Saturación = 222/ 750 = 29.6 %



#### Estimación overflow

 Con 750 registros, 500 direcciones de memoria disponibles y compartimentos de tamaño 2, el № esperado de registros en saturación es:

```
→ N* (1*P(3) + 2*P(4) + 3*P(5) + 4*P(6) + 5*P(7)) =

= 500 * (1*0.1255 + 2*0.0471+ 3*0.0141+

4*0.0035+5*0.0008) = 140

= 140
```

Saturación = 140/750 =  $18.7\% \rightarrow \text{mejora}$ 



### Estimación overflow

Probabilidad de saturación

TAMAÑO COMPARTIMENTO							
DE	1	2	5	10	100		
10%	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0		
20 %	9.4	2.2	0.1	0.0	0.0		
30 %	13.6	4.5	0.4	0.0	0.0		
40 %	17.6	7.3	1.1	0.1	0.0		
50 %	21.4	10.4	2.5	0.4	0.0		
60 %	24.8	13.7	4.5	1.3	0.0		
<b>70</b> %	28.1	17.0	7.1	2.9	0.0		
<b>75</b> %	29.6	18.7	8.6	4.0	0.0		
80 %	31.2	20.4	10.3	5.3	0.1		
90 %	34.1	23.8	13.8	8.9	0.8		
100 %	36.8	27.1	17.6	12.5	4.0		