Programação Paralela com MPI

ELC139 - Programação Paralela

João Vicente Ferreira Lima (UFSM)

Universidade Federal de Santa Maria

jvlima@inf.ufsm.br
http://www.inf.ufsm.br/~jvlima

2023/1



Outline

- Primeiros Passos
- Olá mundo




Outline

- Primeiros Passos
- Olá mundo




Sistema de memória distribuída





Sistema de memória compartilhada





Outline

- Primeiros Passos
- Olá mundo



```
#include <stdio.h>

int main(void)

{
  printf("hello, world\n");

return 0;
}
```



```
#include <stdio.h>
 #include <mpi.h>
  int main(void)
    /* Nenhuma chamada MPI pode acontecer antes */
    MPI Init (NULL, NULL);
8
     /* Chamadas MPI */
10
    MPI_Finalize();
11
     /* Nenhuma chamada MPI pode acontecer depois */
12
     return 0;
13
14
                                                               8/25
```

Compilação

- \$ mpicc -g -Wall -o mpi_hello mpi_hello.c
- mpicc é um wrapper (script)
 - mpicc --showme Mostra o comando real executado.
- As outras opções e flags são passadas diretamento ao compilador

Execução

```
$ mpiexec -n <n. de processos> <executável>

$ mpiexec -n 1 ./mpi_hello

$ mpiexec -n 4 ./mpi_hello
```

- mpiexec também é um wrapper (script) para executar o programa
- Uma vasta lista de opções disponíveis
 - Processadores e cores, threads por processo, variáveis de ambientes, etc.



MPI

MPI_Init

• Inicia o MPI, fazendo o setup inicial.

• argc e argv são ponteiros recebidos pela main.

MPI_Finalize

• Sinalize que o programa terminou e libera recursos

```
int MPI_Finalize(void);
```

```
#include <stdio.h>
  #include <mpi.h>
  int main(void)
     int rank, comm size;
     MPI Init (NULL, NULL);
    MPI Comm size (MPI COMM WORLD, &comm size);
9
     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
10
11
     printf ("Hello from process %d of %d!\n", rank, comm_size);
12
13
    MPI_Finalize();
14
     return 0;
15
```

Executando

slots available for use.

```
$ mpiexec -n 1 ./hello mpi
  Hello from process 0 of 1!
  $ mpiexec -n 2 ./hello mpi
  Hello from process 0 of 2!
  Hello from process 1 of 2!
  $ mpiexec -n 6 ./hello mpi
  There are not enough slots available in the system to satisfy
  the 6 slots that were requested by the application:
     ./hello_mpi
11
  Either request fewer slots for your application, or make more
```

- Um comunicador (communicator) é um conjunto de processos que podem mandar mensagens entre si
- A função MPI_Init é definir um comunicador que consiste em todos os processos criados quando o programa é executado
- O comunicador é o MPI_COMM_WORLD do tipo MPI_Comm
- Outro comunidor especial é o MPI_COMM_SELF



MPI_Comm_size

Consulta o número de processos no comunidador

MPI_Comm_rank

Retorna o rank do processo que chamou a função

```
int main (int argc, char *argv[])
          rank, comm size, len;
    char hostname[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
    char msg[MPI MAX PROCESSOR NAME+30];
    MPI Init (NULL, NULL);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_size);
    MPI Comm rank (MPI COMM WORLD, &rank);
    MPI Get processor name (hostname, &len);
10
```

13

```
if (rank != 0) {
       sprintf(msq, "Hello from %s rank %d", hostname, rank);
       MPI Send(msq, strlen(msq)+1, MPI CHAR, 0, 0,
        → MPI COMM WORLD);
     } else {
       for(int p = 1; p < comm size; <math>p++) {
         MPI Recv(msq, MPI MAX PROCESSOR NAME+30, MPI CHAR, p, 0,
          → MPI COMM WORLD, MPI STATUS IGNORE);
         printf("%s\n", msq);
10
     MPI Finalize();
11
     return 0;
12
```

```
MPI Send
  int MPI Send(
                *buf, /* in */
      const void
      int
                 count, /* in */
      MPI_Datatype datatype, /* in */
                dest, /* in */
      int
                 tag, /* in */
      int
                comm /* in */
      MPI Comm
```



| Table 3.1 Some Predefined MPI Datatypes | |
|---|--|
| MPI datatype | C datatype |
| MPI_CHAR MPI_SHORT MPI_INT MPI_LONG MPI_LONG_LONG MPI_UNSIGNED_CHAR MPI_UNSIGNED_SHORT MPI_UNSIGNED MPI_UNSIGNED_LONG MPI_UNSIGNED_LONG MPI_FLOAT | signed char signed short int signed int signed long int signed long long int unsigned char unsigned short int unsigned int unsigned long int float |
| MPI_DOUBLE | double |

long double

MPI_LONG_DOUBLE

MPI_BYTE MPI_PACKED



```
MPI Recv
  int MPI Recv(
     void
               count, /* in */
     int
     MPI_Datatype datatype, /* in */
     int
           source, /* in */
               tag, /* in */
     int
     MPI_Comm comm, /* in */
     MPI_Status ** ** ** ** ** **
```

- Vários parâmetros precisam casar (match) para uma mensagem ser entregue
- Assumindo que p1 envia uma mensagem para p2

```
• comm1 == comm2
• tag1 == tag2
```

• dest == p2

• source == p1

- As condições anteriores não garantem o sucesso do envio da mensagem.
- Os pares adicionais são:
 - send_type == rec_type
 - rec_size >= send_size

- O MPI_Recv recebe também a variável do tipo MPI_Status contendo
 - O tamanho da mensagem
 - A origem da mensagem MPI_SOURCE
 - A tag da mensagem MPI_TAG
 - Erro se acontecer MPI_ERROR
- Os parâmetros MPI_ANY_SOURCE e MPI_ANY_TAG permitem aceitar mensagens de qualquer fonte com qualquer tag

```
MPI_Status status;

MPI_Recv(rec_buf, rec_size, rec_type, MPI_ANY_SOURCE,

MPI_ANY_TAG, rec_comm, &status);

int src = status.MPI_SOURCE;

int tag = status.MPI_TAG;

int count;

MPI_Get_count(&status, rec_type, &count);
```

https://joao-ufsm.github.io/par2023a/



