

Configuração de Página de Manutenção no Nginx

Passo a passo com comandos, explicações do porquê de cada etapa e como ativar/desativar o modo de manutenção sem precisar editar a configuração do servidor.

1. Visão geral da solução

O objetivo é exibir uma página estática de manutenção para todos os visitantes do site, sem precisar remover ou alterar os arquivos do projeto e sem precisar editar a configuração do nginx toda vez que a manutenção começar ou terminar.

A estratégia usa um **arquivo interruptor** (um arquivo vazio que serve apenas como sinalizador). Quando esse arquivo existe no servidor, o nginx responde com o código HTTP **503 (Service Unavailable)** e mostra a página de manutenção no lugar do site normal. Quando o arquivo é apagado, o site volta ao funcionamento normal imediatamente, sem precisar reiniciar ou recarregar o nginx.

***Por quê / Para quê:** Usar um arquivo sinalizador (em vez de comentar/descomentar trechos do arquivo de configuração) evita erros de sintaxe no nginx.conf, não exige 'nginx -t' e reload a cada ativação, e é seguro para ser automatizado por scripts de deploy (CI/CD).*

Usar o código **503** (em vez de simplesmente trocar o conteúdo da página inicial) é importante porque esse status HTTP informa corretamente a navegadores, buscadores (Google) e ferramentas de monitoramento que a indisponibilidade é temporária — evitando, por exemplo, que o Google desindexe as páginas do site por acreditar que o conteúdo mudou permanentemente.

2. Pré-requisitos

- Acesso SSH ao servidor com permissão de sudo.
- Nginx já instalado e servindo o site (ex.: /var/www/meusite).
- A página de manutenção já criada dentro de uma pasta na raiz do projeto, por exemplo: /var/www/meusite/manutencao/index.html.

3. Localizar o arquivo de configuração do site

Antes de editar, é preciso encontrar o arquivo de configuração ("server block") do site dentro do nginx.

***Por quê / Para quê:** Cada site (domínio) costuma ter seu próprio arquivo dentro de /etc/nginx/sites-available/, e é nele que vamos inserir a lógica da manutenção — editar o nginx.conf global afetaria todos os sites do servidor.*

```
ls /etc/nginx/sites-available/  
cat /etc/nginx/sites-available/meusite
```

4. Fazer backup da configuração atual

***Por quê / Para quê:** Antes de qualquer alteração em arquivo de configuração de servidor, é boa prática manter uma cópia. Se algo sair errado, você reverte em segundos sem precisar reconstruir a configuração do zero.*

```
sudo cp /etc/nginx/sites-available/meusite /etc/nginx/sites-available/meusite.bak
```

5. Editar o arquivo de configuração

Abra o arquivo com um editor de texto do servidor (nano, vim, etc.) e ajuste o bloco server conforme abaixo, adaptando os caminhos para a estrutura real do seu projeto.

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/meusite
```

5.1. Estrutura de pastas assumida

```
/var/www/meusite/ <- raiz do site  
/var/www/meusite/manutencao/index.html <- página de manutenção
```

5.2. Conteúdo do bloco server

```
server {  
    listen 80;  
    server_name seusite.com www.seusite.com;  
  
    root /var/www/meusite;  
    index index.html;  
  
    # Arquivo "interruptor" da manutencao.  
    # Se ele existir, o nginx passa a responder 503 para qualquer rota.  
    if (-f /var/www/meusite/manutencao/manutencao.ativa) {  
        return 503;  
    }  
  
    error_page 503 @manutencao;  
  
    location @manutencao {  
        root /var/www/meusite/manutencao;  
        rewrite ^(.*)$ /index.html break;  
    }  
  
    # Permite que os proprios assets (css, js, imagens) da pagina  
    # de manutencao continuem sendo servidos mesmo com o 503 ativo.  
    location ^~ /manutencao/ {  
        root /var/www/meusite;  
        break;  
    }  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
}
```

Por quê / Para quê: O bloco 'if (-f ...)' verifica a existência do arquivo sinalizador a cada requisição e força o status 503 quando ele existe. O 'error_page 503 @manutencao' intercepta esse erro e redireciona internamente (sem o navegador perceber um redirecionamento) para a location especial que serve a página de manutenção. Já a location '^~ /manutencao/' existe para que CSS, JS e imagens da própria página de manutenção continuem acessíveis mesmo durante o 503 — sem ela, a página apareceria sem estilo nenhum, pois seus próprios arquivos estáticos também cairiam na regra de erro.

6. Testar a configuração

Por quê / Para quê: O comando de teste analisa a sintaxe do arquivo antes de aplicá-la. Isso evita que um erro de digitação derrube o nginx (e o site inteiro) no momento do reload.

```
sudo nginx -t
```

A saída esperada deve conter as linhas `syntax is ok` e `test is successful`. Se aparecer algum erro, ele indicará a linha exata do arquivo que precisa de correção.

7. Aplicar a nova configuração

Por quê / Para quê: O nginx só passa a usar a configuração nova depois de um reload. O 'reload' é preferível a um 'restart' porque ele recarrega a configuração sem derrubar as conexões já abertas, evitando qualquer interrupção perceptível para quem já está navegando no site.

```
sudo systemctl reload nginx
```

8. Ativar o modo de manutenção

A partir daqui, sempre que precisar colocar o site em manutenção, basta criar o arquivo sinalizador — não é necessário editar o nginx nem recarregar nada.

```
sudo touch /var/www/meusite/manutencao/manutencao.ativa
```

Por quê / Para quê: O 'touch' apenas cria um arquivo vazio. Como a configuração do nginx já verifica a existência desse arquivo em toda requisição, o efeito é imediato: a próxima requisição já recebe a página de manutenção.

8.1. Verificar se está funcionando

```
curl -I http://seusite.com
```

A resposta deve conter o cabeçalho `HTTP/1.1 503 Service Unavailable`, confirmando que o modo de manutenção está ativo.

9. Desativar o modo de manutenção

Quando a manutenção terminar, basta remover o arquivo sinalizador.

```
sudo rm /var/www/meusite/manutencao/manutencao.ativa
```

Por quê / Para quê: Removendo o arquivo, a condição 'if (-f ...)' deixa de ser verdadeira, então o nginx para de retornar 503 e o site volta a funcionar normalmente na requisição seguinte, sem necessidade de reload.

10. (Opcional) Informar tempo estimado de retorno

É possível adicionar o cabeçalho `HTTP Retry-After`, que sugere aos navegadores e a mecanismos de busca em quanto tempo (em segundos) o site deve voltar ao ar.

```
location @manutencao {
    add_header Retry-After 3600; # 3600 segundos = 1 hora
    root /var/www/meusite/manutencao;
```

```
rewrite ^(.*)$ /index.html break;  
}
```

Por quê / Para quê: O cabeçalho *Retry-After* é uma boa prática de SEO e de transparência com o usuário: buscadores como o Google podem usar essa informação para decidir quando tentar novamente indexar o site, e alguns navegadores podem exibir essa informação ao usuário.

Após alterar esse trecho, repita os passos 6 e 7 (testar e recarregar) para aplicar a mudança.

11. Resumo rápido dos comandos

Ação	Comando
Testar configuração	<code>sudo nginx -t</code>
Aplicar configuração	<code>sudo systemctl reload nginx</code>
Ativar manutenção	<code>sudo touch /var/www/meusite/manutencao/manutencao.ativa</code>
Desativar manutenção	<code>sudo rm /var/www/meusite/manutencao/manutencao.ativa</code>
Verificar status	<code>curl -I http://seusite.com</code>

Dica final: para automatizar ainda mais, esses comandos de ativar/desativar podem ser incluídos em scripts de deploy (CI/CD), garantindo que o site entre em manutenção automaticamente antes de uma atualização e saia da manutenção assim que o deploy terminar.