Curso 2 – CD, AM e DM MBA EM IA e BIGDATA

PROFA. ROSELI AP. FRANCELIN ROMERO



PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS PARTE II

CURVAS ROC

Roseli Ap. Francelin Romero SCC – ICMC - USP



Principais tópicos

- Acurácia
- Avaliação do desempenho
- Curvas ROC



Acurácia

- Uma das mais usadas
- Taxa de objetos corretamente classificados
 - Trata as classes igualmente
 - Pode não ser adequada para dados desbalanceados
 - Pode induzir modelo com baixa taxa de acerto para classe minoritária
 - Geralmente mais interessante que a majoritária
 - Acurácia balanceada



Revocação X Precisão

- Revocação (recall)
 - Porcentagem de exemplos positivos classificados como positivos
 - Nenhum exemplo positivo é deixado de fora
 - Todos são lembrados

$\frac{VP}{VP + FN}$

Precisão

- Porcentagem de exemplos classificados como positivos que são realmente positivos
 - Nenhum exemplo negativo é incluído
 - Não tem intrusos

$$\frac{VP}{VP + FP}$$



Sensibilidade X Especificidade

Sensibilidade

Porcentagem de exemplos positivos classificados como positivos

$$\frac{VP}{VP + FN}$$

• Igual a revocação

Especificidade

- Porcentagem de exemplos negativos classificados como negativos
 - Nenhum exemplo negativo é deixado de fora
 - Todos são lembrados

$$\frac{VN}{VN + FP}$$



Medida-F

• Média harmônica ponderada da precisão e da revocação

- Medida-F1
 - Precisão e revocação têm o mesmo peso

$$\frac{(1+\alpha)\times(prec\times rev)}{\alpha\times prec+rev}$$

$$\frac{2 \times (prec \times rev)}{prec + rev} = \frac{2}{1/prec + 1/rev}$$



Observação


- A utilização das métricas Precisão e Revocação são recomendadas para análise da ocorrência de Falsos Positivos e Falsos Negativos respectivamente.
- Quanto maior a ocorrência de Falsos Positivos, menor é a precisão.
- Quanto maior a ocorrência de Falsos Negativos, menor é a revocação.
- Já o F1 consiste na combinação das duas métricas descritas de forma a mensurar a performance de um /classificador em uma única métrica.

$$\frac{VP}{VP + FP}$$

$$VP$$

VP + FN

- Seja um classificador com a seguinte matriz de confusão, definir:
 - Acurácia
 - Precisão
 - Revocação
 - Especificidade





Acurácia =
$$\frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

$$Precisão = \frac{VP}{VP + FP}$$

Revocação =
$$\frac{VP}{VP + FN}$$

Especificidade =
$$\frac{VN}{VN + FP}$$



p n

Verdadeiro



p

n

30

70

N

P

40 | 60




Acurácia =
$$\frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$
 = (70 + 60) / (70 + 30 + 40 + 60) = 0.65

Precisão =
$$\frac{VP}{VP + FP}$$
 = 70/(70+40) = 0.64

Revocação =
$$\frac{VP}{VP + FN}$$
 = 70/(70+30) = 0.70

Especificidade =
$$\frac{VN}{VN + FP}$$
 = 60/(40+60) = 0.60



70


40

N

30

60

Observação





Outras medidas

- Média geométrica de taxas positivas
 - G-mean

- Acurácia balanceada $\sqrt{precisão} \times revocação$
- Kappa



Gráficos ROC

- Do inglês, Receiver Operating Characteristics
- Medida de desempenho originária da área de processamento de sinais
 - Muito utilizada nas áreas médica e biológica
 - Mostra relação entre custo (TFP) e benefício (TVP)



Curvas de ROC

- A <u>curva ROC</u> (ou curva de ROC) foi desenvolvida por engenheiros elétricos e engenheiros de sistemas de radar durante a <u>Segunda Guerra Mundial</u> para detectar objetos inimigos em campos de batalha, tambem conhecida como <u>teoria</u> <u>de detecção de sinais.</u>
- A análise ROC tem sido utilizada em medicina, radiologia, psicologia e outras áreas por muitas décadas e, mais recentemente, foi introduzida à áreas como <u>aprendizado de máquina</u> e <u>mineracao de dados.</u>



• Colocar no gráfico ROC os 3 classificadores do exemplo anterior

Classificador 1

TFP = 0.3

TVP = 0.4

Classificador2

TFP = 0.5

TVP = 0.7

Classificador 3


TFP = 0.2

TVP = 0.6



Gráficos ROC

ROC para três classificadores



Gráficos ROC

- Classificadores discretos produzem um simples ponto no gráfico ROC
 - ADs e conjuntos de regras
- Outros classificadores produzem uma probabilidade ou escore
 - RNAs e NB
- Curvas ROC permitem uma melhor comparação de classificadores
 - São insensíveis a mudanças na distribuição das classes




Curvas ROC

- Mostram ROC para diferentes variações
- Classificadores que geram valores continuos (threshold, probabilidade)
 - Diferentes valores de *threshold* podem ser utilizados para gerar vários pontos
 - Ligação dos pontos gera uma curva ROC
- Classificadores discretos
 - Convertidos internamente ou comitês




Curva ROC






Curvas de ROC

O melhor método de previsão possível produziria um ponto no canto superior esquerdo ou coordenada (0,1) do espaço ROC, representando 100% de sensibilidade (sem falsos positivos) e






Curvas de ROC







Wikipedia





Área sob a curva ROC (AUC)

- Fornece uma estimativa do desempenho de classificadores
- Gera um valor continuo no intervalo [0, 1]
 - Quanto maior melhor
 - Adição de áreas de sucessivos trapezóides
- Um classificador com maior AUC pode apresentar AUC pior em trechos da curva
- É mais confiável utilizar médias de AUCs



Área Sob Curvas ROC







Teste de hipótese

- Permite afirmar que uma técnica é melhor que outra com X% de confiança
- Podem assumir que os dados seguem uma dada distribuição de probabilidade
 - Paramétricos
 - Não paramétricos
- Número de técnicas comparadas
 - Duas
 - Mais que duas

Teste de hipótese

- Testes usados atualmente são baseados na verificação da hipótese nula
 - Várias deficiências para uso em AM
 - Não geram probabilidades de ocorrência da hipótese nula e da hipótese alternativa
 - E de uma técnica ser melhor que outra
- Se p < 0.05 rejeita-se a Hipotese Nula



- A decisão muitas vezes é arbitrária e subjetiva, a fim de reduzir essa subjetividade e arbitrariedade deve considerar algumas características.
- Como cada teste tem um conjunto de requisitos próprios que precisam ser satisfeitos, para fazer sentido a utilização de determinado teste, primeiro é preciso identificar no cenário que se está avaliando se existe alguma função de distribuição dos dados.



• A distribuição das amostras é um fator importante para a escolha do teste a ser utilizado. O mais comum é assumir que os dados do teste seguem uma distribuição normal, mas nem sempre isso é verdadeiro.



- Os testes que assumem alguma distribuição são chamados paramétricos, os não paramétricos não supõem uma distribuição dos dados.
- A quantidade de exemplos em cada amostra também é importante para a escolha do teste.




- A escolha da quantidade de amostras que se está avaliando é importante para determinar qual teste utilizar.
- O mais comum é comparar dois classificadores, mas as vezes temos vários classificadores e queremos determinar se algum é melhor dentre os vários.



- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116565/
- Dois classificadores: testes Não-pareados
- Se os dados seguem uma normal utilizamos o teste t não pareado, senão utilizar o teste U Mann-Whitney ou teste da soma dos ranks de Wilcoxon.



A SIMPLE GUIDE FOR SELECTING STATISTICAL TEST WHEN COMPARING GROUPS





Considerações Finais

- Desempenho preditivo
- Avaliação do desempenho
 - Erro
 - Tempo de resposta
 - Memória
 - Representação
- Medidas
- Gráficos e curvas ROC
- Teste de hipóteses